

Ex Libris



Ladislao Reti &



TO IZIONARIO

ARTI E DE' MESTIERI-

COMPILATO INNANZI

DA FRANCESCO GRISELINI

ED ORA CONTINUATO

DALL' ABATE


MARCO FASSADONI.

TOMOOTTAVO.



IN VENEZIA,
MD-CCLXX.

 Digitized by the Internet Archive in 2015



TAVOLA

DEGLI ARTICOLI,

E delle materie contenute nel presente volume.

INCISORE, O INTAGLIATORE IN LE-	
	g. I
Dell' Arte.	3
Degli Stromenti.	5
Del Legno,	10
Principi.	ır
Vuotare, e metter pezzi.	19
De' Passa-per tutto.	20
Prove.	ivi
Ritoccare .	21
Stampa.	22
Scoperte fatte nell' Arte d' intagli are in legne	dal
Sig. Papillon.	23
Della maniera di ritoccare pulitamente.	28
Maniera d'imprimere, o stampar bene i luoghi	in-
cavati delle Tavole.	32
Spiegazione delle Tavole dell'incisore in Legno.	33
INCISORE IN LEGNO A CHIARO SCU-	ر پر
RO E A PIU' TAVOLE.	37
Operazioni dell' Arte.	4 T
INCISORE A COLORI AD IMITAZIO-	₹-
NE DELLA PITTURA.	45
Preparazione delle Tavole.	47
Intaglio delle Tavole.	49
Oggetto particolare di ciascuna delle tre Ta-	7)
vole.	ivi
Del modo di stabilire il Complesso delle Tave-	-,-
let.	50
a 2 Ma	-

JUNE REPRESENT	從
Maniera più pronta di operare.	52
De' casi particolari, che possono esigere una quin-	
ta Tavola .	54
Della Stampa, o Impressione.	55
De' Colori.	. 56
Del Bianco.	ivi
Del Nero.	ivi
Del Turchino.	ivi
Del Giallo.	57
Del Rosso.	57
INCISORE A FUMO, O A MEZZA TIN-	
TA.	58
Preparazione delle Tavole.	59
Dell' Intaglio.	ivi
Della maniera d'intagliare sopra la granitura.	62
Della Srampa.	63
Spiegazione della Tavola dell'incifore a Fu-	1
mo.	64
INCISORE A MANIERA DI LAPIS.	69
Spiegazione della Tavola dell' incisore a ma-	1
niera di lapis.	73
INCISORE DI NOTE DI MUSICA.	75
INCISORE DI PIETREFINE, EDICRI-	- 0
STALLI.	78
INCISORE DI METALLI.	84
INCUDINAIO.	87
INDACO (Arte di preparar l')	94
Degli stromenti per la preparazione dell' inda-	
	95
Maniera di far l'induco, come si pratica nell' dell'America.	
	97
Preparazione dell'indaco per la tintura.	100
Del Passello, o sia Guado. Spiegazione della Tavola dell'INDACOTE-	102
	103
INGEGNERE.	104
Delle Fortificazioni degli Antichi.	106
Dette Fortificazioni negli Amilini. Mass	-5
[1/3/1/]	-

JARKERICKERARIES.
Massime, o Precetti generali per la Fortificazione
TIO . THAT IN
Delle varie spezie di Fortificazioni.
Altre divisioni delle Fortificazioni.
De vary metodi di Fortificazione in generale.
116-Line West Market all the entire transfer of
Sistema di Errard.
Costruzione di Errard di Bar le Due. ivi
Sistema di Marolois chiamato comunemente il siste-
ma degli Ollandesi.
Del sistema di Stevin le Bruges.
Sistema, o Costruzione del Cavaliere Antonio De
Ville. 124
Fortificazione all'Italiana, o di Sardi.
Della Fortificazione alla Spagnuola. 130
Fortificazione secondo l'ordine rinforzato. 131
Fortificazione secondo il metodo, o li sistema del Con- te di Pagan.
Fortificazione di Manesson Mallet. 136
Fortificazione secondo il sistema del Sig. Marescial-
lo di Vanban
Secondo sistema del medesimo. 139
Terzo sistema del Sig. di Vauban o della Fortistica-
zione del nuovo Brifach.
Fortificazione del Barone di Coheorn. 148
Costruzione del primo metodo di questo Autore. ivi
Per la Tanaglia, o Cortina bassa. 149
Per l'Orecchione, o Bastione interiore. ivi
Per la Mezza luna.
Per la Contro guardia, o Controfaccia. ivi
Per i cammini coporti, o piazze d'armi. ivi
Fortificazione secondo il metodo di Scheiter; o Schei-
teer.
Tavola delle Capitali, e degli angoli fiancati di
Scheiter
Fortificazione del Sig. Blondel.
INVERNICIATORE.
LA.

10000000000000000000000000000000000000	HE L
LANAJUOLO Vedi DRAPPIERE DI PAI	
NI LANI.	169
LAPIDARIO.	iv
LATTAJO.	166
LATTAJUOLA.	16;
Spiegazione della Tavola della LATTAJU	0-
LA.	173
LEGATORE DI LIBRI.	173
LEGNAJUOLO, O FALEGNAME.	180
Del Legnajuolo da grosso.	iv
Del Legnajuolo da sottile.	184
LEVATRICE.	186
LIBRAJO.	18;
LINAJUOLO.	189
Del Lino, e della sua Coltivazione.	iv
Della Raccolta del Lino.	192
Della Macerazione del Lino.	193
Della Gramolatura del Lino.	194
Metodo del Sig. Palmquist per preparare il L. in un modo, che lo renda simile al Coton	
LIUTIERE, O FABBRICATOR DI VI	e. 195
LINI, ED ALTRI STROMENTI.	
MACELLAJO.	196
Spiegazione della Tavola XII. del MACE	200
LAJO.	
Spiegazione della Tavola XIII.	202
MASTRO DI BALLO Vedi BALLERINO	
MASTRO DI SCHERMA.	ivi
MAJOLICHE (Fabbricatore di)	218
Della maniera di colorir le Majoliche.	231
De' colori delle Majeliche.	ivi
Colori fini per dipignere la Majolica.	234
Della Coperta.	236
Composizioni di Kunckel.	238
MANEGGIO (Arte del) Vedi CAVAI	
LERIZZO.	245
MANGANAJO.	ivi
	MA-

JARKARKERES	以似形
MANISCALCO.	249
Delle flussioni de' Cavalli.	250
Del Morbello .	252
Del Cimurro, o Ciamore.	253
Della Squinanzia, o degli Stranguglioni.	254
Dell' Emorraggie.	255
Del male del Cervo, e della Riprensione.	ivi
Della Bolasaggine.	256
Delle Coliche.	ivi
Del male del tiro.	257
De' vermi	ivi
Delle disenterie.	258
Delle piaghe.	ivi
Della inchiodatura.	259
Del male, che viene in mezzo alle gambe	
Dell'uscita della verga.	ivi
Delle galle	260
Della Legatura.	261 ivî
Della Gastratura.	262
Del taglio della coda.	
Della maniera di ferrare i Cavalli. MARMO (Arte di tagliare, odi pulire	263
	11)
267 De' Marmi antiohi.	268
De'Marmi moderni.	273
Delle Cave de' Marmi.	277
Dolla maniera di lavorare il Marmo.	279
MARROCCHINO (Arte di fare il)	283
Maniera di fabbricare il Marrocchino nero	
Maniera di preparare il Marrocchino rosso.	
MATERASSAJO.	289
MERCATANTE DI CAVALLI.	ivi
Delle Razze.	290
Delle parti del Cavallo.	297
Della enra, e del governo de Cavalli.	309
De' Cavalli di vary Paesi.	311
MERCATANTE DI FERRO.	314
	MER.

01=

011

311

9 1

72=

180

JISM.

JARRIAN NANCHAR	业作
MERCATANTE DI LEGNAME.	316
MERCATANTE DI TELA.	320
MERCATANTE DI VINO.	322
MERCIAJO.	328
MERLETTI (Arte di fare i).	ivi
De' girelli, o cerchietti.	330
Maniera semplicissima difare il più composto mer-	
letto in pochissimo tempo.	334
Spiegazione della Tav. XIV. DE'MERLETTI	349
Fuori della Vigretta.	342
Spiegazione della Tavola XV.	343
Spiezazione della Tavola XVI.	344



PARKS AND



DIZIONARIO

DELLE

ARTI E DE' MESTIERI

L

INCISORE, O INTAGLIATORE IN LEGNO.

Dell' Origine, e de' progresse dell' Arte d' intagliare in legno.



Uesta maniera d'intagliare è antichissima nella China, e nell' Indie, dove furono fabbricate delle tele dipinte da tempo immemorabile; e pare ch'abbia data origine e nascimento a' primi saggi dell' Arte della Stampa.

I Chinesi hanno dapprincipio scolpiti o intagliati
i loro caratteri sopra pezzi di legno, cui intouacavano d'inchiostro, ed applicavano in appresso
Tomo VIII.

A sopra

fopra del raso, ed altri drappi fini, e leggieri. Noi avevamo delle tavolette intagliate d'incavo, che si empivano di cera per averne il rilievo, quando Lorenzo Coster stampò la Scrittura con tavole di legno. Coster inventò quest' Arte nel 1420. Mentel comparve nel 1440; Guttenberg, e i suoi Associati nel 1450, e l'intaglio tanto in legno come in rame era noto nel 1460. Alcuni pretendono, che Andrea Murano intagliasse in rame sin dal 1412, e Luprecht Rust fin dal 1450; ma egli è certo, che Martino Schon di Colmar uno de maestri di Alberto Durero esercitò quest' Arte nel

1460, o al più tardi nel 1470.

Bilogna far due classi degl' Incisori in legno. una de'vecchi, antichi, o Secondi Maestri, come chiamavansi gl'intagliatori di quelle immagini che accompagnavano fulle loro tavole le injiziali de' loro nomi, l'altra di Primi Maestri, come Alberto Altorsfer nato negli Svizzeri, Sebaldo Belham o di Boemia, Hans Scufelix, Alberto Durero padre del Pittore, Giovanni di Gourmont, Antonio di Cremona, Giorgio - Matteo di Lione, Antonio Van-Leeft, Giuseppe Porta, Gorsanno, Gasparre Ruina, Giu-Seppe Salviati, Pietro Gatino, Andrea Mantegna, Alberto Durero il Pittore, Luca di Cronach, Alberto Aldegraf , Luca di Leiden , Luca Ciamberlano , Giollar ec. i quali lavoravano circa il 1500. Ofservansi negl' intagli di Alberto Durero, de' controtratti, de'tratti secondi, tripli, e quadrupli.

Le prime Carte tinte, o colorite, ed eseguite con due Tavole comparvero nel 1490; arte, che su persezionata in Italia nel 1520. Vedi IN-CISORE IN LEGNO, A CHIARO SCURO.

L'intaglio in legno su applicato alla stampa delle Carte da giuoco intorno al principio del Secolo XVI. Il Tiziano ha intagliate egli medesimo in legno alcune delle sue Pitture. Ognuno cono-

Ice

sce di nome il Ballo de' morti di Holbein . L' intaglio in legno si stese alla Cosmografia, è Girardo Mercatore esegui in legno alcune delle sue carte. Quest' Arte su ancora coltivata da fost Amman o Amman di Zurigo, Giacopo Zuberlino di Tubinga Pietro Hook o Houck, Woveriot di Lorena, Giovanni di Colcar, o Calker, il quale intagliò in legno le Tavole Anatomiche del Vesalio; Giovanni Cousin, Bernardo Salomon, Monis Fo, il quale ha in-ciso in legno alcuni animali per Conrado Gesnero; il Veneziano Pagano, Michele Zimmermam, il Verrocchio, Enea Bè, Sigismondo Feyerabendts, Cri-Stofano Amberger, Simone Huter, Virgilio Solis; Cristofano Chrieger, del quale abbiamo una Tavola della battaglia di Lepanto; Cristofano detto lo Svizzero , Vordizzoti , Cruche , itre Vichem . Veggonsi nelle opere di C. G. Vichem sino da cinque in sei tratti l'uno sull'altro; ed inoltre egli intendeva benissimo il chiaro scuro: ed allora su , che s'incominciò a stampare delle Carte colorite. Quesio primo passo conduste alle tele dipinte, di cui le prime comparvero sul principiodel regno di Luigi XIII. Vi furono allora, e in appresso de' celebri incisori. Raefe, Goujeon, Giovan= ni Lecterc; la Carta delle Gallie di questo ultimo è una bellissima Opera : Vinceola, Berbrule, i due Simmers; Ecmart, ch' ha eseguiti molti pezzi di Calot; il Librajo Guglielmole Bleu, Duval, Criftofano Jepher, ch' ha intagliato sopra le Pitture di Rafaello ; Pietro le Sueur , Boulemont , VanHeylen , Giovanni Papillon , Vincenzo , e Nicola le Sueur C molti altri.

Dell' Arte .

L'intaglio in legno diventa difficilissimo, e faticosssimo quando si debbono incidere piante, sioTarenderent

ri, animali, figure umane, ed altri oggetti dilicati. Una Tavola che non ha occupato un Incifore in rame più che quattro o cinque giorni, occuperà per un mese intiero un Incisore in legno. Per convincersi di ciò, basta gettare lo sguardo sopra la fig. 10 Tavola 11 dell' incisore in legno. Ecco quattro tratti, i quali non costeranno al bulino nel fargli sopra una tavola di rame niente più di quello che costino alla penna per fargli sopra una carta; ma egli è ben altro se debbono farsi sul legno. Bisogna 1. tagliare, e ritagliare, e toglier via il legno in A, B, C, D. fig. 11, lo che ricerca sedici colpi di punte; e seguendo l'operazione sino alla fine, se netroveranno quarant'otto, senza annoverar quelli, che debbonsi replicare per accidente, e i ventiquattro colpi necessari per isgombrare i tratti da ciascun lato. Ecco adunque per questi quattro tratti settanta due colpi di punte; numero che sarebbe ancora maggiore di molto, se si dovesse sgombrare, e vuotare collo scarpello i pieni A, A, A, fig. 12. I quattro tratti di questa figura 12 sono bianchi, e l'incavato del legno colla punta è ombreggiato. Se si sentisse lo scarpello strascinato dal filo del legno dalla parte de' tratti, questi potrebbero restarne danneggiati, se non si lasciasse lo scarpello, e non si ritoccassero questi luoghi colla punta da intagliare. Quando si avrà levato il legno da ciascun lato tra i tratti sgombrandogli collo scarpello, resterà poco da toglier via, e questo si separerà col garzetto ne' luoghi A, A ec. passandovi, e ripassandovi sopra affine di nettare, e pulire il fondo dell'intaglio. Questi colpi di scarpelli, edi garzetti sono perlomeno doppi de'colpi di punte; ma se si volesse, potrebbesi rigorosamente dimostrare, che la tal figura, che si eseguirà sul rame in 92 colpi

Naspersesses r

di bulino non si eseguirà in legno con meno di 10892 colpi di punte, e di 3600 colpi di scarpelli, e di garzetto. Egliè vero, che in compenso una Tavola in legno può somministrare molte

migliaja di Prove.

Avviadunque trail' intaglio in rame, el' intaglio in legno una gran differenza pel lavoro: Ma bisogna sapere, che nell' intaglio in legno i tratti di rilievo sono quelli che segnano la stampa, e che per conseguenza per un colpo o un taglio dibulino, che sorma un tratto nell' intaglio in rame, e segna la stampa, si ricercano nell' altro quattro colpi per levar via il legno da ciascun lato del tratto: aggiungansi a questo gli sgombramenti colla punta, e collo scarpello; e nella preparazione de' campi da vuotarsi i colpi di scarpello, e di gouge che sono necessari.

Degli Stromenti.

Gli stromenti dell' incisore in legno sono la punta da incidere, gli scarpelli, le sgorbie, il maglio, il raspatojo, la squadra, le regole semplici, o parallele, la regola falsa, il compasso semplice, e a molte punte, le penne da lapis, un guarda-vista, una baviera, un martelletto, la scoppetta, la soppressa per bagnar la carta, una picciola palla, una pietra da olio, una mola di selce montata, una macinetta da colori, una pietra dolce, un marmo, un ruotolo guernito di panno, una morsa, delle seghe da mano, un pialla, un uncino, una lima, ed un banco solido, e sermo.

La punta da intagliare si fa con una susta di pendulo, della grossezza di un terzo di linea o all'incirca; si fa stemprare al suoco, e si taglia a pezzi della lunghezza della sessura del manico, che si vede fg. I. Tavola I. Si divide ciascum

g pezzo

pezzo fulla sua larghezza, secondo quella, che si vuol dare alle lame. Le lame per opere grosse hanno all'incirca cinque linee di larghezza, e per opere dilicate due linee, o due linee e mezzo. Si disgrossano, e se ne forma il taglio sopra la mola; vi si tira uno sghembo, o sguancio dal lato finistro in tutta la lunghezza fino ad un mezzo pollice versoil basso, che si lascia senza sguancio, veri la fig. 2. il lato destro è aguzzato tutto piatto senza sguancio vedi, fig. s. il dosso della testa, della punta (fig. 4.) dee avere tra le due linee punteggiate un picciolo sguancio da ciascuna parte, come in B. Ciò fatto si temperano asciuttissime facendole arrossare sopra un fuoco di carbon vivo, e buttandole subito nell'acqua fredda. Si dà loro la ricuocitura al lume di una candela, fino a tanto che diventino di un giallo oscuro; se diventassero violette, sarebbero troppo tenere, particolarmente per gl'intagli dilicati, e sopra il bosso. S'incastrano in un manico alquanto lungo di un pollice, o due, e fesfo, il quale si serra con uno spago attorcigliato, come si vede fig. 5. Si finisce di formare il taglio, e il dollo del capo o testa della punta sopra la pietra da olio, Bisogna, che la prima parte A della testa sia aguzzata viva nella schiena, o nella groffezza della lama, e fenza fguancio: e che la feconda, ch'è già obbliqua, n'abbia all' opposto due, come si vede in B fig. 2. 3. e 4. Si leverà il filo morto, che si forma da ciascun lato, nella prima parte del capo A, facendo paffare l'angolo de' due fpigoli sopra la pietra da olio. Questo filo morto raschierebbe il legno, quando li facesse in esso entrare la punta per intagliare. Si raddolcisce in appresso il taglio so. prà la pietra dolce coll' acqua, ovvero colla saliva; e se ne leva parimenti il filo morto, Si colloca

loca allora la lama nella fessura del manico; si mette lungo tutto il manico dalla parte del taglio una carta piegata a due o tre doppi per impedire, che il taglio non tronchi lo spago, che si attorciglierà intorno al manico per tenerne le due parti unite. Si lega il manico collo spago incominciando dalla parte superiore, dove sono le tacche destinate a ricevere, e a ritenere lo spago, e si discende dall'alto al basso. Con questo mezzo si ferma, e si associa la lama in tutta la sua lunghezza; si cava dal manico, e si lassicia uscire quanto conviene e sa d'uopo; a misura che si rompe, si accorcia, si guasta e si racconcia.

Si trovano degli scarpelli, e delle sgorbie di ogni lunghezza presso a' Venditori di mercanziuole di ferro: s'incastreranno in un manico della lunghezza che si vede fig. 6. e 7. I manichi avranno un anello e un bottone abbasso, e il bottone farà tagliato per metà come ne' bulini. Riusciranno più comodi a tenersi, e non daranno molestia alla mano nel vuotare i campi. Converrà avvertire di mettere lo sguancio del taglio dalla parte piatta, e tagliata del manico, e che dal lato senza sguancio sia collocato come nelli fig. 7. Perchè un incisore in legno sia ben fornito di stromenti, è d'uopo che abbia degli scarpelli tre linee incirca larghi nel taglio, i quali vadano scemando fino al diametro della testadi un ago mezzano da cucire. Si adoperano talvolta di questi aghi per farne de'piccioli scarpelli, iqualis'immanicano nella cera di Spagna calda, che si fa entrare in anelli lunghi, vuoti, addatati, eduniti a manichi di legno più corti, affinche il tuto to insieme sia dell'istessa lunghezza, che gli altri manichi.

Le sgorbie saranno immanicate come gli scara relli. Non bisogna, che quelle dell'incisore sie-

A 4

no

no tanto rotondate come quelle dello scultore: il semicircolo che ne formerà il taglio dev'essere più stiegato. Nelle parti angolari che debbono vuotarsi, si può adoperare uno scalpello alquanto rotondo, e col taglio obbliquo: ma converrebbe averne di quelli che avessero il taglio, e lo sguancio formati gli uni da un lato, e gli altri all'opposto: osservando d'immanicargli sempre col lato dello sguancio verso quello del manico, dove il bottone sarà stato tagliato. (Vedi le figure 8 e 9.) ed avvertendo che i manichi sieno lunghi, e rotondi, perchè possano tenersi con ambe

Il maglio sarà leggiero, e niente più grosso che

il pugno.

Il garzetto, che si vede fig. 10 non serve all' incisore che per formare de' filetti intorno alle vignette, o a guidare, alloraquando si tratta di fare de' tratti orizzontali, o perpendicolari; egli è picciolo. La punta di esso non deve esser viva: potrebbe guastare il legno con de' segni, chellascierebbe in que'luoghi, dove si avrebbe ad incidere de' tagli. Questa punta dev' essere raddolcita, e alcun poco rotondata.

La Ghiova, come volgarmente si chiama, (fig. 11.) sarà necessaria a coloro, che intagliano pezzi dilicati, come lettere, picciole vignette, fiori, ed altri tali ornamenti. Questa prenderà, e strignerà fortemente col mezzo de' suoi angoli queste opere, che l'Artefice non può tenere

tra le dita.

Il raspatojo (fig. 12) servirà ad uguagliare, e a pulire la superficie de' legni destinati all'in-taglio, quando partiranno dal Legnajuolo o dall' Ebanista. La sua lama E dev'essere aguzzata viva nella sua groffezza, affinchè il suo filo morto raschi, e logori il legno: se ne ricerca un'alINC

Nadadadadada.

dove non fa di mestieri che raddolcire. Si può sostituire la coda cavallina al raspatojo: anzi si

finisce di prepararlo colla coda cavallina.

La Squadra di rame (fig. 13) servirà per sormare delle linee rette orizzontali o perpendicolari colla punta da calcare, ovvero in luogo del garzetto quando si hanno a fare de' tagli paralleli. Le linee tirate colla squadra, e colla pena saranno nette, e chiare, se gli spigoli tagliati sormano uno sguancio d'ambi i lati in tutta la lunghezza F. Non bisogna che questo sguancio la

renda tagliente.

Abbisognano delle regole semplici, composte ec. Queste servono a tirar parallele colla penna, senza il compasso. La regola falsa (fig. 14) servirà a tirare de' raggi da un punto dato come centro, o colla penna, o colla punta da calcare, la quale altro non è che un ago incastrato in un manico che ha un lungo anello, come quello degli scarpeletti, e del quale si ha formata la punta dalla parte della testa, che si ha spezzata, e si ha o rotondota, o spuntata. E' necessario all' incisore un compasso con molte punte, una penna da lapis, un regolo ec. E' supersuo l'insistere sopra l'uso di questi stromenti.

Il Guarda-vista (fig. 15) è un pezzo di cartone d'incirca sette pollici di larghezza, e cinque di altezza, il quale si mette sotto alla berretta, e che disende gli occhi dal lume trop-

po vivo, e gagliardo.

La Baviera (fig. 16.) è una tela trapuntata, che si attacca sopra la bocca col mezzo di due cordoni: questa impedisce nel verno, che il fiato non si porti sopra il legno, lo inumidisca, e stemperi l'inchiostro del disegno. Senza baviera, se si lavora in opere delicate, l'umidità del sia-

to farà gonfiare il legno; e non si saprà, dopo che si avranno fatti i tagli, dove si avrà fatta passar la punta, per segnare il luogo de ritagli. E' necessaria la baviera allora particolarmente che s'intaglia sul bosso; si può farne a meno lavorando sul pero.

Si ricercano delle scopette dolci, il cui pelo sia tagliato corto colle forbici, per nettar la polvere, e le picciole scheggie. Vedi figura 17.

Una picciola soppressa come quella, di cui si servono i Fabbricatori di Pergamena, i Perrucchieri ec. che si vede fig. 18 tramezzo alla quale si metterà la carta bagnata con una spugna, perche prenda l'acqua ugualmente dappertutto: lo che sarà fatto se si volti, e rivolti, e si metta di nuovo fotto alla soppressa, e si lascino passare alcune ore tra ognuna di queste operazioni.

Si ricerca insieme colla soppressa una macinet. ta da colori che si vede (fig. 20) dell' altezza all' incirca della mano; ed un rotolo di legno (fig. 21) di 15 in 16 pollici di lunghezza. guernito di panno, e di manichi lunghi, perchè

possa tenersi a piene mani.

Se si aggiugne il marmo a questi ultimi stromenti si avrà tutto quello che abbisogna per tirar delle prove o carte della fua Tavola, fenza portarla allo stampatore. Sopra di questo mar-

mo fi macinerà l'inchiostro.

Del Legno .

Il pero, il melo, il forbo, il bosso; in somma tutti i legni, che non sono porosi, son buoni per l'intaglio in legno; ma il bosso è da anteporsi ad ogni altro. Le sostanze dure, e secche, come il guajaco, il cocco, la palifanta, l'ebano, il legno d'India sono soggetti a scheggiarsi. Non bifo

JARBERERESERA

bisogna adoprarne, come nemmeno legno bianco,

e tenero.

Bisogna farne squadrare i pezzi dall' Ebanista o dal Legnajuolo, quand'anche le figure, che si avessero a lavorare sossero rotonde, ovali, o di altra forma. Si daranno loro dieci linee di grossezza: quest' è l'altezza della lettera da Stampa. Si possono tenere i pezzi da fiori, armi ec. men alti: si supplirà, mettendovi di sotto delle carte; ed essendo il colpo del Torchio ammorzato, e reso più debole, gli orli dell'intaglio non si schiaccieranno, e la Tavola durerà più lungo tempo.

Principj.

Quegli, che vuole intagliare, abbia una Tavola, o banco di conveniente altezza : non tenga il capo troppo basso, nè il corpo troppo ritto: il suo banco sia un poco sollevato in forma di leggio: abbia il lume in faccia, perchè fatto il taglio, la picciola ombra del legno tagliato lo dirigerà pel ritaglio. Senza di questa ombra si avrebbe difficoltà in tempo d'inverno, quando l'umidità o il fiato gonfia il legno, a discernere la traccia della punta. Faccia prima alcuni tratti sopra un pezzo di pero, e coll'estremità della punta, senza avergli innanzi disegnati. A tal effetto tenga fortemente la tavola colla mano sinistra, abbia nella destra la sua punta da intagliare, a un di presso come una penna da scrivere, ma la sua mano sia un pò più rivolta, ed inclinata verso il corpo.

Lo sghembo, o sguancio del taglio della punta sia dalla medesima parte, in guisa che nonsi vegga che la grossezza della lama obbliquamente, pochissimo del piatto del taglio, dell'estremità

della

della punta, é il di sopra della mano. Prosondi lo stromento nel legno sopra il piano inclinato dello sguancio del taglio, e faccia l'intagliatura. Questa è la prima, e la principale operazione dell'incisore. Le due ultime dita della sua mano posino sulla tavola, perchè non soffra violenza, o sforzo tirando la punta da sinistra a destra,

come si vede in A; quì si fa tutto il contrario di quello che si pratica nell'intaglio a bulino dove lo stromento si spigne da destra a sinistra.

Per toglier via il legno tagliato, si sa il ritaglio. Il ritaglio è la seconda operazione. La mano sia rivolta al di suori del corpo, inguisa che non si vegga che il pollice, e l'indice, che tengono la punta, coll'estremità del dito di mezzo: le altre dita sieno collocate, e quasi nascoste so pra la tavola. Si prosondi la punta al disopra del taglio, e dove si ha incominciato a formarlo, in modo ch'entri nel legno, appoggiata suori del corpo, sopra il lato del taglio che non ha sguancio, non ostante l'ombra. Ciò supposto se si cava parallelamente lo stromento da sinistra a destra, si leverà via il legno a misura che si distaccherà, come si vede in B sig. 45.

Per finir di formare, o d'intagliare il tratto, il contorno, o il taglio incominciato, si farà lo stesso, che abbiam detto, con un taglio, ed un ritaglio dalla parte opposta a quello, che si avrà intagliato: e si darà a questo tratto, a questo contorno, o taglio, una figura piramidale in tutata la sua lunghezza più o meno minuta secondo.

che si avrà voluto.

Si addestrerà la mano facendo de tratti per traverso del filo del legno come in C fig. 47 rivoltando la tavola, avendo sempre il filo del legno dinanzi a se, e facendo un altro taglio co* RERECERERES

me in D fig. 48 Fatti i due tagli, voltando la Tavola per un altro verso, col filo del legno per traverso dinanzi a se, e facendovi a distanze uguali degli altri tagli a scala dall' alto fino abbasso, come si vede in E fig. 49 dinotando le linee intagliate fig. 49 dove si ha fatta passar la punta, si tratta di levar via il legno in questa spezie di scala; a tal effetto si ritaglia, e si finiscono i tagli come nella fig. 50, incominciando sempre da quello in alto, e terminando con quello abbasso. Si vede fig. 51 la forma, che aver debbono i tagli. Questi sono come tanti denti di sega; e lo spazio, che gli costituisce, e gli forma è una spezie di grondaja.

E' d'uopo avvertire nel taglio di non collocare la punta verso il corpo più che non fu prescritto; si andrebbe a rischio di danneggiare i tagli nel piede, lo che gli renderebbe soggetti a

rompersi.

Quando si fanno de' tagli per traverso del filo del legno, se avviene, che questo sia disposto a scheggiars, si fa il ritaglio innanzi del taglio.

Ecco quello che dee osservarsi per i taglidritti. I tagli circolari, o curvi si fanno voltando alcun poco la mano sopra se stessa dinanzi a se, sempre da sinistra a destra, tanto nel taglio quanto nel ritaglio, concorrendo a questa operazione colla mano, che terrà la Tavola, e che la farà muocere in contrario della mano, che terrà lo stromento; incominciando il taglio, e il ritaglio in A, e terminandogli in B fig. 55 dove i tratti bianchi indicano il rilievo, e l'ombra dinota gl' incavi. I tagli intermedj, o i tagli cortitramezzo ai lunghi, come si vede in C fig. 56 si fanno come i tagli ordinari, accorciandogli foltanto ad arbitrio.

I tagli intermedi o tagli incavati, od ingroffati

Nasasasasasa Nasasasasasa

fati a luoghi, non si fanno altrimenti che gli altri, avvertendo di tenere nella loro lunghezza alcuni luoghi più grossi, e più pieni come si ve-

de fig. 57.

Per i contro-tratti, o secondi tratti si fanno primieramente tutti i tagli paralleli, come ne' tratti semplici, indi s'incrocicchiano questi tagli con altri sotto ogni sorte di angoli: osservando di non assondare di troppo la punta, per timore di scheggiare, od anche di distaccare le crociate: indi procedendo quadro per quadro, a squadra, in contrario di quello, ch'è stato tagliato, si ritaglia; e quando tutto è intagliato si scorre sfregando l'unghia sopra le crociate per rassodarle. Vedi la sig. 58, dove i quadri sono d'incavo, e i tratti incrocicchiati di rilievo.

De'tratti tripli diremo foltanto, che bisogna per ciascun verso di ogni tratto sar prima i tre tagli, lo che divide o taglia tutte le loro Cro-ciate; andare posatamente, e a bell'agio, passare da un picciolo quadro all'altro, farvi il ritaglio, e levar via il legno, lo che suppone un Artefice esercitato, e pratico. Vedi la fig. 60.

Se avviene, che fra i tratti se ne facciano alcuni, i quali sieno assai più bassi di quelli, tra i quali si troncano, in guisa che questi ultimi impediscano alla Palla di toccare gli altri, eper conseguenza a questi di lasciare alcun segno sulla carta, questi chiamansi tagli perduti. L' effetto n'è irreparabile, e cattivo, particolarmente ne' pezzi delicati.

I punti tanto facili a farsi nell'Intaglio in rame sono dissicilissimi nell'intaglio in legno. Bisogna che sieno di rilievo, vuotati tutto all'intorno, e che abbiano nella loro base tanta solidità, che non si rompano, e si schiaccino. A tal effetto convien fare questa base a quattro saccie in pi-


rami-

verenere erect ramide. Non si disporranno per colonne, come fanno coloro, i quali dopo avere incisi i tratti, li tagliano, e li ritagliano tutto di traverso, per abbreviare il lavoro: formando con un folo taglio, e ritaglio tutta la larghezza de' punti, ch' hanno a segnare: con pericolo di far distaccare, e saltar via i punti, che intagliano a questo modo a cagione de'falti, che fa la punta di tratto in tratto; ma bisogna, dopo aver divisa tutta la lunghezza di un tratto con punti ad uno ad uno, formare al tratto, ch'è allato, i punti corrispondenti al tratto intermedio di ciascun degli altri, e così di mano in mano, come si vede fig. 58. Se i punti non, fossero fini abbastanza, sicche non comparissero rotondi, converrebbe allora tagliarne, o raddolcire gli angoli: imperocchè non v'ha cosa più disgustosa quanto i punti quadrati in Opere dilicate, particolarmente nelle carni punteggiate, se si avesse a farne; cosa rara nell' intaglio in legno, dove la finitura non arriva a quello grado.

I punti lunghi o tratti corti si fanno talvolta in capo a tratti grandi, separandogli alle loro estremità. E' d'uoposargli sottilissimi, ed acutissimi ne luoghi, dove devono perdersi ne chiari. Se ne introducono anche tra i tratti, che ombreggiano la pietra ec. ed allora pare, che debbano essere di un'uguale grossezza nelle loro picciole lunghezze, assinchè producano l'essetto de tratti intermedj. Ma l'uso di questi punti lun-

ghi è raro nell'intaglio in legno.


Queste sono le operazioni, nelle quali sa d'uopo esercitarsi innanzi di passare ad incidere un qualche soggetto. Si passerà dal pero al bosso, da tratti a disegni, e da contorni semplici ai vuoti. Adesso si tratta di vuotare solidamente, e pulitamente l'intaglio. Sombrate prima soda.



passare, e ripassare in tutto l'incavo dell'intaglio, il quale circonderà i campi, o le parti del
bosso, cui bisogna levare, ed incavare; servitevi
in appresso dello scarpello per toglier via all'intorno di questi tratti il legno, parte a parte.
Lo sgombramento fatto innanzi colla punta, impedirà al filo del legno di strassinar seco lo scarpello, e alle toppe che si separeranno, di trasse-

ne dietro dell'altre.

L'arte di ben vuotare è stata assai trascurata, e negletta: o gli Artefici sono mal provveduti di stromenti per questa operazione : o ne fanno consistere la perfezione solamente ne tratti : sacrificano tutto alla diligenza, trascurano la pulirezza, e la folidità, e non vuotano i campi che superficialmente, o grossolanamente, senza uguagliarli, pulirgli, e finirgli colla fgorbia; ovveno lasciano fare questo lavoro a de' principianti. i quali non usando alcuna attenzione per non appoggiare la lama dello stromento sopra iltratti gli ammaccano, gli schiacciano, e gli fanno scheggiare; ovvero abbassando troppo il gomito operando, e tenendo la fama dello scarpello, odella fgorbia quasi a livello col piano, sopra il quale è collocata la tavola, fanno passar l'istrumento a traverso dell'intaglio, e lo sfigurano confette od otto scappate, o breccie: o non ritenendo la loro mano destra colla sinistra vanno a dare coi taglio dello stromento a piè di un contorno, o di un tratto, cui tagliano, rompono, e guastano affatto. Questi accidenti non possono ripararsi che mettendovi de' pezzi; e questa ristaurazione lascia sempre de' pessimi effetti. Inoltre il vuotare poco profondamente, e grossolanamente, fa che alcuni luoghi, che debbono esser bianchi, riescano macchiati, e tinti d'inchiostro.



Per ben vuotare una Tavola è d'uopo, che l incisore si metta a sedere più alto che per intagliarla . Fatto questo si pianta una cavicchia in uno de' buchi, che sono qua e colà sul banco, per appoggiare sopra di essa l'opera se abbisogna. H uno scarpello nella destra: questo scarpello esfer deve di mezzana larghezza come di due linee o all'incirca: la parte del bottone del suo manico è collocata nella mano come, si vede fig. 44 Tav. II collo fguancio del taglio dello stromento in A, e comparendo alcun poco della grossezza della lama, dal lato destro in tutta la sua lunghezza. Tiene la Tavola colla finistra: allontana il pollice in B fig. 45 per ricevere, e sostentare, come in C l'estremità del pollice dell'altra mano, che tiene lo scarpello; mediante questo la lama dello stromento appoggiata dal lato sinistro in o, può scorrere facilmente all'incirca la lunghezza di quattro linee solamente, ritirando verso il concavo della mano le altre quattro dita. In questa guisa lo stromento va, e viene ad arbitrio nel legno. Nulladimeno questa posizione non è ancora che preparatoria; per isgombrare, si tenerà il braccio destro tanto che lo stromento spin. to e cacciato entri diagonalmente nel legno; allora la situazione delle mani cambierassi, e l'incisore prenderà quelle, che si sono rappresentate nelle fig. 45 e 46 e si vuoterà senza verun pericolo.

Abbozzato e tolto, via a questo modo il legno in tutta una lunghezza ad arbitrio, vi si sarà passar sopra di nuovo lo scarpello per pulir la Tavola dappertutto, sino alla base de' contorni, o tratti. Se l'incisore sente sgombrando ch'è nel silo del legno, e ch'è da esso strascinato, ripiglierà la punta, cui farà passare a piedi del tratto; optom, VIII.



pure, che sarà meglio, lassonderà meno lo stromento dalla parte del filo, che a contro silo.

Vedesi alla figura 48 una Tavola intieramente sgombrata collo scarpello. Si tratta di vuotare i gran Campi come in L. Convien far ciò a colpi di maglio con isgorbie proporzionate, come si vede nella Vignetta: Si comincierà questa operazione a contra-filo; poi a filo dritto; e si formerà a questo modo un ceppo di toppa, che si leverà via. Si ripareranno dipoi questi vuoti colla sgorbia senza maglio, collocando le mani nel modo che abbiam fatto vedere di sopra, e conducendo lo stromento in guisa che non faccia nessuna scappata. Quanto più grandi sono i luoghi, ch' hanno a vuotarsi, tanto più si dovrà affondare, affinchè le Palle, e la Carta non arrivino a toccargli nella Stampa. Perciò un luogo di un pollice di diametro sarà incavato all' incirca tre linee, e così a proporzione degli altri.

Le parti da vuotarsi sopra gli orli di una Tavola senza filetti, come ne' fiori, figure di Matematica ec. si vuoteranno a colpi di sgorbie e
di magli e quasi per metà della loro grossezza
sopra le loro estremità, per ogni poco che i luoghi sien grandi, perchè le Palle, e la Cattanon
giungano a toccargli. Non essendo questi luoghi
sostenuti, le Palle gl' imbrattano più d'inchiostro,
e pertanto conviene vuotare più a fondo, e più a

piombo che altrove.

Ad onta di tutte queste precauzioni, se avviene, che si faccia una qualche scappata, che vi sia un qualche tratto, o un taglio rotto, è scheggiato, bisogna rimediarvi con un pezzo, come adesso diremo.



Vuotare, e metter pezzi.

Per quanto ben messi sieno i pezzi, possono gonfiarsi nella stampa, dopo essere stati bagnati, o per altre cagioni sopravanzare il resto della superficie e segnar più nero; ovvero; non so-pravanzando, lasciare i segni de' loro contorni sopra la Stampa. Se una Tavola è in un qualche sito scheggiata, o rotta, si prenderà uno scarpello di conveniente grandezza, si rivolgerà lo sguancio, o lo sgembo verso il di dentro del buco, che vuol farsi nel sito danneggiato: e si farà questo buco, che si terrà dapprincipio più picciolo. Si segneranno i limiti del buco a piccioli colpi: indi con uno scarpello più picciolo, si leverà via tutto il legno compreso fra i limiti segnati. La principale attenzione, che dee aversi, si è, di non rompere, o ammaccare i tratti contigui a quest'apertura . S' incaverà due linee più profonda che il tratto danneggiato; o rotto. Se ne appianerà il fondo; se ne uguaglieranno bene i lati; si ripasserà colla mano, e collo scarpello; se ne renderanno gli orli vivi, e si avvertirà di scavarla alcun poco più larga nel suo fondo che nel suo ingresso, affinchè il pezzo vi entri facilmente, si dilati, e si ristringa d'altrettanto alla sua superficie.

Ciò fatto, si taglierà un pezzo di legno in modo che riempia questo buco più esattamente che sarà possibile: metterassi in esso il legno in guisa, che la parte dove le sue sibre vanno per lungo sia rivolta di sopra, e quella, dove vanno per largo sia rivolta verso uno de' lati. Dopo aver intonacata tutta l'apertura con un poco di colla sorte o di gomma arabica, od anche omettendo questa precauzione, s'incastrerà sortemente coll'ajuto di un maglio, e di un pezzo di legno, che

RA



vi si soprapporà, e sopra il quale si picchierà li toglierà via in appresso con uno scarpello quello che sopravanza del pezzo: si pulirà: vi si diseguerà sopra, e si ricomincierà ad intagliare sopra il pezzo, come si ha intagliato sul rimanente della Tavola.

De pasa-per-tutto.

Questo termine dinota alcuni pezzi di legno forati, ne'quali si colloca quella tal data lettera di gerto, che si vuole. Per ben fargli, prendete un pezzo di legno squadrato dell'altezza della lettera: segnate di sopra e di sotto col garzetto il buco, che volete fare. Fermate di poi il vostro legno nella ghiova: vuotatelo di sopra e di fotto collo scarpello, ad una linea, o due di profondità: indi trasportandolo dalla ghiova in una morsa fermatelo dentro di essa, e trasoratelo con uno o due buchi con un succhiello, o trivella fino alla metà della groffezza del legno. Fate lo stesso dall'altra parte. Rimettetelo in appresso nella ghiova e con gli scarpelli didiverse forme finite di levar via il legno, che occupa l'interiore del buco, che avete a formare. Fatto questo, pulitene l'interno, e gli orli, disegnate sopra quello che volete intagliare, e finite,

Prove.

Ecco come l'intagliatore avrà delle Prove della sua Opera senza che ricorra allo stampatore. Bagnerà colla spugna, ovvero tufferà nell'acqua la sua carta o due a due, o quattro a quattro, o sei a sei sogli; inserirà tra ogni soglio bagnato un soglio asciutto; la maneggierà, la rivolterà,




terà, e la mescolerà dopo che l'avrà lasciata per alcune ore sotto alla soppressa, di cui abbiamo parlato fra gli stromenti. Avrà del nero da stampa, cui macinerà sopra il marmo; toccherà con esso la Palla; farà scorrere la Palla sopra la Tavola; stenderà un Foglio sopra la Tavola intonacata di nero; e sarà passare il curlo o il ruotolo sopra il foglio. Con questo mezzo egli avrà una Prova, sopra la quale potrà ritoccar la sua Opera. L'Arte di ritoccare è per certo la parte più dissicile dell'intaglio in legno.

Ritoccare &

Non si finnuova col ritoccamento una Tavola in legno, come una Tavola in rame. Non si ria sà il taglio di risievo, se avviene, che sia schiacciato, o sia diventato filaccioso per la bagnatua ra, e pel lungo servigio e se si rifanno a que sto modo alcune opere, sono opere grossolane, e non intagli sini, e delicati. Si sarebbe più presto

intagliando di nuovo un'altra Tavola,

Noi intendiamo per ritoceare; riprendere per mano una Tavola nuova, per perfezionarla; indebolendo i tratti, e i contorni; che sono troppo duri, troppo aspri, o che troppo risaltano. Per questo capo tutto si riduce ad esortare l'intagliatore a fare questo ritoccamento più giudiziosamente che potrà, rissettendo sopra ogni altra cosa, ch'egli non rimetterà il legno, che avrà levato suor di proposito. Diremo di più in appresso, quando esponeremo gli especienti intentati, ed introdotti nella sua Arte del Sig. Papillon.



Stampa.

Quando la Tavola è uscita dalle manidell'intagliatore, tocca spesso allo stampatore, per cui è destinata, a saria comparire, e spiccare.

I Torcolaj prendono una sola volta inchiostro per cinque Prove: per lo che può avvenire, che le prime sieno piene di sgorbi, le seconde come sangose, e le ultime grigie; primo disetto da schivarsi. Converrebbe ad ogni Prova prendere dell'inchiostro, e prenderne solo quanto abbisogna; aver delle Palle meno pesanti, toccar con riguardo, e più a bell'agio, in somma usare le necessarie precauzioni.

Se la carta è troppo asciutta, l'intaglio verrà come nevoso. L'intaglio è nevoso alloraquando i tratti, e i tagli sono insieme confus, e non si

veggono che piccioli punti vermicolati.

Se la carta è troppo umida, si avranno delle macchie, o de' luoghi, ne'quali la stampa avrà preso troppo, o non avrà preso abbastanza di nero.

Se la Tavola e più alta che non è la lettera, bisogna che venga sgorbiata. Lasciatela a livello colla lettera, il timpano premerà sempre abbastanza; o se l'impronta non è bastevolmente forte, avrete sempre il ripiego delle alzature.

Non bisogna tenere una Tavola in legno per logora, e frusta, quando dà prove grigie, o ne-vose. Molti si lasciano ingannare in questo giudizio da una conformità, che suppongono, e che non esse tra l'intaglio in rame, e l'intaglio in legno. E' d'uopo sapere, che l'intaglio inrame, quando è lograto, tutti i tratti s'indeboliscono, e si cancellano; e che all'opposto nell'intaglio in

legno i tratti si confondono, s'impastano, e non fanno più che una sola massa,

Scoperte fatte nell' Arte d'intagliare in legno dal Sig. Papillon,

Pochi sono gl'Incisori i quali non sappiano quello, che abbiam detto sinora sopra l'intaglio in legno. Noi aggiugneremo adesso come per supplemento quello, che ha scoperto il sig. Papillon, e che a lui propriamente si appartiene in quest' Arte.

La prima delle sue scoperte riguarda la maniera d'incavare, e di preparare il legno per incidere vedute in lontano, o parti illuminate, e per raschiare i tratti già incisi per rendergli più

forti, e fargli ombreggiar di vantaggio.

La seconda riguarda la maniera di ritoccare pulitamente l'intaglio in legno; e in ultimo finiremo coll'esporre le sue idee sopra il metodo d'imprimere o stampare i luoghi vuoti, o in-

cavati.

Per incavare in una Tavola una veduta in lontano, un cielo, o qualche altra cosa, si disegnerà tutto il restante, eccettuati questi oggetti. Indi per abbozzare il vuoto o lo scavo si prenderà una sgorbia di conveniente grandezza; si leverà via il legno appoco appoco, e a contra silo, quanto più si potrà, e se ne leverà via poco su gli orli, assinche il pendio dell'incavo cominci dolcemente, e vadi impercettibilmente declinando all'ingiù. Ciò importa molto. Se gli orli sossente in questi luoghi quando si stampasse, non potendo la Palla arrivarci, e quando la Palla ci arrivasse, le alzature, che converrebbe mettere al timpano, farebbero roma

B 4 pere



pere la carta in questi orli dell' incavo. Intervenirebbe la stessa cosa al curlo o ruotolo allora quando si appogiasse la cima della dita per sar

venire l'intaglio ne'luoghi incavati.

Si pulirà questo abbozzo colla medesima sgorbia meglio che si potrà affine di aver meno a lavorare collo scarpello da incavare. La lama di questo ultimo stromento si farà di un pezzo di susta come la punta da intagliare. Si tempererà piuttosto bagnata, che asciutta, perchè essendo aguzzata, il filo morto resista di più. Bisogna, che sia tagliente nella grossezza della lama, come nel raspatojo, o grattatojo ordinario: bisogna che questa parte sia curva a destra, e a sinistra e non a livello come in uno scarpello. Gli angoli sarebbero delle striscie, o righe, che si avrebbe difficoltà a cancellare.

Si avrà cura di non incavare di troppo il luogo, che si vorrà incidere. Non bisogna dare più che una mezza linea d'incavo ad uno spazio di un pollice, e ciò ancora nel luogo più profondo. Abbozzato perfettamente l'incavo colla fgorbia, si ripasserà e si pulirà collo scarpello da incavare fino a tanto che abbia la conveniente concavità, e sia senza striscie, inuguaglianze, e dentature. Per dargli il finimento, si adoprerà la coda cavallina. Terminato questo incavo, si sfregherà con sandracca in polvere, e si disegnerà in esso quello, che si vorrà intagliare. Se è un Cielo, un orizzonte, un fiume, o un qualche altro oggetto, il quale ricerchi tagli orizzontali, o perpendicolari, si segneranno primieramente delle linee di tratto in tratto col garzetto. Senza di queste guide non s'incideranno mai i tagli a livello, o a piombo. Si crederanno tali; lo sembranno, ma non produrranno questo effetto alla prova : saranno più o meno incurvati nella loro effrerappedenterest

mità; conseguenza del più o meno di prosondità dell'incavo.

Sarà d'uopo intagliare un poco più a piombo del folito fopra il pendio di un luogo incavato, affinche l'intaglio non sia fatto , nè posto sopra il medesimo piano di questo pendio, perchè lo renderebbe soggetto a sgorbiare, o ad ingorgarsi d' inchiostro. Si alzerà il gomito, o la giuntura della mano intagliando, altrimenti si arrischierà di sentir la punta arrestarsi per l'estremità del manico negli orli superiori del luogo incavato. E'd'uopo ancora, che l'intaglio sia più profondo sul pendio, e i tratti degli orli più a piombo, per le medesime ragioni. Si avrà l'avvertenza di non tagliare i tratti nel piede: per ogni poco che si mancasse in questo, e non si ritenesse fortemente la punta, l'inclinazione del pendio rigetterebbe lo stromento al difuori, nel fare itagli, e lo rispignerebbe al didentro, facendo i ritagli, lo che cagionerebbe necessariamente l'accidente, che abbiamo detto.

Per rendere alcuni tagli più forti, o più groffi di quello che non faranno stati intagliati, e che non compariranno ad una prima prova, si raschierà leggermente la loro superficie col grattatojo da incavare, o piuttosto da ombreggiare, perchè non essendo questo quasi niente affatto curvo si avanzerà più facilmente l'opera. Si sceglierà fra questi grattatoj quello, che morderà meno, e si raschierà il luogo che si ha a ritoccare quanto sarà possibile, operando pel verso del filo del legno, altrimenti potrebbesi rendere i tagli dentati. Si schiverà di raschiarli per traverso, per timore che il grattatojo non gli scheggi saltellando di taglio in taglio. Si netterà con una spazzola, si soffierà sopra l'intaglio, affine di portar via la raschiatura

del

一ののののののののののののので

del legno, la quale resterebbe, ed empierebbe il tramezzo de' tagli. Quando i tagli raschiati compariranno più grossi, si tirerà una seconda prova della Tavola. Se i tagli raschiati non sembrano ancora forti a sufficienza, si ricomincierà l'operazione; e così di mano in mano fino a tanto ch' abbiasi ottenuto l' intento . Non si saranno molto grossi i tagli, che saranno stati intagliati finissimi, e alcun poco discosti gli uni dagli altri: converrebbe arrivare alla radice de' tagli, ed allora i tagli troppo profondi più non verrebbero nella stampa. Non bisogna, che il mezzo de'luoghi raschiati sia più basso che un quarto di linea o al più al più una mezza linea. Il più o meno di profondità deve dipendere dal più o meno di ampiezza dell' intaglio, che si raschierà. E' d'uopo ancora avvertire di formare un pendio impercettibile, il quale a misura che si andrà avvicinandosi agli orli del luogo che si raschierà, sia un poco più rilevato, ed avanzi estinguendosi, perdendosi soll'intaglio che farà all' intorno. Questo lavoro è necessarissimo per poter più facilmente tirare le Prove: altrimenti i tagli raschiati segueranno difficilmente nella stampa; e sarebbe di un grande impaccio, il dover adattare le alzature al timpaño. Si ha sempre la facoltà diritoccare, e di abbassare un poco colla punta da incidere i tagli, dove s'è formato questo pendio, quando si vede che il grattatojo gli ha renduti troppo groffi.

Nulladimeno non si può negare, che questa pratica di raschiare i tratti assine di rendergli più sorti non abbia satto sovente osservare al signor Papillon che diventavano inuguali e consui, s' impastavano, e non sacevano che una parte scempia, e nera. Avendo la punta levato via il legno inugualmente nel sondo de' tratti col taglio,

e col

in in the second selection in the second sec

e col ritaglio, ed essendo impossibile assondarla ugualmente dappertuto, sia perchè vi sono delle vene nel legno più tenere le une che l'altre, sia per l'incertezza della mano, edell'istrumento, a misura che raschiando si vapiù accostandos. al fondo de' tagli, tanto più questi si confondono. Il solo rimedio, che v'haper questo, si è, ripassar leggermente la punta ne'medesimi tagli, e ritagli, e levar via il legno, che impedisce al bianco di comparir netto, ed uguale. Questa ofservazione è importante. Allora il ritoccamento è necessario, quando però il cattivo effetto non derivasse dalla polvere fermatasi infra i tagli donde si caccierà fuori con una punta da calcare fina, e non mordente, che si asciugherà ad ogni momento, a misura che si adoprerà. La polvere può restar fortemente attaccata, e mescolata col nero, che la incolla, per così dire, nell'intaglio.

Si può incavare ugualmente il sorbo, il pero ec. per intagliare secondo il metodo del signor Papillon; ma conviene nel pulire seguitare il filo del legno; se il grattatojo sosse si pulir bene. E' d'uopo dire lo stesso de' tagli, che si raschiasfero per rendergli più pieni, dopo essere stati

intagliati.

Alcune persone s' erano avvedute, che gl'incavi delle Tavole del Sig. Papillon erano lavorati in un modo singolare: alcuni incisori in legno l'hanno sopra diciò interrogato: non ostante questa osservazione dal canto loro, il Sig. Papillon non conosce verun Artesice il quale abbia ancora tentato d'incavare una Tavola innanzi d'intagliarla. Quelli, che sanno che si può ritoccare in un intaglio in legno, credono che questi incavi derivino dalla frequenza de' ritocca-



menti: e questi stessi sono in picciolissimo nu mero, niuno quasi credendo, che si possa ritoccare una Tavola dopo una prima Prova. Quanto all'arte di fortificare alcuni tagli, e di fargli ombreggiar di vantaggio, egli crede parimenti, che nessun incisore l'abbia conosciuta, ed aggiugne, che non se ne maraviglia, e che questa operazione sembrerebbe a lui medesimo assurda, se l'esperienza, che n'ha fatta, non la comprovasse.

Della maniera di ritoccare pulitamente.

Non v'ha quasi nessun pezzo intagliato in legno, il quale non abbisogni dopo la prima prova di essere ritoccato, per quanto netto egli sembri, purchè non sia d'intaglio sorte, come un Cartello di Commedia. ec. I pezzi delicati non possono restare impressi al primo colpo, perchèl essendo destinati per la stama peria di Caratteri, ed il torchio premendogli assipiù che il curlo, o il ruotolo, una Prova impressa col rotolo comparirà assai netta, e nulladimeno i tagli sottili, e fini verranno troppo duri, se si tira col Torchio. Non si può adunque allora far a meno di ritoccare.

Per non aver sempre da guardare intagliando un disegno all' oposto di quello, che sarebbe sulla Tavola, allora quando si trattasse di mettervi, ed intagliarvi le ombre; il Sig. Papillon lava coll' inchiostro della China i suoi disegni sul legno medesimo: il che risparmia del tempo, e da del suoco, e della vivacità. Allora egli non sa che uno schizzo col lapis rosso, il quale si calca sulla Tavola che si rettifica, e si emenda dipoi col lapis nero, e cui egli finisce coll' inchiostro, colla penna, disegnando, lavando, ed ombreggian-

どままでででででではななななべた

giando. Ma che ne avviene? L' inchiostro della China, che ha servito ad ombreggiare, può formar sulla Tavola una certa grossezza. Allora innanzi di fare una prima Prova, si prenderà una spugna e dell'acqua, si netterà la Tavola, si lascierà asciugare, e si tirerà la Prova.

Se si vede, che vi sia molto da ritoccare, non si asciugherà la Tavola con un' altra Prova fatta senza aver preso dell' inchiostro, assine di poter facilmente distinguere i tratti, ed osservare i luoghi dove converrà raddolcirgli, ed abbassargli,

ri toccandogli.

Se non si vuole imbrattarsi le dita, si lascierà seccare la Tavola un giorno, o due. La vista si riposerà in questo frattempo; imperocchè stanca, e affaticata da una così assidua applicazione di uno, o due mesi sopra una medesima Tavola, non può quasi giudicare della prima Prova.

Per ritocçare, l'incisore avrà dinanzi a se la sua Prova; non si dimenticherà che i tagli della Tavola sono in un verso contrario alla stampa; guarderà, se un tratto è troppo grosfo solamente in alcuni luoghi, o in tutta la sua lunghezza; ne scemerà la grossezza per la parte che più si conviene, uguagliando per quanto è possibile la distanza di questo taglio da quello, che gli vien dietro, con gli altri tagli intermedi, o distanze de' tagli: avrà l'attenzione di non levar via troppo legno, altrimenti il taglio, sarà perduto; e non trascurerà di spazzolare a misura, che avanzerà, assinchè le picciole toppe non restino nell'intaglio.

Ognun vede quanto il disegno sia necessario nel ritoccamento, sia per non istorpiare un contorno, slogare un musculo, peccare contra il chiaro scuro; sia per non diminuire il trattopel lato opposto a quello, che dovea scegliersi,

gonfiando, o scarnando male a proposito; sia infine per non ritoccare de' tagli, che stvaano bene; rendendo chiaro quello, che doveasi lasciare oscuro, torcendo quello, che doveasi raddrizzare, e raddrizzando quello, che si dovea torcere. Quando converrà ritoccare, o scemare, per elempio, la grossezza del tratto A dal lato, per cui è unito a' tagli B, ciò si farà taglio per taglio; vale a dire, frappoggierà alcun poco la punta nel lato del taglio di un tratto nella sua estremità, sul tratto del quale si farà entrare il taglio della punta, seguendo presso appoco la grossezza del legno, che si vorrà recidere dal tratto. Si farà lo stesso dirimpetto sopra il lato del ritaglio, ch' è al di sopra di quello di cui abbiamo ora parlato. Ciò fatto si ritoccherà il tratto levando via il legno da un taglio fino all' altro', come si vede da' punti della figura 49; lo che farà tre colpi da darsi tra questi due tagli. Tratto A, tagli B, C, parte levata dal tratto.

In questo modo fa di mestieri operare per ritoccare il tratto dalla parte, per cui è unito a de' tagli; imperocche se si facesse primieramente un taglio passando la punta nella grossezza del tratto, e in tutta la sua lunghezza per tagliare e ritagliare dipoi il legno per traverso taglio per taglio, ciò farebbe incisione sopra incisione, e tutti i tagli sarebbero infallibilmente danneggiati, interrotti nella loro estremità, e non sarebbero più uniti al tratto; sarebbero da esso separati dalla vecchia incissone fatta in questo luogo per formarlo, e per disgombrare i tagli s il legno si separerebbe da se un questo sito, e non si potrebbe rimediarvi. Si ritoccheranno allo stesso modo gl' intagli ne' luoghi che si saranno incavati, e s' è necessario, anche in quelli

dove

dove si avranno raschiati de' tagli, osservando di tener sempre la punta più a piombo sopra il declivio de' luoghi incavati, e de' tagli raschiati. Dopo aver ritoccato si tirerà una seconda Prova, la quale si ritoccherà, se il tratto, e itagli non sembrano ancora abbastanza raddolciti; indi una terza, e così di mano in mano sino a tanto che abbiasi dato all'opera quel grado di perfezione, che si desidera. Si custodiranno dentro ad un Taccnino le prime Prove di ciascuna Tavola, secondo l'ordine, con cui saranno state tirate avanti e dopo i ritoccamenti, e si conosceranno confrontandole una coll'altra i progressi, che si faranno di

anno in anno.

Gli Holbeins, Bernardo Salomon, e C. S. Vichem hanno ritoccate alcune delle loro Opere in legno, colla punta da intagliare; ma folamente in certi luoghi, e all'estremità de' tagli illuminati, e non mai nelle parti grandi; e sulle Carte, che il sig. Papillon ha di loro, pretende, che non l'abbiano fatto più che una fola volta in ciascuna delle loro Tavole, eccettuata quella della Bibbia di Holbein, dove Abisaigo sta ginocchione dinanzi a Davidde; e dove il ritoccamento si scorge apertissimamente. Ne' tratti della Montagna, che si vede per la finestra della camera ; alcune figure emblematiche di Bernardo Salomon, ed altri pezzi di C. S. Vichem . Egli è certo . che questi abili incisori tra gli antichi non hanno ritoccato, nè vedute in lontano, nè Cielì, e che tra i moderni i Sig. Vincenzo le Sueur, Pietro suo fratello, e Niccolù figliuolo di questo ultimo, sono i soli, ch'abbiano ritoccate le loro Tavole nelle parti grandi. Il Padre del Sig. Papillon non aveva questo uso, e suo figliuolo dice, che questa è una delle ragioni, perchè le sue Tavole mancano di effetto.

INC

32



Maniera d'imprimere, o stampar bene i luoghi incavati delle Tavole.

Si farà arrivare la carta ne' luoghi scavati, o. col pollice, o colla palma della mano, secondo la loro ampiezza, quando si stamperà col ruotolo. Questo soccorso non sarà necessario quando si stamperà col Torchio da lettere, dove si ha quello delle alzature, e della pressione del timpano, cui tuttavia fa d'uopo saper preparare. S' incolleranno uno o due pezzi di carta in quel luogo del timpano, che corrisponderà all' incavo della Tavola. Bisogna, che queste carte occupino tutto lo spazio dell' incavo. Sopra di queste carte se ne incolleranno dell'altre, le quali andran sempre diminuendo fino al centro. Non bifogna tagliar questi pezzi colla forbice; mastracciarne gliorli coll'unghie. Senza di quest'avvertenza, la grossezza della carta formerà un tratto bianco nella Prova.

Se una veduta in lontano, o un altro luogo incavato riesce troppo duro, ed aspro nella stampa, converrà mettere una o molte alzature al timpano di tutta l'ampiezza della Tavola: ma tagliuzzare queste alzature, e levarne la carta in que' luoghi, che corrisponderanno alla lontananza, ovvero, fenz' anche adoperar alzature, tagliuzzare il foglio del timpano, nel luogo opportuno, ec. Potrebbeli ancora ad un bisogno tagliare la pergamena del timpano e il panno. Converrà, che i panni abbiano di già servito; essendo nuovi farebbero venir la stampa troppo dura, ed aspra.

Ecco quanto abbiam creduto necessario di trarre dalle dotte Memorie del Sig. di Papillon sopra l' Arte d' intagliare in legno: la fama, è

l'Opea

にほるででのでのでのでので

le opere di questo eccellente Artesice debbono far sicurtà della bontà di questo Articolo quando per altro noi abbiamo saputo servirsi de' suoi lumi.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Dell' Incisore in Legno.

TAVOLA I.

La parte superiore di questa Tavola rappresenta una Bottega d'Incisore in legno, dove sono molti Operaj applicati a diverse cose, uno in a ad abbozzare le tavole, uno in b a far riscaldare gli stromenti per temperarli, un altro in c a fargli ricuocere alla candela, e molti altri in d ad intagliarne sopra tavole di legno. Il resto della bottega è fornito di diversi Strumenti inservienti all'intaglio.

Fig. 1. Banco. A la tavola. BB i piedi. C l'uncino, manico di punta da intagliare. Vedi le

fig. 11. e 12.

2. Pialla. A la pialla. B il ferro.

Lato dello sghembo della punta da intagliare. Vedi la fig. 10.

Altra pialla detta volgarmente sopramano.

3. A la pialla. B il ferro. C il manico. D la voluta.

Lato senza sguancio, o sghembo della punta da

intagliarne. Vedi la fig. 9.

4. Sega a mano. A il ferro della fega. B il telajo. C il manico.

Dosso della punta da intagliare, Vedi la fig. 8.

5. Maglio. A il maglio. B il manico.

Punta da intagliare legata tutto all' intorno con spago. Vedi la fig. 7.

6. Martello. A la testa. B la punta. C il manico.

に見いないできるないのである。

Scarpelli col loro manico.

7. Punta da intagliare immanicata, e legata con spago. A la prima parte della testa. B la secon da. C lo spago attorcigliato. D il manico.

.8. Dosso della punta da intagliare. A la prima

parte della testa. B la seconda.

Sgorbie. Vedi la fig. 20.

9. Lato senza sguancio della punta da intaglia re. A la prima parte della testa. B la seconda. C

Iguancio. Garzetto. Vedi la fig. 23.

gliare. AA le fenditure. BB l'estremità addentelate per ritenere lo spago. CC i bottoni.

Ghiova fig. 11. Vedi la fig. 37. Raspatojo fig. 12. Vedi la fig. 17.

Squadra di rame fig. 13. Vedi la fig. 24.

Regola falsa, o squadra falsa fig. 14. Vedi la

Guarda-vista fig. 15. Vedi la fig. 35.

Baviera fig. 16. Vedi la fig. 34.

Scopetta fig. 18. Vedi la fig. 41.

Torchio, o soppressa fig. 18. Vedi la fig. 41.

Macina da colori fig. 20. Vedi BC fig. 40.

Rotolo fig. 21. Vedi la fig. 43.

TAVOLAII

Fig. 4. Vedi la fig. 45. Tav. III.

5. Vedi la fig. 46.

6. Vedi la fig. 47.

7. Vedi la fig. 48.

8. Vedi la fig. 49.

9. Vedi le fig. 50. e ST.

10. Vedi la fig. 53.

12. Vedi la fig. 54.

13. Scarpello veduto di faccia. A il ferro. I

13. Ve-

NAME NAME NAME NAME N

13. Vedi la fig. 55.

14. Scarpello veduto in profilo. A il ferro. B lo sguancio. C il manico. D la parte del manico tagliata.

14. Vedi la fig. 57.

15. Picciolo scarpello fatto di aguglia. A il ferro. B il manico.

15. Vedi la fig. 56.

16. Punta da disegnare. A la punta . B il ma-

16. Vedi la fig. 59.

17. Raspatojo. A il serro a coda di rondine. B il manico.

17. Vedi la fig. 6.

18. Picciolo grattatojo. A il ferro. B la punta s

19. Vedi la fig. 58.

bo. C la punta.

21. Becco di asino . A il taglio . B il gambo .

C. la punta.

22. Bulino a grano d'orzo. A il taglio. B il gambo. C la punta.

23. Garzetto . A il quadrato . B la punta . C

la piastra. D la chiavetta.

24. Squadra. A il rinforzo, o lo spallamento. 25. Regola falsa a parallelo. AA le regole.

25. Regola falsa a parallelo. AA le regole. BB. le piastre. CC i bottoni. Vedi la sig. 26. è 27.

26. Regola semplice. A la scanalatura:

27. Regola a parallelo. AA, le regole . BB le Piastre. CC i bocconi.

28. Punta da inchiostro del compasso à quattro

Punte.

29. Punta da lapis del compasso à quattro punte s

la punta immobile. C la punta mobile.

31. Compasso semplice. A la testa : BB le puna

te.

JERERBERBERRY.

32. Penna da lapis . A la penna da lapis . BB gli anelli.

33. Regolo. A il gambo. B il bottone. CC le piastre. D la vite.

34. Baviera. A il mento. BB i cordoni.

35. Guarda vista.

36. Spazzola, o scopetta.

37. Ghiova. A la ghiova. B la tavola. C l'an-

38 Pietra da olio. A la pietra. B il telaio.

39. Mola montata. A la molla. B il truogolo. C il sossegno. DD. i piedi. E la manetta. F il pedale.

40. Marmo. A il marmo. B la macinetta. C

il manico.

- 41. Torchio o soppressa. A la carta in soppressa. BB le tavole. CC i galletti. DD le viti. EE le chiocciole.
 - 42. Palla . A il cuojo inchiodato . B il manico .

43. Rotolo. A il rotolo coperto di panno. BB i manichi coll'anello. CC i bottoni.

TAVOLA III.

Principj.

Fig. 3. 4. 5. e 6. soppresse.

7. Vedi le fig. 61. e 62.

10 Vedi la fig. 63.

44. Modello di un taglio. A il taglio:

45. Modello di un ritaglio. A il taglio. B il ritaglio. C. la toppa.

46. Taglio per formar la mano, C il taglio.

47. Altri tagli per formar la mano. DD. i tagli.

48. Modello di tagli a scala. EE tagli.

49. Modello di ritagli a quattro o cinque ri-

prese. A il primo. B il secondo. C il terzo. D

il quarto. E il quinto.

30. e 51. Forme de' tagli.

52. 53. e 54. Modelli di quattro linee da disegnare sopra una tavola di legno paragonata con quattro altre simili sopra una Tavola di rame.

55. Modello de' tagli circolari, o curvi. AB

cammino della punta.

56. Modello di tagli intermedi o tagli rinca-

yati.

57. Modello di tagli intermedj, o tagli curvi tramezzo a de' lunghi.

58. Modello di punti.

59. Modello di contro tagli o secondi tagli.

60. Modello di tagli tripli.

61. e 62. Modelli di Tavole abbozzate. A pezzo preparato. B pezzo collocato. L Campi vuotati.

63. Modello di Tavola fatta.

INCISORE IN LEGNO A CHIARO-SCURO, E A PIU' TAVOLE.

Il chiaro-scuro è antichissimo, s'egli è vero, che un certo Cleofante sia stato da' Greci soprannominato Monochromate da questa maniera di dipignere con un solo colore. Quanto all'intaglio di chiaroscuro, è verisimile, che abbia avuto origine presso ad alcuno di que' Popoli Orientali, dove l'uso di dipignere le loro tele col mezzo di più Tavole, e a vari colori sussiste da tempo immemorabile. L'intaglio in legno condusse all'invenzione della stampa delle lettere; e le prime lettere stampate a due tavole in minio che si veggono in alcuni Libri sin dal 1470. e 1472. eseguite da suttemberg, schoeffer, ed altri suggerirono senza duba

dubbio ad un qualche Pittore Alemanno il, pensiero d'imitare i disegni fatti col lapis nero sulla carta turchina, ed illuminati di bianco, con due Tavole di legno, una pel tratto nero e l'altra per la tinta turchina, co'lumi, o tratti bianchi riferbati di fopra. Questa scoperta è anteriore all'anno 1500. Vegonsi di queste prime stampe a chiaro-scuro colla data del 1504. le quali non sono senza merito. Ven' ha di un gusto Gotico di Martino Schon, di Alberto Durero, di Hans o Giovan. ni Burgkmair, e de' loro contemporanei.

Luca di Leiden, Luca Cranis e di Cronach, Sebald, e quasi tutti quelli che lavoravano allora per gli Stampatori di lettere hanno intagliato a

Gl' Italiani si applicarono ancor essi a questo


due Tavole.

genere dopo gli Alemanni. Ecco quello, che ne dice il Felibien: ,, Ugo da Carpi, dice questo Autore, pubblicò ne' suoi principi di Architettura una , maniera d'intagliare in legno, col mezzo della 3, quale le Stampe compariscono come lavate di 3) chiaro-scuro. Egli faceva atal effetto tre sor-, te di tavole di un medesimo disegno, le quali , si tiravano una dopo l'altra sotto al Torchio, s, fopra una medesima Stampa; erano intagliate in guisa, che una serviva per i chiari e per i lu-, mi grandi ; l'altra per le mezze tinte , e la


, terza per i contorni, e per l'ombre forti. " Abramo Bosse, il quale ha trattato di tutti i generi d'intaglio ha ancor egli parlato della maniera d' intagliare di Ugo di Carpi.,, sul prin-, cipio del sedicesimo secolo, dice Bosse, fu in-, ventata in Italia, e in Germania l'arte d'imi-, tare colle Stampe i difegni lavati, e quella spe-, zie di Pittura a un solo colore, che gl'Italia-

ni chiamavano chiaro-scuro, e che noi altri co-, nosciamo sotto il nome di camayen, ,, Si vede


, dai-













dalla notizia istorica premessa a questo Articolo, che l'intaglio di chiaro scuro è assai più antico, chenon l'ha fatto Bosse! Egliaggiugne; ,, che
,, coll'ajuto di questa invenzione si rappresentò
,, il passaggio dall'ombre a'lumi e le diverse tin,, te del colorito; che quegli, che sece questa
,, scoperta chiamavasi Ugo da Carpi (altro erro, re di Bosse) e ch' eseguì delle bellissime cose
,, sopra i disegni di Rafaello, e di Parmigiano.

Ecco precisamente quello che Ugo da Carpi ha eseguito a giudizio del celebre incisore in legno il Sig. Papillon, il quale ha meglio esaminata questa materia, che non ha fatto Abramo Bosse. Uzo da Carpi intagliò delle Tavole separatamente in più pezzi, ed adoperò fino a quattro Tavole di legno per una stampa, senza fare in esse alcun tratto, imprimendole di un folo colore per degradazione di tinte, dando ciascuna tavola alla Stampa una tinta diversa; egli si serviva dicarta bigia, affinche le parti più illuminate fossero di un'ultima tinta debolissima, la quale si unisse, o si accordasse meglio con quelle delle Tavole intagliate; e con questa industria giunse a dare alle sue opere un'aria di pittura, la quale si avvicinava di molto al chiaro scuro.

Questo segreto piacque talmente al celebre Ratfaello che desiderò, che molte delle sue composizioni sossero perpetuate in questo modo; intagliò egli medesimo alcune di queste Tavole in legno, a cui pose la iniziale del suo nome, o un R bianco nella stampa, o della tinta più chiara.

Silvestro, o Marco di Ravenna, ma particolarmente Francesco Mazzuolo detto il Parmigiano hanno intagliato in questa maniera sugli esemplari di Rasaello; surono imitati da Girolamo Mazzuolo, da Antonio Frontano, dal Beccasumi, dal Baldassorno, dal Perusci, dal Benedetto, dal Penozzi, da

C

L15=

Luca Cangiago, da Royero Goltz o Goltzio, da Enrico, ed Uberto del medesimo nome. Il tratto delle medaglie date a chiaro-scuro da Uberto Goltzio Pittore Antiquario è stato intagliato coll'acqua forte. Molti incisori han fatto dopo lo stesso, per aver delle copie più esatte de disegni di Pittori abbozzati colla penna e lavati con colore; espediente, che non può applicarsi che a questo uso, perchè il tratto magro dell'acqua forte non ha nè la bellezza, nè l'espressone del tratto intagliato in legno, ch'è più vigoroso, e più pieno: Fin dal tempo de' Goltzi, alcuni incisori di chiaro-scuro variavano le loro Tavole con diversi

Carti. Si anno degl'intagli in chiaro-scuro di Vanio, di Lucino, di Dorigny, di Bloemart, di Fortunio, di Andrea Andriam, di Pietro Gallo, di Ligosso di Verona, di Barrochio, di Antonio da Trento, di Giu-

Seppe Scolari, di Nicola Rossiliano, di Domenico Sa-

colori del tratto, e le caricavano di tagli e di contro-tagli; lo che usciva fuori del genere, e nuoceva all' effetto del chiaro-scuro di Ugo da

lienne ec.

Quest' Arte fiori nel 1600, sotto Paolo Molreelse d'Utrecht, Giorgio Lalleman, Bufinck, Stella, fue figliuole, e sua nipote, i due Maupins il Gnido, Coriolano, e Giovanni Coriolano; nel 1650. fotto Cristofano Degher, il quale ha intagliato sul' Opere di Rubens, Montenat, Vincenzo le Sueur il quale non è riuscito, e Niccola, che ha inciso a questo modo con miglior successo pel Sig. Crozat, e pel Sig. Conte di Caylus.

Francesco Perrier Pittore della Franca Contea, s'i mmaginò cent'anni sfa all'incirca d'intagliare coll'acqua forte tutte le Tavole di chiaro-scuro; cosa, che secondo Bosse, era già stata tentata dal Varmigiano, il quale aveva abbandonata questa ma-

Jeseseseses.

niera, perchè gli era sembrata troppo meschina. Ciò si faceva con due Tavole di rame, una delle quali imprimeva il nero, e l'altra il bianco sulla carta bigia; ma queste stampe non aveano nessuna vaghezza, ed erano senza essetto; e Perrier abbandonò le sue Tavole di rame per ripigliar quelle di legno.

Operazioni dell' Arte.

Dopo questa breve notizia Istorica passiamo adesfo alle operazioni dell' Arte. Ecco come Boffe spiega la maniera di Hugo da Carpi. " Bisogna, dic' , egli , aver due Tavole dell'istessa grandezza, ,, ed esattamente addattate l'una sull'altra: So-, pra una di esse si può intagliare intieramente , quello, che si desidera, e dipoi farla imprimere ,, di nero sopra una carta bigia, e forte; e do-", po aver inverniciata l'altra Tavola, come qui sopra, e collocato il lato inverniciato nel sito ,, dell'impronto, che la Tavola intagliata ha fat-, to, imprimendo sopra di questo foglio, farla me-,, desimamente passare tra i rotoli: la detta stam-, pa avrà fatta la contro-prova sopra la Tavola , inverniciata. Dopo questo bisogna intagliare so-" pra di questa Tavola le parti illuminate, e far-, le profondamente incavare coll'acqua forte. Si , può fare la stessa cosa col bulino, ed anche più , facilmente.

"La maggior difficoltà in tutto questo si è ri"trovar della carta, e un olio, che non faccia
"diventar giallo, o rosso il bianco; la miglior
"cosa d'ogni altra si è prendere dell'olio di no"ce bianchissimo, ed estratto senza suoco, indi
"metterlo in due vasi di piombo, e lasciarlo al
"sollo sino a che si sia condensato a proporzione
"dell'olio debole, di cui adesso parleremo. Per

, l'olio forte si lascierà uno di questi vasi assai

" più tempo al Sole.

" Bisogna in appresso avere del bianco di piom-, bo nettisimo, e dopo averlo lavato, e macinato , estremamente fino, farlo seccare, e macinare , con dell'olio dehote molto a secco, ed in ap-, presso unirlo con dell'altro olio più forte, e , più denso, come si fa pel negro sumo. Indi ,, dopo aver impressa di nero, o di altro colore , sopra grossa carta bigia la prima Tavola, ch'è , intieramente intagliata, ne l'ascierete seccar ,, l'impressione per dieci, o dodici giorni: allo-, ra dopo aver inumidite queste stampe, bisogna " mettere di questo bianco in que' luoghi della , Tavola, dove fono intagliate le parti illumi-, nate; nello stesso modo, con cui ordinariamen-, te si stampa; asciugarla, e collocarla in ap-, presso sopra il foglio di carta bigia di già stam-, pato, in guisa ch'ella sia posta giustamente nell' , incavo, che vi ha fatto la prima Tavola, avvertendo di non metterla a rovescio o coll'alto ,, abbasto. Ciò fatto, non resta che a far passare , fotto ai rotoli. "

Questo discorso di Abramo Bosse è disettoso, e mancante in molti luoghi. Noi procureremo di espor la maniera d'intagliare a chiaro-scuro in un

modo più preciso, e più chiaro.

Le Tavole destinate ad essere intagliate a chiaro-scuro si faranno di pero piuttosto che di bosso;
perchè sopra il primo di questi legni le masse
prendono meglio il colore, che sopra il secondo.
Non si ricercano altri stromenti, nè altri principi
che quelli dell' Articolo antecedente sopra l'intaglio in legno.

Bisogna intagliare tante Tavole quante sono le punte, che si vuol sare. I chiari, o i lumi maggiori, debbono esser formati in incavo nella

INC

Jeresereseek.

Tavola, per lasciare, che la carta medesima ne dia il colore. Talvolta s'intaglierà sopra il rame coll'acqua forte il tratto della Stampa, spezialmente allora che non si potrà imitare l'abbozzo originale disegnato colla penna, e lavato senza che questo tratto sia molto sottile, e sino.

Il merito di questa sorte d'intaglio consisterà principalmente nella giusta corrispondenza, ed accordo di ciascuna Tavola, o tinta; lo che si otterrà col mezzo delle punte ben adattate, col telajo, come nella Stampa in lettere, ma ancora meglio col Torchio di Stampa in rame, e di una macchina, di cui daremo adesso la descri-

zione.

Quando le Tavole di una Stampa saranno sate tutte disegnate esattissimamente le une sopra dell'altre in legno, bene squadrate, ed intagliate al numero di tre per lo meno, una per le masse men sosche, o brune, nella quale si saranno intagliati d'incavo ichiari, o i lumi, una per le masse più oscure, ed una pel tratto, o per i contorni e colpi di sorza delle figure, sicchè nessuna abbia nulla di quello che sarà stato inciso sull'altra; si averà una macchina di legno di quercia, o di noce, della grossezza delle Tavole intagliate, e a un dipresso della larghezza del Torchio di stampa in rame.

Questa macchina sarà composta di tre pezzi uniti insieme con arpioni o gangheri, ch' entrano uno nell'altro; uno formato come a scarpa per poter essere facilmente introdotto tra i rotoli del Torchio sopra la Tavola, ed avendo da ciascun lato una picciola banda di serro sermata con viti sulla sua grossezza, e sulla grossezza degli altri due si metteranno nel vuoto sopra lo spazio del Torchio delle pezze di panno più o

men larghe secondo ilbisogno, perchè l'intaglio venga bene. E' duopo che la Carta sia bagnata a. dovere. Se ne prenderà un foglio, che s'inserirà in isquadra, secondo il margine, che si vorrà lasciarvi, sotto il pezzo a scarpa, e sotto uno de' due altri, sopra le pezze di panno. Si darà quel colore, che si vorrà, alla prima Tavola, cioè alla più chiara, con Palle simili a quelle, che adoperano i fabbricatori di Carte di Tappezzeria. Si collocherà destramente questa Tavola dalla parte dell'intaglio sopra il foglio di carta, che si ha disteso sopra le pezze di panno un poco al disotto del pezzo a scarpa e di uno degli altri. Si avrà l'attenzione di accostarlo giustamente all'angolo, o squadra di questi pezzi. Ciò fatto, si metteranno sopra la Tavola alcune pezze di panno, o fogli di carta od altre cose molli, affinchè girando il molinello, e facendo passare il tutto tra i rotoli, il colore, ch' è sull' intaglio a attacchi bene alla Carta. Fatta questa tinta sopra tanti fogli di carta quante saranno le stampe, che voglionsi tirare, si passerà colle medeame precauzioni alla seconda tinta; e così di mano in mano. Se v'ha più di tre tinte, si comincierà sempre dalla più chiara; si passerà alle brune, che si tireranno successivamente passando dalla men bruna a quella, che lo è più, e si finirà col tratto, e colla Tavola de contorni : lo che darà compimento alla stampa in chiaro scuro.

In questa guisa (dice il Sig. Papillon) sono state stampate quelle belle carte di chiaro scuro che i Sig. di Caylus, e Crozat hanno fatte eseguire: in questa guisa si ha ritrovato il mezzo di non consondere insieme le Tavole; attenzione, dalla quale dipende tutta la bellezza di questo genere

Quanto ai colori, questi sono arbitrarj; posso-

INC 45

TARRESPONDENCE IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY

no adoperarsi colori a olio o a tempera; la fuliggine, e l'indaco sono i più usitati; l'inchiostro della China sarà buonissimo; come pure la terra

d'ombra ben macinata.

Il Sig. di Montdorge offerva con ragione nella fua memoria sopra di questa Arte, ch' è molto probabile, che gli effetti di questa sorte d'intaglio, combinati con gli effetti dell'intaglio a sumo, abbiano fatto nascere le prime idee distampare in tre colori, ad imitazione della Pittura; del che parleremo nel seguente Articolo.

INCISORE IN COLORI AD IMITAZIONE DELLA PITTURA.

Questa maniera d'intagliare è un' Arte nuova, la cui scoperta è preziosa ad altre Arti. Giacopo Cristofano le Blon, nativo di Francsort, allievo di Carlo Maratti n'è l'inventore; e l'Epoca
di questa invenzione dee collocarsi tra il 1720.
e il 1730. L'inghilterra n'ha veduto nascere i
primi saggi; ed appena cominciavano colà a riuscire, che il Blon passò in Francia: (nel 1737.)
un ruotolo di Prove ssuggite dalla Bottega di
Londra componeva allora tutto il suo avere; ma
alcuni intendenti colpiti dal maraviglioso essetto
di tre colori impressi sulla carta, vollero istruirsi
intorno ad operazioni così singolari, e si unirono insieme per procurare all'inventore il modo
di dar lezioni della sua Arte; i principi surono
ardui, e dissicili.

A Londra le Blon lavorava nel centro degl'incisori a sumo; e questa maniera che sorma la base della nuova Arte, era assatto negletta, ed ab-

bandonata in Francia.

Gli effetti del nuovo genere d'intaglio sono le conseguenze de principi, che le Blon ha stabiliti biliti in un Trattato del Colorito. Persuaso, che i gran Coloristi , il Tiziano , Rubens , Vandayk avessero una maniera invariabile di colorire, intraprese di fondare sopra principi l'armonia del Colorito, e di ridurla in pratica meccanica con regole facili, e certe. Tal è il titolo di un Trattato ch'egli ha pubblicato a Londra in Inglese, e in Francese: questo Trattato su ristampato, e fa parte di un Libro intitolato l'Arte

di stampare le Pitture a Parizi 1757.

Cercando le regole del Colorito, dice l'inventore, ho ritrovata la maniera d'imprimere gli oggetti coi loro naturali colori; e passando dipoi ad alcune istruzioni preliminari, pone i fondamenti della sua Arte, dicendo che la Pittura può rappresentare tutti gli oggetti visibili con cre colori, cicè, il giallo, il rosso, il turchino. poichè tutti gli altri colori sono composti di questi tre primitivi; per esempio, il giallo, e il rosso formano il rancio; il rosso, e il turchino formano la porpora, e il violetto, il turchino, e il giallo formano il verde. Le diverse mescolanze de' tre colori primitivi producono tutte le degradazioni, o scale de' colori imaginabili, e la loro riunione produce il nero; io quì non parlo che de' colori materiali, aggiugne egli, cioè, de'colori, di cui si servono i Pittori; imperocchè la mescolanza di tutti i colori primitivi impalbabili non produce il nero, ma anzi per contrario, produce il bianco. Il bianco è un concentramento, o un eccesso di luce; eil nero è una privazione, o mancanza di luce.

Tre colori, lo ripetiamo, danno col loro mescuglio tante tinte quante ne posson mai nascere dalla Tavolozza del più valente Pittore; ma non fi può, stampandogli un dopo l'altro stemprargli, come gli stempra il pennello sopra la tela: è

d' 130=

VERNERE RECEIRE

d'uopo adunque, che questi colori sieno impiegati in guisa, che il primo penetri a traverso del secondo, e il secondo a traverso del terzo, affinche la trasparenza possa supplire all'effetto del pennello. Ciascuno di questi colori sarà distribuito col mezzo di una Tavola particolare : e perciò sono necessarie tre Tavole per imprimere una Stampa ad imitazione della Pittura.

PREPARAZIONE DELLE TAVOLE.

Le Tavole saranno granite come le Tavole dell' intaglio a fumo. Vedi incisore a sumo. Queste Tavole effer debbono tra loro della medefima groffezza, ben appianate ed efattiffimamente squadrace ad ogni angolo; appiannate, perchè nella stampa tutta la superficie sia ugualmente compresla's e squadrate, perchè si rapportino o si adattino contorno sopra contorno una dopo l'altra, quando imprimeranno il medesimo foglio di Carta ..

La maniera migliore di rendere le Tavole esattamente uguali tra loro, si è, far de bucchi ne quattro angoli, unirle una sull'altra con quattro borchie ben serrate, e strette; segnare il quadrato sopra gli orli della prima; limare fino al tratto conservando sempre la squadra sulla groffezzade quattro angoli : limate in ultimo le vostre borchie, e le Tavole usciranno come esce un quaderno di carta di fotto al Taglio del Legatore di Libri.

Si può in vece di borchie serrar le Tavole con picciole morse, le quali cangeranno di luogo a mifura che si limeranno gli orli. Tocca all' Artefice consultare la sua destrezza, e la sua pazienza ne differenti mezzi, che impieghera pet

le operazioni meccaniche.

Mezzo sieuro per calcare sopra la Tavola granita.

Si tratta adesso di distribuire la Pittura sopra le tre Tavole; e perchè i contorni sopra ciascuna Tavola si ritrovino precisamente ne' luoghi, dove debhono incontrarsi, ecco il mezzo, che si adopera. Prendete una delle vostre Tavole, stendetela sopra un grosso cartone più grande di due pollici in larghezza, e in altezza della Tavola; fate col temperino un'apertura, che sia ben perpendicolare, nel cartone; la Tavola medesima fervirà di calibro; e quando il cartone sarà tagliato sopra le quattro faccie, vi darà un telajo di due pollici. Abbiate, per distaccare questo telajo, una lama ben temperata, e ben aguzzata con un manico a piena mano; aspettatevi di ritrovare della resistenza; e per evitare di ritrovarne ancora di più, provate sopra diverse spezie di cartone quello, che si taglierà più netto, e più facilmente; avvertite sopra ogni altra cosa, che il cartone, che scegliete, sia ben asciutto, e per lo meno grosso quanto la Tavola di rame. Voi avete ne'quattro angoli di quella, che forma il vostro calibro, quattro buchi, i quali hanno servito ad unire insieme lealtre Tavole per limarle; potrete approfittarne per unire ancora il calibro col cartone, e con questo mezzo assodargli, e fermargli uno sopra dell' altro, e procurarvi maggior facilità per levar via il telato.

Converrà per preservarlo dall'umidità, che lo farebbe distendere, intonacarlo di sopra e di sotto di un grosso colore a olio come quello, che si adopera per imprimere le tele de'quadri.

Il telajo di cartone è a questo modo preparato per ricevere un velo, il quale sarà cucito con punti stretti sopra i suoi orli interiori; queste NASSER SEREN velo è quello che serve a portare esattamente i ontorni. Si presenterà adunque sopra l'originae, che si deve intagliare; e dopo aver disegnato col pennello con color bianco a olio, si aspetterà, che l'olio sia asciutto per mettere sopra i medesimi tratti del color bianco assai più liquido di quello, che s'è seccato; si rinchiuderà la prima Tavola nel telajo di cartone; e il bianco an-

cora frescosegnerà sopra la granitura tutti i con-

torni, di cui il velo è carico, e pieno.

Si darà di nuovo del bianco liquido sopra i tratti del velo per calcare le altre Tavole: conquesto mezzo si potrà accertarsi del rapporto esatto, che avranno tra loro . Il bianco liquido , che dee calcare dal velo sopra il rame granito, è un bianco a tempera disciolto nell'acqua vite con un po di fiele di bue, perchè si attachi meglio sopra il tratto a olio; ma per conservare questo tratto è bene prendere una penna, e passarvisopra con essa dell'inchiostro della China; perchè l'inchiostro ordinario sta troppo fortemente attaccato nella cavità della granitura.


Intaglio delle Tavole.

Gli stromenti, che si adoperano per raschiare la granitura sono quegl'istessi, che s'impiegano per l'intaglio a fumo. Vedi INCISORE A FUMO.

Oggetto particolare di ciascuna delle tre Tavole.

La prima Tavola, che si abbozza, è quella, che dee tirare in turchino, la seconda in giallo, la terza in rosso. E' d'uopo usare grande attenzione di non accostarsi troppo al tratto, che forma e finisce i contorni, e di riservarsi sempre del luogo per emendare, e correggere quando si

Tomo VIII.



vedrà dalle Prove, che le Tavole non si accor-

dano perfettamente tra di loro.

Si dirigerà l'intaglio in guisa, che il biance della Carta, come abbiam detto, rappresenti luoghi illuminati, o rilucenti della Pittura; la Tavola turchina rappresenterà i colori teneri, egli sbattimenti della luce; in fine la Tavola rossa animerà la Pittura, e fortificherà i bruni sino al nero. Le tre Tavole concorrono quasi dapper tutto a far l'ombre, talvolta bastano due Tavo

le, e talvolta una sola.

Quando si hanno a rappresentare dell' ombri estremamente forti, si mettono in opera i tratt incrocicchiati uno sopra dell'altro delbulino. E facile giudicare, che gli effetti derivano non so lamente dall'unione de'colori, ma ancora da poco o meno di profondità nelle cavità del ra me: il bulino sarà adunque di un gran soccors per rinforzare le ombre; nè si creda, che i suo tratti incrocicchiati nell'ombre inducano durez za: noi abbiamo delle Pitture stampate, le qual vedute ad una certa distanza rappresentano tutt il morbido del pennello. Le ombre estremamen te forti obbligano ad incavare il rame più pro fondamente, che non fanno i tratti ordinari dell' intaglio in rame: allora si adopera lo scarpello per aver più facilità nell'incavare.

Del modo di stabilire il complesso delle Tavole.

Quando si ha presso appoco intagliata la Ta vola turchina, se ne tirano alcune Prove, e s fanno le correzioni co'l pennello: a tal effetto mettete un pò di bianco a tempera sopra le par ti della Prova, che sembrano troppo colorite e un pò di turchino a tempera sopra le parti che sembrano troppo chiare: indi consultando que-

fta

sta Prova corretta, farete passare di nuovo il grattatojo sopra le parti del rame troppo sorti, e per conseguenza troppo granite, e granirete col picciolo cunatojo (vedi circa questo strumento l'Artic. dell'incisere a sumo) le parti che sembreranno troppo chiare, e per conseguenza troppo raschiate; ma con un pò di attenzione si schiva il caso di dover granire di nuovo. Questa prima Tavola turchina, ch'è presso alla sua persezione, vi somministrerà delle Prove, le quali serviranno a dirigere la Tavola gialla; ed ecco il co-

Esaminate la Panneggiatura, o altre parti, che debbono restare in turchino puro; coprite queste parti sopra la vostra Prova turchina con del gesso bianco, e raschiate la seconda Tavola in modo, che non rappresenti in giallo, se non quello, che la Creta lascia vedere in turchino.

Ma quello, che rappresenta la Tavola turchia na non dà tutto quello, che ricerca la Tavola gialla; perciò aggiugnerete a tempera sopra di questa Prova turchina tutto il giallo dell'originale, giallo puro, giallo paglia, o altro più o men carico. Se la Tavola turchina non imprime nula la sulla carta in un luogo, dov'è collocato, per esempio, il nastro giallo di un manto, dipignea rete questo nastro a tempera giallo sopra la voastra Prova turchina; assinchè lavorando la seconda Tavola sulla Prova della prima, le faciate portare in giallo tutto quello, che questa Prova mostrerà di giallo, e di turchino.

Si lavora colle medesime precauzioni la tera za in rosso sopra la seconda in giallo; eper giua dicare degli essetti di ciascuna Tavola, se ne tia rano alcune Prove in particolare, che sanno de chiariscuri, ma tutti impersetti, perchè manca no loro alcune parti, se quali non possono ritroa

d z varh

NE RECENERACE REPORTED AND A SERVICE RECEIVED AND A SERVICE RESIDENCE RECEIVED AND A SERVICE RECEIVE AND A SERVICE RECEIVE A SER varsi pel totale, se non unendo nella stampa tre colori sopra il medesimo soglio di carta. S giudicherà, quando saranno insieme unite, dell tinte, mezze tinte, e di tutte insieme le part troppo chiare, e troppo caricate di colori; si fa rà passare, come abbiamo di già detto, il cuna rojo sopra le une, e il grattatojo sopra le al

tre. A questo modo furono lavorate le prime Ope re di questo genere, che si videro comparire ha trentaquattro anni all'incirca in Inghilterra Non si dovrebbe discostarsi da questa maniera d operare: nulladimeno l'inventore ne hainsegna ta un'altra più speditiva, e più pronta, di cu s'è servito a Londra, e a Parigi; ma egli no se ne serviva che suo malgrado, perchè è men trionfante pel sistema de tre colori primitivi.

Maniera più pronta di operare

Quattro Tavole sono necessarie per operare pi prontamente: si carica la prima di tutto il ner della Pittura; e per rompere l'uniformità, ch terrebbe troppo della maniera dell'intaglio a fu mo, s'introduce nell'altre Tavole della granitu ra, che possa indurre del chiaro sopra di questo nero. Si avrà attenzione di tenere le mezze-tin te di quella prima Tavola un poco deboli, per chè la sua Prova riceva il colore dell'altre Ta vole senza macchiarle.

Essendo adunque la Carta caricata dinero, I seconda Tavola, che s'imprimerà in turchino poiche questa non si sforzava che per ajutare far l'ombre, dev'essere assai men forte di gra nitura che non era lavorando sopra i primi prin cipi: parimenti la Tavola gialla, e la Tavol rossa, che servivano esse pure a ssorzar l'om


bre,

bre, non saranno quasi più caricate che di parti, che debbono imprimere in giallo, e in rosso, e di alcune altre parti ancora, le quali rischiareranno, o illumineranno per istemprare i colori, o le quali insieme unite ne produrranno altri; cosicchè il turchino e il giallo produrranno insieme il verde; il rosso, e il turchino produrranno la porpora ec.

Il rame destinato per la Tavola nera sarà granito in tutta la sua superficie; ma disegnando sopra le altre si potrà riservarsi de'luoghi grandi, i quali resteranno lisci, ed uguali. Così scansando la fatica di granire si ssuggirà anche quella, che dee farsi per raschiare, e lisciare i luoghi, che non debbono dar nulla nella stampa.

Una volta che l'incisore è giunto a farsi un modello, egli è molto bene avanzato. Abbia, per esempio, un incisore un Ritratto da intagliare. Vi sono in esso, supponghiamo, cento tinte differenti: la stampa in colore di un S. Pietro cui egli avrà conservata insieme co' rami, che l'hanno impressa, deciderà di una parte delle sue tinte; ed ecco come.

Egli vuol colorire la Ciarpa del Ritratto; quela Ciarpa gli sembra, confrontandola, della medesima tinta che la cintura del suo S. Pietro anicamente stampata; esamina i rami del S. Piero; riconosce, che v'ha tanto di giallo, e tano di rosso nella loro granitura; allora per rapresentare la Ciarpa del Ritratto egli riser-'a in giallo, e in rosso altrettanta granitura uanta ne hanno i suoi rami vecchiper la ciutua di S. Pietro.




De' casi particolari, che possono esigere una quint Tavola.

S'incontrano in alcune Pitture de' luoghi trai parenti da rappresentare, i quali ricercano un Tavolastraordinaria; de' vetri nell'Architettura dei veline' Panneggiamenti, delle nuvole ne'Cie li ec. la carta, che sa il chiaro delle nostretinte, è stata coperta di varj colori, e per conseguenza non è più buona per i trasparenti, i quali debbono essere bianchi, o biancastri, e comparire sopra tutti i colori. Si dovrà adunque pesar sentire la trasparenza ricorrere ad un quinto o piuttosto ad uno de' quattro rami, ch' hanno e già lavorato.

Io cerco, supponghiamo, di rappresentare i vitri di un Palagio; la Tavola rossa non ha dat nulla per questo Palagio, e conserva per conseguenza un luogo assai largo senza granitura; me ne apprositto per intagliare in essa col bul no alcuni tratti, i quali impressi inbianco sopi il turchiniccio de'vetri rappresenteranno la traparenza dell'Originale, e mi risparmieranno u quinto rame; le Prove di questa impressione i bianco si tirano, per correggerle, sopra Care

turchina

Da questa spiegazione si conchiude: 1, che co una economia, molto in vero contraria alla sen plicità della nostra Arte, si può prosittare de luoghi lisciati, e puliti in ciascuna Tavola, pe dare certi tocchi, i quali accresceranno la so za, e con tanto maggiore facilità, perchè la me desima Tavola imprimerà sotto un medesimo gir di torchio molti colori ad una volta, mettend differenti tinte in parti, le quali sieno tanto d scosse una dall'altra, che si possanostendere, q asciu-



Della Stampa, o impressione.

La Carta innanzi di esser messa sotto il Torchio, starà bagnata almeno per ventiquattro ore: non si rischia nulla facendola bagnare per più

lungo tempo.

Si tireranno, se si vuole, le quattro e le cinque Tavole tutte una dopo l'altra, senza lasciar seccare i colori, ed anzi sembra che per questo mezzo si uniranno, e si accoppieranno meglio inseme: nulladimeno se v'ha un qualche ostacolo, il quale si opponga a queste precipitose impressioni, si potrà lasciar seccare ciascun colore, e sar bagnare di nuovo la Carta per altrettante volte quante saranno le differenti Tavole che riceverà.

Non si può arrivare alla perfezione della Pittura senza imprimere molte Prove: queste Prove logorano le Tavole; e quando si ènel forte della stampa, conviene ritoccarle. I rami tireranno al più da sei in ottocento Prove senza sensa

bile alterazione.

Le stampe colorite esigono delle attenzioni, che non esigono l'altre stampe: per esempio, lo stampatore avrà la cura di appoggiar le sue dita tinte d'un chiostro sopra il rovescio della sua Carta ne'quattro angoli del rame, affinchè questa Carta possa successivamente ricevere, angolo sopra angolo, tutte le Tavole ne'suoi segni. Vet di STAMPATORE IN RAME.



De' Colori .

Tutti i colori vogliono essere trasparenti perchè appariscano uno sopra dell'altro, e ricercano per conseguenza una scelta particolare: possono essere macinati coll'olio di noce; non orstante il migliore, e quello che si secca più presso è l'olio di papaveri; qualunque egli siasi, vis si aggiugnerà sempre la decima parte di olio di litargirio: tocca allo stampatore rendere i suoi colori più o meno sluidi, secondo che lo guida la sua esperienza, ma dee avere grande attenzione di fargli macinare assai fini; altrimenti entrano sortemente nella granitura, non riescono che dissicilmente; afferrano, direm così, la carta, e la fanno stracciare.

Del Bianco.

I colori trasparenti, di cui abbiamo parlato, faranno impressi con bianco di piombo finissimamente macinato.

Del Nero .

Il nero ordinario degli Stampatori in rame, è quello, che si adopera per la prima Tavola, quando si lavora a quattro rami, vil si aggiugne un pò d'indaco, perchè si unisca più facilmente al turchino.

Del Turchino .

L'indaco fa parimenti il nostro turchino di saggio; polverizzatelo, e per purificarlo gettatelo in un matraccio; versatevi sopra tanto spi-

rite

INC 57

rito di vino, 'che il matraccio sia diviso in tre parti: la prima d'indaco, la seconda di spirito di vino, e la terza vuota; fate bollire al bagno di sabbia, e versate dipoi per inclinazione lo spirito di vino carico dell'impurità: rimettete del nuovo spirito di vino, e ricominciate la stessa operazione sino a tanto che questo spirito esca del matraccio sopra il suoco sinchè si secchi. Se in vece di svaporare distillate lo spirito di vino, sarà ancora buono purificato a questo modo.

L'indaco non serve che per i saggi: si adopera nella stampa il più bell'azzurro di Prussia; ma bisogna guardarsi dal servirsene per provare le Tavole, perchè le macchia così sortemente che si ha dissicoltà a riconoscere dipoi i disetti

che si cerca di correggere.

Del Giallo.


Il giallo fanto del più fosco è il giallo, che si macina per le nostre stampe: non se ne trova sempre presso a'mercatanti, che discenda molto

abbasso: allora si fa in questo modo.

Prendete della grana di Avignone, fatela bollire nell'acqua comune, gettatevi dentromentre ella bolle dell'alume in polvere: passate la tintura per un panno lino, escioglietevi dentro dell'osso di seppia polverizzato con della creta bianca in parti uguali; la dose non è prescritta; si proverà l'operazione perchè dia una qualità di grana, che conservi a olio un colore assai sorte, e carico.

Del Rosso .

Si ricerca pel rosso una lacca, la quale si discosti dalla porpora, e si avvicini al Nacart, o rosso



rosso chiaro: sarà mescolata con due parti di carmino del migliore: si può anche sare una laca, la quale contenga in se tutto il carmino necessario: vi si mescolerà, secondo l'occasione, un poco di cinnabro minerale, e nonartificiale. E'bene avvertire, che per sare i saggi il cinna-


bro solo, anche l'artificiale, basta.

Noi possiamo accertare, che ogni poco di pratica, ch'abbiasi nel disegno, quando si seguano esattamente le operazioni da noi descritte, si tireranno delle Prove, le quali saranno buone Copie di qualunque si sia Pittura; nè dee tenersi in conto di picciolo vantaggio il ritrovare ne'libri di Anatomia, di Botanica, d'Istoria Naturale delle stampe senza numero, le quali esprimendo, o ritraendo i contorni, rappresentino ancora i colori. Si può giudicare dell'utilità di questa nuova scoperta, esaminando le Tavole Anatomiche stampate alcuni anni sono a Parigi dal Sig. Gautier dell' Accademia di Dion, il quale alla morte del le Blon è succeduto nel dilui privilegio dopo esfere stato suo allievo. Alcuni altri allievi hanno intagliati diversi pezzi, e questi pezzi con quelli del Sig. Gautier fanno sperare, che la nuova Arte sarà in breve portata alla sua perfezione.

INCISORE A FUMO,

Questo genere d'intaglio su un tempo chiamato in Francia l'Arte nera: e presso di noi è conosciuto sotto il nome di mezza-tinta. Pretendesi, che il primo ch'abbia lavorato d'intaglio a sumo sia stato un Principe Ruperto. Alcuni Autori parlano con elogio di una testa ch'egli intagliò innanzi che si avesse mai conosciuta que-

ft2



sta maniera d'intagliare: le operazioni di essa soi no più pronte, e gli essetti più morbidi, e dolci che non son quelli dell'intaglio coll'acqua forte, e col bulino: egli è vero, che la preparazione de'rami è alquanto lunga, ma si può servirsi di ogni sorta di operaj per prepararli.

Preparazione delle Tavole.

Saranno primieramente scelte fra le migliori Tavole di rame battuto, e appianato; alcuni Artefici antepongono il rame giallo per la granitura; pretendono che il suo grano si consumi e si logori men presto, che non fa il grano di rame rosso; la felce, la pietra pomice, la pietra dolce da aguzzare, il carbone di salice, e infine il brunitojo a due mani si adopereranno per pulire i rami: non si può aver sicurezza della loro perfezione se non dopo il saggio seguente. Fate coprir di colore, ed asciugare la Tavola dallo stampatore; la metta fotto il Torchio fopra un foglio di carta bagnata, come vi si mette una Tavola intagliata; se la carta esce di sotto al Torchio così bianca com' era innanzi, la Tavola è perfetta; se ha un qualche difetto, la carta macchiata indicherà i luoghi, cui fa d'uopo ancora brunire.

Dell' Intaglio .

Le Tavole così preparate si graniranno come si graniscono per istampare a più colori; ma questa granitura dev' essere ancora più sina, s'è possibile; e per ottenere l'ultimo grado di persezione sa di mestieri lavorare a norma delle seguenti istruzioni.

Il cunatojo, giacchè siam obbligati a servirsi di

Jeresererere questo termine, è uno stromento, ch' ha la forma di uno scalpello di Falegname; ma lo scarpello taglia, ed il cunatojo segna, e punteggia, e il movimento che lo fa agire rassomiglia a quel barcollamento, che si dà alla culla di un fanciullo. Vedi A e B Tavela ooo. Uno de'lati del cunatojo ha uno sguancio coperto di filetti della groffezza di un capello, e ciascun filetto è nella sua estremità appuntato. Lo stromento si farà passare sopra la pietra sul rovescio dello sguancio, e si avrà grande attenzione nell'aguzzarlo, di conservar sempre il medesimo perimetro: questo perimetro dev'esser tirato dal centro di un diametro di sei pollici: se fosse troppo rotondo incaverebbe il rame, e se lo fosse meno egli non morderebbe abbastanza.


I più piccioli cunatoj conserveranno il medesimo perimetro di sei pollici; i loro manichi ricercano men di sorza, ed esser possono meno composti. Veai E e F. Il cunatojo grande è destinato per granire in pieno rame, e i piccioli

per fare le correzioni.

Dividete le vostre Tavole con tratti di lapis di nove linee all'incirca; diciamo all'incirca, perchè il rame di grandezza arbitraria non darà sempre la divisione giusta di nove linee. Vedi Tavola eco. all'angolo 4. il cattivo effetto, che può derivare dalla divisione troppo esatta di nove linee.

Collocate il cunatojo perpendicolarmente nel mezzo di ciascuna divisione: squassate appoggiando fortemente la giuntura della mano, e andando sempre verso l'alto della Tavola; scorrete l'altro spazio, che si trova tra due linee segnate: trascorso questo spazio, scorretene un altro, e così di mano in mano di spazio in ispacio: il rame sarà tutto coperto di piccioli punti.

De-



Descrivete allora delle linee col lapis in un senso diverso: squassate il cunatojo tra le vostre nuove linee, e quando lo avrete satto passare sopra tutta la superficie del rame, allora cambierete la direzione di queste linee: in sine quando avrete satto lavorare il cunatojo sopra le quattro direzioni segnate nella Tavola, avvi una pre-

cauzione da prendere.

Si scorre venti volte cadauna direzione; lo che fa ottanta passaggi sopra il totale della supersicie, ma si osserverà, ripassando sopra ogni direzione, di non collocare precisamente il cunatojo dove si ha incominciato; e per non seguire l'instello cammino, bisogna tirare ciascun colpo di lapis tre linee discosto dal primo tratto, che ha già servito di direzione, e di guida. Voi avete adunque la prima volta segnato da i sino a instella seconda volta segnarete da 2 sino a 2. la terza da 3 sino a 3, e ciò perchè il cunatojo calcato sotto il peso della mano sormerebbe, sa cendo sempre i medesimi passaggi, una insensibile scanalatura, la quale nuocerebbe all'esatta uguaglianza, che si ricerca nella supersicie.

Bisogna provare la Tavola per la granitura come l'ha provata per la pulitura; e bisogna che sia nella stampa un nero ugualmente nero,

e vellutato dappertutto.

Si può, per certe opere, conservare il fondo bianco in una stampa, come lo è quasi sempre sotto a'siori, e agli uccelli dipinti in miniatura; perciò si granirà solamente lo spazio, che deve occupare il fiore, il frutto, o qualche altro pezzo d'istoria naturale, che si vuole intagliare, e il resto del rame si pulirà col brunitojo.

Della maniera d'intagliare sopra la granitura.

Ben preparate le Tavole, disegnerete, o calcherete il soggetto, come abbiamo spiegato. Vedì INCISORE A PIU' COLORI. Collocherete il vostro rame sopra il coscinetto, e se copiate, intaglierete guardando sempre l'originale dentro ad uno spec. chio, per vedere la parte destra a sinistra, e la sinistra a destra. Lo stromento, che si adopera per intagliare, o piuttosto per raschiare la granitura, si chiama Raspatoje. Vedi Tavola 000: dev' esere aguzzato ne' due lati piatti : si fa uso an. che del grattatojo il quale non è in altro diverso dal raspatojo, se non perchè ha tre faccie uguali. Questo grattatojo porta per l'ordinario un brunitojo sopra il medesimo gambo. Vedi H. Il brunitojo serve a lisciare le parti, che il raspatojo, o il grattatojo hanno raschiate per dar de' chiari, o de' lumi : e perciò lo stromento nell'intaglio a fumo opera per un motivo affatto diverso da quello, per cui agisce lo stromento, che serve per l'intaglio in rame; imperocchè se l'incisore in rame dee in conseguenza dell' effetto considerare il suo bulino come un lapis nero, l'incisore al contrario a sumo deve considerare il grattatojo come un lapis bianco. Quello, che importa lavorando si è di conservare la granitura nel suo vivo sulle parti del rame destinate ad imprimere le mezze tinte, e raschiare le parti del rame che non debbono toccare la carta, perchè possa rappresentare i lumi o i chiari. Si comincia dalle masse di luce; e dalle parti, che si stavano generalmente in chiaro fopra di un fondo bruno. Si va pian piano negli sbattimenti; in fine si prepara leggiermente il tutto per le gran parti . I maestri deldell' Arte raccomandano grandemente di non troppo affrettarsi a logorare la granitura per desiderio di far più presto: imperocchè non è facile rimetterne quando ne ha levata di troppo; dee restar dappertutto un leggiero vapore di grani, eccettuato sopra le parti lucide; e se accade che si abbiano troppo logorati certi luoghi, si può granire di nuovo co' piccioli cunatoj E e F. Non si può giudicare degli essetti del grattatojo per altro mezzo che tirando spesso delle prove,

Della Stampa.

Veggasi l'Articolo STAMPATORE IN RA-ME, e sappiasi, ch'è più dissicile stampare a sumo, che in rame per la ragione, che i lumi o chiari si trovano in incavo: e quando le parti di questi lumi sono anguste, e ristrette, la mano dello stampatore non può entrarvi per asciugar-le, senza spogliare le parti vicine; si adopera per penetrare in esse una bacchettina appuntata e ravvolta in un pannolino bagnato. La carta esser dee bagnata da molto tempo, e di una passa sinissima, e morbida: si prende del più bel negro sumo di Germania, e si prepara alcun poco solosio: bisogna inoltre, che le Tavole sieno colorite ben a sondo in più riprese, e ben asciugate colla mano, e non collo straccio.

Nell'intaglio a fumo, dicono quelli, che ne trattano, non si tira un gran numero di buone prove, e le Tavole si logorano presto; oltre a questo aggiungono, tutti i soggetti non son buoni per questa sorte d'intaglio. I soggetti, che ricercano oscurità, come gli effetti di notte, o le Pitture, dove c'è molto bruno, come quelle di Rembrant, di Benedetto ec. sono le più facili a trattarsi, e fanno maggiore effetto: anche i Ri-

tratti riescono bene, come si può vedere da bei pezzi di smith, e di G. vvhike, i quali sono i più abili incisori, che abbiansi in questo genere. I Paesi non sono adattati; ed in generale i soggetti chiari, e ch'hanno molto lume, sono i più difficili di ogni altro, e quasi non imprimono,

perchè si ha dovuto logorar molto la Tavola per

giugnere all'effetto, che ricercano.

Per altro il difetto di questo intaglio si è che manca di fermezza; e generalmente la granitura gli dà una certa mollezza, che non è così di leggieri capace di un tocco dotto, ed ardito: dipigne in un modo più largo e più grosso che l' intaglio in rame; colorisce di più, ed è capace di un maggiore effetto per l'unione, e l'oscurità, che lascia nelle masse; ma disegna con meno di spirito e vivacità, e non seconda molto i tratti pieni di fuoco, che l'intaglio coll'acqua forte può ricevere da un abile disegnatore. In ultimo quelli che son meglio riusciti nell'intaelio a fumo non possono meritar lode, che per l' attenzione, e la diligenza, con cui l'hanno trattato; ma per l'ordinario questo lavoro manca di spirito non per colpa degl'incisori, ma per l'ingratitudine di questo genere d'intaglio, il quale non può secondare la loro intenzione.


SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Dell' Incisore a fumo.

TAVOLA IV.

Fig. 1. Cuna, o Cunatojo per granire le Tavole. A il manico. B il ferro d f g e tagli formati sopra uno de' lati del cunatojo per formare i denti.

2 Pro-



2 Profilo della figura precedente. A il lato tagli to. B il lato aguzzato. E H linea, la quale si suppone essere la superficie del rame, sopra la quale si muove lo strumento da E in H.

3 Altro picciolo cunatojo, che si adopera per granire de' piccioli luoghi, che si avessero trop-

po logorati.

4 Raspatojo per incidere, vale a dire, per levar via il grano, o per logorarlo in parte; gli angoli de'lati e d son quelli, che si adoperano per questo lavoro.

5 Profilo del raspatojo. Troverassi nella Tavola I. sig. 6 un grattatojo Z ch'è unito ad un brunitojo, il quale serve parimenti per logorare, o

raschiare il grano.

6 Altro picciolo cunatojo per rimettere del

grano ne' luoghi più stretti.

7 Il profilo della figura antecedente. Vedesi in O il taglio sopra la larghezza diquesto strumento.

Fig. 000 dimensioni da prendersi per granire le tavole. Prima operazione. Si prenderà un rame ben brunito e pulito come per intagliare in rame. Si dividerà la larghezza A B e C D in parti uguali; cirfouna di queste parti o spazi avrà in circa nove linee di pollice; si tireranno da'punti di divisione le linee EH, FI, GKec. Queste linee debbono essere descritte col lapis nero, o di piombo, ovvero con gesso per non rigare la tavola; esse non servono che a guidare il cunatojo. Si collocherà il mezzo B del cunatojo nel punto C; dee tenersi questo strumento un poco inclinato, e lo sguancio, o lo sghembo di sopra. Si squasserà il cunatojo premendo leggiermente e si farà muovere da C in A; si riporterà in appresso ne' punti E, F, G, D; se gli farà scorrere parimenti le linee E H, F I, G K, D B sempre squaffando. Si dividerà in ap-

E pref.

presso il lato D B in altrettante parti uguali a quelle del lato C A, le quali formeranno de' quadri uguali, e si descriveranno parimenti da punti di divisione V , T S ec. le linee V P, TO, SN ec. Si fara muovere come di sopra il cunatojo sopra la linee da un capo all'altro della Tavola. Indi si tireranno le diagonali A D, B C; e le parallele a queste diagonali distanti tra loro nove linee all'incirca, come abbiam detto. Queste linee, o diagonali serviranno ancora a guidare il cunatojo in direzioni diverse dalle prime.

Bisogna attualmente dividere ciascun spazio GE, EF --- CP, P Oec. in tre parti uguali. I punti di questa suddivisione serviranno a descrivere nuovi quadri un terzo di distanza gli uni dagli altri, e noi riporteremo adesso queste divisioni sopra la seconda fig. 000, la quale non comprenderà che la parte A B S N di questa.

La figura, che ci ha poc' anzi servito di segno mostra, che si possono tirar delle diagonali da un angolo all'altro della Tavola; ma potrebbesi ancora tirar le diagonali dagli angoli opposti de' quadri, vale a dire da H in L, da I in M, da K in N, da A in Tec. Schiverebbesi con questo mezzo l'inconveniente di aver de' quadri troppo losagne formati dalle diagonali A D, C D come potrebbe avvenire, se si avesse un rame tre volte più lungo che largo.

2 Fig. 000. Questa figura non comprende che la parte A B S N dell'antecedente: tutte le linee punteggiate 1, 1, 1 son quelle, ch' hanno servito nell'operazione antecedente; e le linee finite 2, 2, 2, son quelle delle quali trattasi in questa operazione.

Seconda operazione. Avendo diviso ciascuno spazio NM, ML, LA, NE, EF, FG ec. in tre parti uguali del primo terzo, vale a dire, da

pun-

punti di divisione segnati 2, 2, 2 ec. si descri-veranno le linee 22, 22, 22, le quali sormeranno de' quadri uguali, si farà muovere il cunatojo sopra tutte queste linee, indi si tireranno tutte le diagonali da un angolo all'aitro di questi nuovi quadri, e il cunatojo le scorrerà parimente tutte secondo le loro direzioni .

Terza operazione. Bisogna adesso partire dal secondo terzo, e descrivere le linee 33, 33, 33 ec. per formare nuovi quadri, che si sono quì segnati con linee più forti; si farà muovere il cunatojo fopra tutte quesse linee, come pure sopra tutte le diagonali de' quadri, ch' esse danno. Fatte queste tre operazioni avrassi fatto quello, che chiamasi un giro, la superficie del rame sarà di già coperta dappertutto di un grano leggiero cagionato dall' impronta de' denti del cunatojo; ma perchè il rame sia ben granito i bisogna far venti giri, vale a dire ricominciar venti volte quelle, che detto abbiamo qui innanzi. Da que-sta preparazione dipende la bellezza dell'intaglio: perchè il grano sia bello richiedesi che sia fino, uguale dappertutto, e che produca un fondo nero vellutato, e morbido. Vedi fig. 9 ciò ricerca molta diligenza, ed attenzione.

i Si avrà l'avvertenza di non troppo preme-

re, o calcare il cunatojo.

2 Di non premerlo più in un luogo che

nell' altro.

Il altro. 3 Di non tenere il cunatojo più inclinato sulla superficie del rame in un luogo che nell'altros imperocche quando è troppo inclinato, cammina o scorre troppo presto pel movimento della mano; e quando si tiene troppo diritto, si ferma troppo a lungo nel medesimo luogo, e scava di più il rame.

4 Dee condursi il cunatojo da un capo di una linea all'altro senza fermarsi, perchè i luoghi donde si ricominciasse formerebbero delle inu-


guaglianze.

5 In ultimo bisogna aver attenzione, che lo squassamento del cunatojo sia tale, che il suo arco d f g e, fig. 1. non si spieghi intieramente, imperocchè gli angoli d e, venendo a toccare il rame potrebbero imprimersi in esso di vantaggio, e formare de' punti o delle inuguaglianze nel grano. Per evitare questo inconveniente si segnerà il mezzo del cunatojo con un picciolo tratto di gesso in B. Se ne faranno ancora due altri f g in uguale distanza dal punto B. La distanza f g sarà uguale alla larghezza A L, L M ec. de' quadri descritti sul rame. I punti f g serviranno di segni er regolare lo squassamento dello strumento, in guisa che la me esima porzi ne di arco sia sempre ugualmente spiegata sul rame.


8 Così nella pratica, quando avrassi, come abbiam detto, collocato il mezzo B del cunatojo sopra la linea E H che si vuole percorrere, s'inclinera lo strumento da lato, in guisa che il suo arco tocchi il rame col punto g; si rovescierà tosto il cunatojo nel senso opposto, fino a tanto che l'arco ispiegandosi venga a toccare la superficie del rame pel punto f, e questo successivo squassamento cagionato dal moto della mano, che preme nell'issessionato dal moto della mano, che preme nell'issessionato da un capo all'altro della linea da E verso H, lasciando nel suo passaggio

l'impronta de' suoi denti gggg, fff.

9 Esempio d'intaglio a sumo. Essendo stata la tavola granita, come abbiam detto, dà o produce nella stampa un sondo sommamente nero, quale si conserva ancora dietro alla Palla; s'intaglia sopra di questo sondo, logorando il grano col raspatojo sig. 4 o col grattatojo x x sig. 5 e 6. Tav. I. il brunitojo serve esso pure a spegne-







re il grano, e a pulire i gran chiari. Questi stromenti non servono che a formare gli sbattimenti, le mezze tinte che passano dall'ombra alla luce. Si risparmia il sondo per esprimere e rappresentare le ombre, e i tocchi più sorti. Questo esempio ci parve bassante, perchè accoppia in se il principio generale dell'ombra, dello sbattimento, della mezza tinta, e della luce. Vedi nell'articolo come si talca.

Incisore a maniera di lapis.

L'intaglio a maniera di lapis è l'Arte d'imitare o di contraffare sul rame i disegni fatti col lapis sulla Carta. L'oggetto di questa maniera d'intagliare si è far illusione a segno tale, che alla prima veduta il conoscitore non sappia distinguere il disegno originale dalla stampa intagliata, che n'è l'imitazione. Ognun vede, che l'utilità di questa sorte d'intaglio si è moltiplicare gli esempi disegnati lasciatici dai celebri maestri, che possedevano quello, che chiamasi la bella maniera di disegnare, relativamente alla pratica del lapis; vantaggio superiore a tutti gli altri generi d'intaglio per formar allievi nella pratica del disegno. Qual soccorso non riceveranno i giovani da questa nuova scoperta? Quanti allievi lontani dalle Città grandi, che sono il centro dell'Arti, i quali non potendo procurarli dilegni originali de' Rafaelli, de' Carracci, de Bouchardons, di Vanloo ec. passano i primi anni de'loro studi nel disegnare soprassampe in rame, ed acquistano a questo modo una maniera di difegnare secca, dura, e metodica tanto opposta, e contraria al buon gusto del lapis, e all'effetto della natura? Tutti questi ostacoli al loro avanzamento faranno tolti; moltiplican-E 3

Yererererere do i mezzi d'istruirsi si sono appianate le prime


difficoltà dell' Arte, la quale si è renduta più

facile e men fastidiosa, e molesta.

Questa sorte d'intaglio non si fa con tratti di bulino come l'intaglio in rame; ma con una mescolanza di punti variati, e senza ordine, come più atti ad imitare quella spezie di granito cagionato dal lapis sopra una carta più o men dolce. Ciascun colpo di lapis sulla carta dee considerarsi come un complesso d'infiniti punti insieme uniti ; e questi punti altro non sono che l'eminenze del grano della carta, sopra le quali

il rame si depone passandovi sopra.

Essendo stato il rame, che si adopera, brunito, e inverniciato, come abbiam detto per l'intaglio in rame, si sarà contrapprovare il disegno, che si vuole imitare, sopra la vernice della Tavol. Se il disegno originale non può contrapprovarsi se ne prenderà un calco coll'amatita fopra carta verniciata, od oliata, e questo calco terrà luogo di disegno per trasmettere tutti i tratti dell' Originale, sopra la vernice. Posto questo, si formeranno i contorni del suo oggetto a a fig. 14 con punti più o meno impassati gli uni con gli altri, secondo la finezza, o la forza del colpo di lapis indicato dall'originale. Si adoperano per formar questi punti delle punte 1, 2, 3. Si stabiliscono in appresso tutte le masse d'ombre, e gli sbattimenti, esprimendo dapprincipio tutti i tratti dominanti, vale a dire, per esempio, che se si avesse una massa d'ombra simile alla fig. 11. si considererà sotto due differenti aspetti; I sotto quello della fig. 12. rappresentando i tratti dominanti, che servono ad indicare la prospettiva dell'oggetto; 2 sotto quello della fig. 13 la quale non offre che il fondo granito, che serve nelle masse d'ombre che I' hanno



l'hanno a mortificare, e a colorire, e nel medesimo tempo a confondere i tratti, che interromperanno la tranquillità, ch' esige la privazione totale della luce.


Le mezze tinte si faranno con tratti formati di punti, o con tocchi dolci graniti secondo quello, che indichera l'originale; e i tocchi più vigorosi saranno impastati con punti confusi gli uni con gli altri. La fig. 14 rappresenta un abbozzo fatto coll'acqua forte, secondo l'ordine delle operazioni, che abbiamo qui innanzi stabilite. Questa sorte d'intaglio può mordere coll' acqua forte da scorrere o da partire secondo la scelta dell' Artefice; ma si offerverà di lasciar mordere per minor tempo le parti, che si accostano a' lumi, e di vantaggio quelle, che sono le più vigorose. Non è male, che i punti, che formano i tocchi, e i colpi di lapis più vigo-rofi, vengano ad entrare uno nell'altro; ne risulta ancora un rosicchiamento singolare, e un disordine più affettato, e nello stesso tempo più vero.

Non avendo la fig. 14 tutto l'effetto dell'originale, si rimetterà del grano ne'luoghi, che
ne sono capaci, come in b, b, b, fig. 15 lo che
si fa colla punta fig. 1 o col bulino, che si vede
sig. 10. Se il primo lavoro è generalmente troppo trasparente nelle masse d'ombre, si adoprerà
l'ammaccatojo per distendere sopra il tutto un
grano, il quale ossorbendo tutti i piccioli bianchi produrrà tuoni più oscuri. Si darà a' tocchi
ll'loro maggior vigore servendosi del bulino per
prosondar di vantaggio i lavori della preparazione. Finalmente si cercherà d'imitare il grano
lella carta sormando certe specie di picciole
canalature le quali tagliano i tratti del lapis
son direzioni orizzontali, o perpendicolari, le

E 4

quali saranno indicate dal disegno originale: si esprimeranno queste linee scanalate con punti messi dopo col bulino, o colla punta ne' luoghi dov è passato il lapis, mi meno sensibili, e meno apparenti ne' luoghi più bruni, e più chiari. In questo esempio queste line sono in direzioni perpendicolari indicate da c d nella fig. 11. e da e f fig. 15 la qual è intieramente compiuta. Questo intaglio deve sbavarsi innanzi, di passare alla sampa, come si sbavano le tavole intagliate in rame.

Not non pretendiamo, che questa maniera di operare sia generalmente seguita da tutti coloro, che lavorano in questo genere: ognuno segue quella, che a lui sembra la più propria, e più speditiva. Gli stromenti variano essi pure secondo il genio dell'Artefice. V' ha alcuni, i quali li servono di un rotoletto per indebolire o mortificare tutte le masse di ombre, gli sbattimenti, le mezze tinte, e non preparano coll'acqua forte se non i tratti dominanti, i contorni, e i tocchi più forti: altri si servono di ammaccatoi in forma di punzoni, uno de' capi de' quali è guernito di una certa quantità di piccioli denti aguzzi d'inuguale groffezza; picchiano full' altro capo di questo ammaccatojo con un martelletto, e fanno muovere lo strumento in tutti i luoghi cui vogliono rinforzare. Tutte queste varietà, e tutti questi differenti mezzi concorrono ad un medelimo fine, e son buoni in mano di un Artefice intelligente purche egli sfugga con attenzione un ordine servile, e simettrico nel suo lavoro; imperocchè la miglior maniera, e che fa maggior illusione di ogni altra si è quella, che lascia men veder l'arte, e il lavoro, e che sembra la più inimitabile.



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Dell'Incisore a maniera di lapis

TAVOLA V.

Fig. 1. Punta la quale serve a punteggiare i contorni, e i tratti nella preparazione coll'acqua forte.

2 Punta doppia.

3 Punta tripla, colla quale possono farsi tre punte ad una volta: le punte di questo strumento esser debbono di differente grossezza ed un poco ottuse; e lo stesso è delle figure antecedenti.

4 Punzone da rimettere de grossi grani ne luoghi già preparati coll'acqua forte, che voglio si impastare, e rinforzar di vantaggio; questo strumento sa nell'istesso tempo due punte di differente groffezza, e di forma irregolare: quese due punte esser debbono alcun poco ottuse affinche sacciano de punti men aspri : si adoperano picchiando sulla parte A con un picciolo marrello.

5 Ammaccatojo, spezie di punzone, la cui parte B, è guernita di molti denti inuguali ottuli, e messi senza ordine: si adopera picchiandovi sopra col martello, com'è stato detto qui innanzi : se ne fa uso per rimertere un grano leggiero, e per mortificare, od affordire di vantaggio quello, che l'acqua forte ha renduto troppo trasparente.

6 Il medesimo ammaccatojo con un manico od impugnatura: questo può adoperarsi intagliando all'acqua forte per ispargere sopra i tratti dominanti un grano che forma le masse d'ombre,

gli sbattimenti ec.

7 L'estremità, o la punta di uno di questi ammaccatoj rappresentato assai più in grande per far meglio conoscere la maniera con cui dev'esser fatto; questo strumento esfer deve di acciajos se gli darà la forma, che si vede, innanzi di temperarlo e colla punta di un bulino si picchierà sopra la superficie C: ogni colpo di punta di bulino si darà qua e là senza ordine, e fenza simmetria; lo che formerà altrettanti piccioli denti, o prominenze appuntate o inuguali; allora si tempereranno le picciole punte sfregandole leggiermente sopra la pietra da olio: da questa ultima operazione risulterà, che i denti più lunghi diverranno ottufi, gli altri conserveranno le loro punte acute, lo che formerà il mescuglio di punti per quella spezie di lavoro, a cui è destinato questo strumento.

8 Rotoletto di acciajo temperato, che serve ad ammaccare, o mortificare, sia nel ritoccare l'intaglio all'acqua forte, sia dopo per dar l'effetto. Si formerà quello rotoletto, e vi si faranno i denti nel modo, che detto abbiamo qui addietro. z 9 Lo stesso rotoletto veduto di fianco: si vede in L un saggio del grano, ch' egli può sormare facendolo scorrere per molte riprese, e in diverse direzioni sopra il medesimo luogo: questo grano sarà più forte, o più leggiero secondo che

si premerà più o meno.


10 Bulino, con cui possono farsi due punti ad una volta: si adopera questo strumento, o il bulino ordinario per fortificare i tocchi con punti ch'entrano gli uni negli altri.

II Tratti incrocicchiati, ed indeboliti, o mor-

tificati con un fondo granito.

12 Tratti incrocicchiati fatti tutti all'acqua forte con differenti punti.

13 Fondo granito, che può farsi con punte di





diverse grossezze fig. e.z., o col ot e to, e

coll'ammaccarcio. fig. 6. Questa ultima maniera

sarebbe più speditiva, e più pronte.

14 Orecchio abbozzato coll'acqua forte. L'incifore dee fare in guila, che il lavoto dell'acqua forte si accosti di molto al tuoro dell'Originale; sicchè null'altro resti più a fare, che dare i vigori sia con punti di bulino entranti gli uni negli altri, sia con gli ammaccato; e che non vi sia in ultimo da rimettere altro che l'ac-

cordo generale, e la leggierezza.

di scanalature E F che indicano la trama della carta sono state messe dopo satto l'intaglio colla punta E del punzone sig. 4. Mediante questa maniera d'intagliare potrebbonsi imitare i disegni fatti col lapis rosso, e col lapis nero sopra carta bianca; basta sar due Tavole per lo stesso sugetto; cioè una per ciascun colore.

Con tre Tavole potrebbonsi parimenti imitare i disegni satti col lapis rosso, e col lapis nero illuminati di bianco sopra carta turchina, e

grigia.


Incisore di Note di Musica.

Si adoperano per questo intaglio delle Tavole o Piastre di stagno di una linea di grossezza, appianate, lisciate, e preparate dal Vasajo di stagno. L'incisore le riceve perciò pronte, ed ap-

parecchiate per esfere intagliate.

Prende primieramente le sue misure per determinare la quantità di portate, che vuole mettere sulla Tavola (chiamansi portate le cinque linee sopra le quali scrivonsi le note di musica,) indi prende la misura delle distanze di queste lianee, e le segna colla punta del compasso.

Se



Se si hanno ad intagliare parole sotto alla musica, è duopo incominciare da queste: si descrivono primieramente due picciole linee leggierissime per determinare l'altezza delle lettere;
indi si fegnano parimenti le distanze delle lettere, e delle parole, relativamente alla quantità
di note di musica, che debbonsi mettere sopra
ciascuna sillaba. L'incisore in rame è quegli che

intaglia le parole.

Preparata a questo modo la Tavola, s'intagliano le linee delle portate con uno stromento chiamato toltello, che si conduce lungo una regola di
ferro, o di legno; indi collo strumento chiamato grattatojo si tolgono via le bave da queste linee, le quali si puliscono in appresso con un altro instrumento di acciajo forbitissimo, che chiamasi Brunitolo. Ciò fatto, si mette la Tavola sopra un pezzo di pietra, o di marmo, per imprimervi ne' luoghi opportuni, e convenienti
tutte le diverse figure della musica che chiamansi
chiavi, nere, crome, tonde, bianche, diesi, b
moli, b quadri, sospiri, semi-sospiri, i segni d'
indicazione, o se vogliam dire, di rimando, ed
anche il punto.

Tutte queste note, o figure s' imprimono con de' punzoni, o conj, in capo de' quali sono in-

tagliate in rilievo.

Il punzone, o conio, con cui s'imprime la testa della nera serve ancora per tutte le teste di crome, e biscrome ec la cui figura non è in altro diversa dalla nera, se non perchè hanno all' estremità della loro coda un graffietto semplice, o doppio, triplo ec. il punzone della tonda serve anche per imprimere la bianca, la quale non è-diversa dalla tonda, se non perchè ha una coda, che manca alla tonda.

Quando una nota oltrepassa le cinque linee

Naseseseses.

intagliate si ripiglia col compasso uno spazio intermedio di queste linee, che si riporta abbasso, o in alto tante volte quanti intervalli ha di sopra o di sotto la nota, che si ha a collocare.

Quando tutte le teste delle note, e le altre sigure sono impresse, si appiana la tavola sopra una spezie d'incudine, o tasso forbitissimo, per raddrizzarla, e rendere più nette, e più uguali tutte le sigure, che si hanno impresse. Le code delle nere, bianche, crome, biscrome si intagliano col bulino. Se molte crome, o biscrome sono legate insieme, allora si adopera uno strumento chiamato punteruolo per intagliare le linee che le legano insieme. Le pause, e semipause s'intagliano parimenti col punteruolo, certi semicircoli, che chiamansi legatura si fanno col bulino. Le abbracciate che si adoperano per unire due o tre portate insieme, e talvolta più, s'in-

tagliano col punteruolo.

Fatte tutte queste operazioni, si pulisce la Tavola col brunitojo, e con un pò di acqua per cancellare tutti i piccioli tratti o striscie, che possono essere stati fatti da tutte queste diverse operazioni, e che pregiudicherebbero alla nettezza dell'intaglio se non si levassero via; indi si manda la Tavola allo stampatore in rame, il quale ne tira una prova. Se esaminando questa prova si trovano alcune note, particolarmente teste di nere, bianche, o altre figure, che sieno state impresse male a proposito, si prende un compasso, che chiamasi compasso da buttar fuori, le cui due punte sono rivolte al di dentro, e si riuniscono insieme. Si mette una punta di questo compasso sopra la falsa nota, e coll'altra punta si fa un segno nel rovescio della tavola. indi si butta suori questa nota dal rovescio con un punzone. Questa operazione cagiona in quel

luogo del rovescio della Tavola una cavità si grande, ch' è duopo farvi scolare in quel sito della saldatura; lo che si sa mettendo una candela accesa sotto alla Tavola nel luogo dell'errore; che dee correggersi; e nel rovescio della Tavola si mette un pezzo di saldatura sopra la cavità: subito la saldatura si fonde; si leva via la candela; indi si appiana la Tavola d' ambi i lati, e dopo vi s'imprime la nota guale doveva essere; e in ultimo si appiana di nuovo. Se l'errore consiste solamente in una coda di nota, che non sia stata profondamente intagliata; basta, dopo averla raschiata col raspatojo, ribattere il luogo nel rovescio della Tavola; sopra il tasso col martello, per intagliarvi di poi la figura quale si desidera. Si tirano comunemente due prove. E' raro che se ne tirino fino a tre. Per l'ordinario alla terza prova si tira per l'ultima volta, lo che si chiama tirare al vero. Vi sono alcune musiche antiche intagliate sul rame, ma l'opera è più lunga da farsi, più dissicile a correggersi, e la spesa delle Tavole è assai maggiore.

Incisore di pietre fine, e di cristalli.

L'incisore di pietre fine è quegli, che ha l' arte di fare sopra diverse spezie di pietre preziose delle immagini o rappresentazioni in inca-

vo, o in rilievo.

L'Arte d'intagliare sopra le pietre preziose è antichissima, e si veggono molte opere, nelle quali si ammira l'intelligenza, e l'abilità degli antichi Scultori si nella bellezza del disegno come nell'eccellenza del lavoro, e che forpafsano di gran' lunga tutto quello, che i moderni hanno potuto far di migliore in questo genere. Fi dif

E' difficile fissare l'origine di questa spezie d' intaglio, il quale non fu ignoto agli Egiziani. Questa nazione tramando quest' Arte insieme colaltre Scienze ed Arti, che professava, agli Etruschi, ai Fenici, e ad alcuni altri Popoli dell'Oriente; i quali le fecero passare a vicenda in Italia, e fra le colte Nazioni della terra. Tutti i suggetti, che possono eseguirsi col disegno, lo furono parimenti coll' intaglio d'incavo. Di pietre fine intagliate si ha fatto de' sigilli per mettere l'impronto alle proprie volontà, degli anelli per servir di ornamento , e de monumenti per conservare alcuni fatti memorabili: hannosi in queste pietre rappresentati degli dei delle figure umane, degli animali, de geroglifici, de suggetti simbolici, istorici, savolosi ec. Le più belle pietre intagliate ci vengono da' Greci . Sia che quest'abili Artefici volessero racchiudere grandi composizioni dentro a piccioli spazi, sia che si ristrignessero ad una sola figura o ad una sola testa, nulla quasi usciva delle loro mani, che non fosse in ogni sua parte perfetto : la correzione del disegno, l'eleganza delle proporzioni, la finezza dell'espressione, la naturalezza degli atteggiamenti, e in fine un carattere di sublimità si conciliano l'ammirazione degl'intendenti, e de conoscitori.

Quantunque però abbiano intagliato sopra tutte le pietre preziose, le figure più perfette, che veggansi, sono sopra gli Onici, o cornaline, perchè queste pietre sono più adattate che qualunque altra a questo genere di savoro: imperocchè essendo più salde, e più uguali, s'intagsiano più nettamente: oltreacciò s'incontrano nell'Onice diversi colori disposti per istrati gli uni sopra degli altri, sicchè mediante questo può sarsi nelle pietre di rilievo, che il sondo resti di un coloJEESENE RESERVE

re, e le figure di un altro, come si vede in molte belle opere, che si lavorano colla ruota, collo smeriglio, colla polvere di diamante, e con gli

stromenti, di cui in appresso parleremo.

Rispetto a quelle, che sono intagliate d'incavo, sono tanto più difficili, perchè in queste st lavora quali a tentone, e al bujo, esfendo necessario per giudicare di quello, che si fa, farne ad ogni momento delle prove con impronti di pasta, o di cera. Quest' Arte, ch'erasi perduta come le altre, non cominciò a risorgere che fotto il Pontificato di Papa Martino V., vale a dire sul principio del decimoquinto Secolo. Uno dei primi che si diede ad intagliare sopra le pietre, fu un Fiorentino di nome Giovanni, e soprannominato delle Corgniuole, perchè lavorava per l'ordinario sopra questa sorta di pietre. Vennero dopo di lui degli altri, i quali intagliarono sopra ogni sorte di pietre preziose, come fece un certo Domenico di soprannome di Cama Milanese, il quale intagliò sopra un rubino balascio il ritratto di Luigi, detto il Moro Duca di Milano. Alcuni altri rappresentarono di poi suggetti maggiori sopra pietre fine, e cristalli.

Per intagliare sopra le pietre fine, e i cristalli si adopera del diamante, o dello smeriglio. Il diamante, ch'è la più perfetta, e la più dura di tutte le pietre preziose non si può tagliare, che da se stesso, e colla sua propria materia. La prima cosa, che si sa, si è assodare col massice due diamanti rozzi in cima a due bastoni di tal grossezza, che possano tenersi sermi in mano, e sfregargli l'uno contro dell'altro, la qual operazione si chiama sbricciolare, o macinare, e serve a dar loro la forma, e la sigura, che si desidera.

Sfre-

INC 8:

どの正式でははなびにはないだ。

Sfregando, e macinando a questo modo le due pietre rozze n' esce una polvere, che si riceve dentro ad una cassettina; e questa polvere poi si adopera per pulire, e tagliare i diamanti, lo che si fa con un mulino, il quale fa girare una ruota di ferro dolce. Si mette sopra di questa ruota una tenaglia parimenti di ferro, alla quale si applica un piattello di ottone : Si salda il diamante nel piattello con saldatura di stagno ; ed assinche la tenaglia sia più fortemente applicata sopra la ruota, si carica di una grossa piastra di piombo. Si bagna la ruota, sopra alla quale è posto il diamante, con polvere uscita dal diamante, e stemperata con olio di oliva. Ouando si vuole tagliarlo a faccette, si applica alla ruota prima una faccia, e poi l'altra a misura che si va terminando, fino a tanto che sia giunto all'ultima sua persezione.

Quando si vuole segare un diamante in due o più pezzi, si prende della polvere di diamante ben macinata in un mortajo di acciajo con un pessello dello stesso metallo: si stempera con acqua, con aceto, o altra cosa, che si mette sopra il diamante a misura che si taglia con un filo di ferro, o di ottone sottile quanto un capello. V'ha ancora de'diamanti, che si sendono pel verso del loro silo, con istrumenti adattati a

tal uopo .

Quanto a' rubini, zassiri, e topazj orientali, si tagliano, e si consigurano sopra una ruota di rame, che si bagna con polvere di diamante stemperata con olio di oliva. La pulitura di queste pietre si fa sopra un'altra ruota di rame con tripoli stemperato nell'acqua. Si gira con una mano un mulino, il quale fa agire una ruota di rame, mentre si lavora coll'altra la pietra attaccata col massice sopra un bassone, il quale

Tom, VIII. E en-



entra in uno strumento di legno, detto quadrante, perchè è composto di molti pezzi, che quadrano insieme, e si muovono col mezzo di viti, le quali facendo girare il bastone formano regolarmente le diverse figure, che vogliono darsi alla pietra.

Quanto a' rubini balaso, smeraldi, giacinti, ametiste, granate, agate, ed altre pietre men dure, si tagliano sopra una ruota di piombo inzuppata di polvere di smeriglio, e stemperata con acqua, e poi si puliscono sopra una ruota di sta-

gno col tripoli.

Avvi dell'altre forte di pietre, come la turchese di vecchia, e di nuova roccia, il lapis, il girasole, e l'opalo, che si puliscono sopra una

ruota di legno col tripoli.

Per formare, ed intagliare i vasi d'agata, di cristallo, di lapis o d'altra sorte di pietre dure, si ha una macchina, che chiamasi un tornio, simile assatto a quello de vasai di stagno, se non che questi sono fatti per attaccarvi i vasi, che voglion lavorare, laddove gli altri sono per l'ordinario disposti per ricevere, e ritenere i diversi ordigni che vi si applicano, e che girano col mezzo di una gran ruota, che sa muovere il tornio. Questi ordigni girando formano, o intagliano i vasi, che si tengono loro accosto, per abbellirgli, ed ornargli di rilievo, od'incavo, secondo che piace all' Artesice, il quale cangia ordigni secondo che ne abbisogna.

Egli bagna parimenti i suoi ordigni, e la sua opera con ismeriglio stemperato nell'acqua, o con polvere di diamante stemperata con olio sez condo il merito dell'opera, e la qualità della materia; imperocchè v'ha delle pietre, le quali non meritano, che si consumi la polvere di diamante per tagliarle, e che si lavorano anzi più

pron-

prontamente collo smeriglio, come sono la piez tra verdiccia, il girasole, la turchese, è molte altre, che sembrano essere di natura grassa; é

non tanto dura.

Quando tutte queste différenti pietre sono pulite; e si vuole intagliarle sia di rilievo, o d'incavo, se s'hanno a fare picciole opere; comemedaglie, o sigilli; si adopera una macchina; chiamata tornietto, la quale altro non è che una picciola ruota di ferro ; le due estremità delli cui assi girano, e sono ricevute dentro a due pezzi di ferro posti ritti in piede come gli occhietti de tornitori, o i cavalletti de' Chiavajuoli, i quali si aprono, e si chiudono come si vuole; essendo à tal fine fessi per mezzo e riunendosi in alto con una traversa; che gli tiene; o satti in altro modo. In capo ad uno degli affi della ruota si mettono gli ordigni; che si adoperano, i quali si tengono fermi con una vite; che gli serra: Si fa girar questa ruota col piede; mentre con una mano si presenta, e si conduce l'opera contra l' ordigno, ch' è di ferro dolce, quando non sia uno de più grandi, che si fa alle volte di rame:

Tutti gli strumenti; od ordigni; per quanto grandi; o piccioli essi si seno, sono di ferro, o di rame, come abbiam ora detto. Gli uni hanno la sorma di un picciolo zirello; e si chiamano la sorma di un picciolo zirello; e si chiamano una picciola testa rotonda come un bottone. Quelli; che chiamansi di terniera; son fatti a guila di anello; e come a sgorbia, e servono alevar via i pezzi; ve n'ha di piatti, e d'altre varie sorta; che l'Artesice sa sabbricare di diverse grandezze; secondo la qualità dell'opere si applica lo strumento contra la pietra, che si lavora; sia per abbozzarla; sia per sinirla; ma sion in modo, che questa sia direttamente oppo-

F 2

ffa

sta alla punta dello strumento, ma da lato e di traverso in guisa che la sega, o il puntale la logori girando, e come tagliandola. Sia che si facciano figure, lettere, cistre, o altro, si adoperano sempre allo stesso modo, bagnandoli con polvere di diamante, e con olio di oliva; e talvolta quando si vuole trasorare qualche cosa; si mettono sul torno delle picciole punte di ferro, in cima alle quali v'ha un diamante incassonato.

Dopo che le pietre sono intagliate o di rilievo, o d'incavo, si puliscono sopra ruote di spazzole fatte di setole di porco, e con rripoli, a cagione della delicatezza del lavoro; e quando si ha a lavorare in un campo grande, si fanno a bella posta degli strumenti di rame, o di stagno atti a pulire il sondo, o le parti piani col tripoli, i quali si applicano sopra il tornietto nella stessa maniera che si mettono quelli, che

servono ad intagliare.

INCISORE DI METALLI.

Gl'incisori di metalli son quelli, che intagliano, e fanno ogni sorta di sigilli, i martelli da segnar i cuoj nelle siere, o i legni ne' boschi, i
punzoni per istampare i piombi delle mercatanzie, e i drappi, i punzoni per gli Oresici, i
punzoni per i Legatori di Libri, per gl'indoratori sul cuojo, e per i pentolaj di stagno, in sine tutte l'altre opere d'intaglio sì di rilievo,
come d'incavo, sopra l'oro, e l'argento, il rame, l'ottone, lo stagno, il ferro, o l'acciajo.

Per dare un'idea dell'intaglio sopra i metalli crediamo di non poter fare cosa migliore quanesporre le diverse operazioni degl'incisori in acciajo che lavorano nelle Zecche. Essi son quel-

li,

Jereses Beesek

li, che intagliano i punzoni, le matrici, e i dadi per imprimere, e fabbricare ogni forta di-

monete, di medaglie, e di marche:

L'intaglio delle monete, e quello delle medaglie, e delle marche si fanno nell'istessa maniera, e si adoperano gl'istessi strumenti; la differenza in altro non consiste che nel più o meno

di rilievo, che si dà loro?

L'opera degl'incisori in acciajo incomincia per l'ordinario da' punzoni, che sono in rilievo, e servono a fare gl'incavi delle matrici, o de'dadi. Talvolta però si lavora prima in incavo; ma allora solamente, che si vuole intagliare poco

profondo.

La prima cosa, che sa l'incisore, si è disegnar le sue sigure, e poi modellarle, ed abbozzarle in cera bianca secondo la grandezza, e prosondità, che vuol dare all'opera sua. Sopra di questa cera intaglia il punzone, il qual è un pezzo di serro ben acciajato, sopra del quale, innanzi di averlo remperato, si cesella in rilievo la sigura, che si vuole intagliare, ed imprimere in sucavo sopra la matrice, o dado.

Gli strumenti, che si adoperano per questo intaglio in rilievo sono ceseletti, punteruoli, li-

me, unghielle, ec.

Avvi parimenti molte sorte di bulini, e molti altri piccioli strumenti senza nome, tra i quali ve n'ha di taglienti, di satti in sorma di scure, di diritti, di curvi, in sine sabbricati in varie guise, secondo il genio, e il bisogno dell'incisore, che gl'inventa, e gli mette in opera. Tutti questi strumenti si temperano, e dopo che sono stati temperati, si scoprono, vale a dire, si nettano siccandogli per molte riprese dentro ad un pezzo di pietra pomice. Finito il punzone se gli dà una tempera sorte o assai alta per indu-

F 3

いができているでのできるでき

rarlo, affinchè possa reggere a' colpi del martel-Jo, che si adopera per fare l'impronta in incavo

sopra la matrice. Vedi Monetajo.

Per raddolcire il pezzo di acciajo, di cui è fatta la matrice, o il dado, si ricuoce, vale a dire, si fa arrossare al fuoco; e quando è stato impresso a caldo, o a freddo, si finisce di perfezionare nell'incavo con alcuni degli strumenti, di cui abbiamo quì addietro parlato, i tratti i quali a cagione della loro delicatezza, o del rilievo troppo grande del punzone non hanno potuto imprimersi sopra la matrice.

Compiuta perfettamente la figura, si finisce d' intagliare il resto della medaglia, come sono gli ornamenti dell'orlatura, i cerchietti, le let-


tere ec.

Siccome si adoperano i punzoni per intagliare d'incavo de dadi; così incerti casi si adoperano de dadi per intagliar de punzoni in rilievo.

Non potendo gl'incisori veder l'opera in incavo colla medesima facilità, con cui veggono quella in ritievo hanno inventate diverse maniere per averne l'impronta a misura che il loro dado si avanza. Impiegano tal volta una composizione di cera ordinaria, di trementina, e di un poco di negro-sumo. Conservandosi sempre questa composizione alquanto tenera, e molle, prende di leggieri l'impronta del luogo dell'incavo contro al quale si calca, e si preme; ma hanno due o tre altri modi di tirar la figura tutta intiera.

Il primo si è quello, che chiamano piombo alla mano. Questo è piombo suso, cui versano sopra un pezzo di carta, sopra del quale rovesciando il dado, e premendolo colla mano, il piombo mezzo liquido ne prende, e ne conserva facil-

mente il rilievo.



La seconda maniera di prendere un' impronta si è col zolso lentamente liquesatto, e a suoco dolce: si adopera dopo averlo versato sopra della carta, come il piombo alla mano innanzi che sia rassreddato. In fine la terza maniera, ma che non serve se non per tirare impronte poco prosonde, come son quelle delle monete, e delle marche, consiste nel mettere sopra l'incavo un pezzo di carta leggiera; e copertolo con una lamina di piombo, si d'anno sopra il piombo alcuni colpi di martello, sino a che la carta abbia pres sa l'impronta del dado.

Finito intieramente il dado, si tempera; indisi discopre, e si sfrega colla pietra pomice; inappresso si netta con scoppette di pelo; in ultimo si adopera la pietra da olio, e dello smeriglio, che si fa entrare in tutte le cavità dell' incavo con una bacchettina appuntata, ma di pun-

ta ottufa.

Il dado in questo stato può essere portato all' Torchio per imprimere medaglie, monete, o marche: ma questo savoro non appartiene all' Incisore; e parleremo di esso all' Articolo Monetajo.

INCUDINAJO.

L'Incudinajo è l'Artefice, che fabbrica le incudini. Le incudini sono masse di terro acciajate, più o meno grosse, sopra alle quali si battono, e si lavorano diversi metalli per far prender soro le forme, che si desidera. Sono, dopo le ancore, uno de più grossi pezzi, che si sogliano lavorare alla sucina, poichè ve n'ha che pesano sino quattro, cinque, sei cento mila, ed anche più libre. Le incudini più sorti soglionosabbricaras si nelle gran sucine, e talvolta ancora vi si geta

F 4.

tano de' groffi tassi. Essendo queste incudini fabbricate nelle fucine di puro ferro di getto, fo-

no le più cattive.

Trovansi comunemente presso a' Mercatanti due spezie d'incudini; cioè quelle che sono di ferro battuto e quelle che son fatte con ferro di getto. Formansi con questo ferro rozzo, e non lavorato de' fasci, e mazzetti, come gli chiamano i nostri Fabri, ridotti in forma di coni, che si addattano in cima ad un manico, e si saldano gli uni con gli altri per dar la forma a queste incudini. Noi non ci stenderemo sopra di questo punto, perchè tal sorta d'incudini sono assai men buoni di quelle, di cui adesso parleremo.

Per fare le buone incudini, si forma, e si tira con grossi martelli un parallepipedo di ferro ben depurato, e si salda ad esso un manico; chiamasi manico una stanga, che si salda ad un pezzo di ferro per maneggiarlo più comodamente nella fucina, e sull'incudine; questo è un pezzo posticcio, che si recide, e si toglie via, dopo che il pezzo di ferro è stato lavorato, e saldato nel

luogo dove dev'esserlo.

Per fare un' incudine ordinaria, si formano quattro parallepipedi simili. Indi si fanno riscaldare a fegno che diventino ben roventi le due faccie, che debbono toccarsi: quando i due parallepipedi sono ben roventati, si mettono uno sopra dell'altro, e si saldano col grosso martello, indi si taglia il manico; in appresso si martella la faccia, ed allora la metà del corpo dell' incudine è fatta. Si forma un altro pezzo simile; e roventando le faccie in due diverse fucine, si applicano l'una sopra l'altra, si saldano, e con questo mezzo si ha un grosso parallepipedo, che forma il corpo dell'incudine.

Avvi in alcuni Paesi, come in Francia, de'

F2b=

INC

1 SEREERERERERE

Fabbri, che vanno scorrendo i Villaggi per racaconciare, e rifare le incudini rotte, ed è cosaveramente singolare, che costoro, i quali non portano seco, che de' mantici, giungono a rimettere tutti i pezzi che mancano ad una grosa incudine: fanno ancora dell'altre opere considerabili senza l'ajuto di alcuna macchina. Tutto il lavoro, di cui ora parleremo, è il medesimo che quello, che si fa con maggior facilità nelle sucine grandi, dove v'ha delle macchine saldamente stabilite, e de' grandissimi mantici.

lo che agevola di molto il lavoro.

Il Mastro-Fabbro arriva per l'ordinario con due compagni, e con i suoi due mantici : siccome egli lavora quasi sempre per Maniscalchi, e per chiavajuoli, così trova ad imprestito un mantice doppio per la sua picciola fuccina, ed un'incudine per formare mazzetti. Chiamasi mazzetto un pezzo di ferro, che si lavora a parte per dargli la forma, che deve avere. Si schiaccia o come volgarmente dicono, si schizza, vale a dire si distende una delle sue parti, perchè si saldi più esattamente nel luogo, dove debbono collocarsi. I mazzetti di getto son fatti di ferro ancor rozzo; e quelli di ferro battuto son fatti di ferro affinato. Egli ritrova ancora dappertutto degli operaj, che sanno maneggiare il martello: imperocchè si batte, o si lavora quasi sempre a quattro martelli perprofittare più ch'è possibile del roventamento del ferro, e risparmiare il carbone. Costoro costruiscono assai rozzamente una picciola fucina, che rassomiglia in tutto alle fucine ordinarie.

La loro fucina grande merita maggior attenzione. Costruiscono un muro, che forma il Capezzale della Fucina, e ch'è traversato da'condoti, e dalle canne de'mantici. Dinanzi a questo muro fanno con pietre, e talvolta con pezzi di

la

legno il focolare della fucina, cui riempiono di ceneri o piuttosto di lordura di fucina. Nel dinanzi ad una certa distanza dal fuoco v' è un grosso ceppo di legno grosso in piedi. Questo non dev'essere più alto che il focolare della fucina. Le incudini si fabbricano sopra di questo ceppo: imperocchè siccome non si roventa mai il corpo delle incudini, se non sopra il lato dove si saldano i mazzetti, così la faccia opposta nonè mai tanto infuocata, che abbruciar possa il pezzo di legno, sopra del quale si ha l'attenzione di gettar dell'acqua, e delle ceneri quando fa d'uopo.

I Fabbri ambulanti non hanno nè corrente d'acqua, nè alcuna macchina ambulante per faragire i loro mantici; non ostante abbisognano di un vento gagliardo per riscaldare quanto conviene masse di ferro tanto grosse. A tal effetto collocano dietro al muro i due gran mantici, ch' hanno seco recato. Questi mantici hanno da sei in otto piedi di lunghezza, e due piedi, e da sei in otto pollici foltanto di larghezza. Non possono esfere più larghi', perchè siccome si fanno agire co' piedi, premendo alternativamente le due tavole superiori, così è d'uopo, che i piedi possano collocarsi presso appoco nel mezzo della larghezza di queste tavole per comprimerle regolarmente.

I quattro Operaj sono in piedi uno dinanzi all' altro; hanno uno de' loro piedi sulla tavola superiore del mantice, e l'altro piede sopra il mantice, ch'è all'altro parallelo. Si concepisce di leggieri, che levando il destro piede per portare tutto il peso del corpo sul piede sinistro, e in appresso il piede sinistro per portare tutto il peso del corpo sul piede destro, si premono alternativamente i due mantici. Ma v'è bisogno di una potenza, che faccia rialzare i mantici quando sono scarichi e sgravati del peso de quat-

JORSOSSESSES P tro uomini; due pertiche pieghevoli fanno quest offizio, col mezzo di una corda, che lega la c1ma di ciascana pertica coll'estremità de' mantici. Queste pertiche fanno la funzione di due gran molle, e rialzano i mantici quando sono scarichi del peso degli uomini. Quando il ferro è ben caldo, e roventato i soffiatori scendono da' mantici per dar ciascuno di piglio ad un martello; e quando il mazzetto è posto a suo luogo, risalgono prontamente sopra i mantici, affine di non lasciar raffreddare il ferro, e risparmiare il carbone. Non bisogna che il sossio de mantici dia so. pra il ferro, quando si vuole roventarlo; per questo il Falconiere, o l' operajo che dirige la stanga di ferro, che chiamasi volgarmente il Falcone, e che tende a maneggiare l'incudine per tenerla nella opportuna situazione, tiene continuamente l'incudine un poco sollevata al di sopra del Soffio de' mantici, mentre l'attizzatore fa passare del carbone per disotto.

Si tratta adesso di unire al corpo dell'incudine tutti i mazzetti, che sono necessari per sarne

un' incudine perfetta.

La prima operazione consiste nel fare diversi buchi in uno de'lati, e sotto al corpo dell'incudine. Col mezzo di questi sbuchi, ne' quali si ha fatta passare una stanga di serrol, che corrisponde ad una leva di legno, o ad un manico volante, che chiamasi falcone, come abbiam detto, l'operajo maneggia una grossa massa di serro con somma facilità. Questo Operajo sta assis sopra la stanga intanto che il ferro si riscalda, e tiene l'incudine nella situazione, che giudica la più opportuna.

Si trasporta in appresso alla gran fucina il corpo dell'incudine insieme colle due stanghe: si

mette sopra i carboni la faccia, cui è d'uopo roventare; e quando è bastevolmente roventata, si mette una delle faccie sopra un ceppo della gran sucina, e col punteruolo, sopra del quale si picchia con una mazza, si fa un buco, che deve avere tre pollici di prosondità, ed essere regolarmente trasorato, assinchè la stanga del falcone possa entrarvi giustamente; e di poi si tagliano i manichi, di cui più non si abbisogna.

Si fortifica la parte anteriore dell'incudine con una specie di pilastro, che chiamasi lo somaco. Si martella la faccia, che dee collocarsi sopra il corpo dell'incudine, e dopo aver riscaldata nella gran sucina una faccia del corpo dell'incudine, e nello stesso tempo nella picciola sucina uno de mazzetti si salda sopra il corpo dell'incudine. Bissogna che il mazzetto sia ugualmente riscaldato dappertutto, e aver l'attenzione di ben dirigere il succo della sucina grande per non bruciare il ferro negli angoli del corpo dell'incudine.

Formati, e saldati che si hanno al corpo dell' incudine il piede, lo stomaco, e la facciata, è d' uopo adattare alle due estremità dell' incudine due pezzi, i quali risaltino, o sporgano in suori, lo che si fa saldando un'altro mazzetto. Si fa riscaldare nella grossa sucina il corpo dell'incudine, solamente nel luogo, dove si deve adattare il mazzetto : si fa parimenti riscaldare nella picciola fucina quella parte del mazzetto, che deve saldarsi al corpo dell'incudine; vi si aggiugne in appresso un mazzetto composto di due o tre pezzi di ferro saldati insieme ; questo forma abbasso una specie di modiglione, o di mensola, che chiamasi il tallone. Quando è ben saldato, si dà col conio, e col martello la forma conveniente a questo sallone: questo esser deve ben sodo, e

fermo, perchè quando si lavora e si batte sopra l'incudine, questa parte è spesse volte esposta a

ricevere gagliardi colpi di martello.

Ecco l'incudine fabbricata; per compierla non resta che a formare la tavola, vale a dire, coprire la superficie con una lamina di acciajo, che esser dee temperato: intorno alla qual cosa la

pratica degli Artefici varia di molto,

Primieramente bisogna coprire con una lamina di ferro battuto le incudini vecchie, a cui si vuol soprapporre di nuovo l'acciajo, perchè l'acciajo si salda meglio col ferro che coll'acciajo. Quindi alcuni cominciano dal coprire di ferro le vecchie incudini, ed altri dispongono sopra una tavola di ferro delle stanghe di acciajo; ed unendo, e facendo insieme il tutto, hanno una tavola di ferro coperta di una lamina di acciajo, cui adattano sopra l' incudine. Devesi in appresso temperare le incudini; a tal effetto si scava nella terra una ciola fossa, la quale in uno de'fornelli ha un piede di profondità verticale, e che per una delle sue estremità arriva alla superficie del suolo. Si mette di traverso sopra la parte scavata di questa fossa alcune stanghe di ferro, le quali debbono aver forza bastante per sostenere l'incudine. Siccome fa di mestieri, che la superficie acciajata dell'incudine sia durissima, ed uguale e piana, così bisogna procurare che non si levino delle squame sopra il metallo . A tal fine si fa una gabbia di lastra di serro, la quale esser dee in ampiezza un poco più grande che non è la tavola dell'incudine. Si colloca la gabbia sopra le stanghe, che formano la inferiata del fornello: si schiaccia dell'aglio sopra la tavola dell'incudine, e si mette nella gabbia alla grossezza d' incirca due pollici una composizione di fuliggine di raschiature di corno ec. indi in distanza di

cin-

cinque o sei pollici dal corpo dell'incudine si cogruisono tre muricciuoli di pietre, o mattoni.

Si dispongono in appresso sopra le stanghe ala cuni sascetti di paglia tra questi muricciuolli, e l' incudine; e si riempie tutto il sornello di carbone di legna. Si mette della paglia secca sotto alla inserriata, i carboni si accendono, e cadono sopra l'inferriata, dove si raccoglie molta brace; e dopo questo si cava l'incudine dal suo sornello per gettarla dentro ad un tino pieno di acqua fresca;

INDACO: (Arte di preparar l')

I 'Indaco, altrimenti detto INDO è una soflanza di colore turchino che serve a' Tintori, e a' Pittori a tempera, proveniente da una pianta chiamata indigo da Francesi, anillo dagli Spagnuoli, ed indaco dagl' Italiani.

Questa pianta è comunissima all' Isole Antille, a S. Domingo, in quasi tutti i Paesi caldi dell' America, e in tutti i luoghi dell' Indie Orientali, donde sembra aver tratto il nome, che

porta:

La femenza dell'Indaco dopo effere stata seminata in un buon terreno, ben purgato da ogni erba straniera, produce una spezie di arbusto, alto all'incirca due piedi, e talvolta più, diviso in molti steli, e rami carichi di picciole foglie ovali, di un verde oscuro di sopra, e di un verde assai più pallido di sotto. A' fiori, che sono di un colore rossiccio, e picciolissimi, succedono delle silique, o baccelli di una linea di grosfezza, lunghe circa un pollice, e curve in sorma di mezza-luna, piene di semi bruni.

Uscita che questa pianta è di terra, può esser tagliata in capo a due mess per farne uso: ma è

d'uo-

d'uopo prevenire il tempo, in cui comincia ad entrare in fiore; sei settimane dopo di questa pria ma ricolta i rampolli son divenuti tanto forti a che se ne fa una seconda, e sé il tempo lo pera mette, si possono continuare a questo modo i tagli di sei settimane in sei settimane fino a ché la pianta degenera; lo che per l' ordinario non avviene che alla fine del secondo anno: allora & d' uopo sterpare i ceppi, e seminare nuove se menze, avvertendo sempre di non far ciò in un tempo di secchezza; e di arsura. I bruchi fanno un gran guasto ne campi dell' Indaco: e ciò obblia ga sovente gli abitanti a tagliare la pianta inhanzi che sia giunta a piena maturità. Ma quantuna que questi insetti sieno sparsi in gran numero fra i rami, e le foglie, non si lascia di trasportare il tutto ne' tini destinati alle operazioni, di cui in appresso parleremo; e la tintura, che se ne ricava, non è per l'ordinario men bella. Si può anzi credere al contrario , ch' essendo stata la parte estrattiva della pianta digerita da' bruchi diventi più perfetta. Ciò si osserva in quellaspezie di mosche dette cocciniglie, le quali traggono la loro suffissenza dal frutto de la raquete la cui sostanza rossa, dopo essere stata digerita da questi inserti, acquista una grande spessezza, e dia venta una merce preziosa per la tintura di scara latto.

Innanzi di parlare del modo; con cui si fabbrica l' indaco, sarà bene spiegare particolara mente gli stromenti, e gli ordigni necessari per questo lavoro.

Degli stromenti per la preparazione dell' Indaco.

Essendo l'acqua chiara essenziale per le operas Zioni delle indicoterie, o sia case, dove si prepara l'Indaco, si ha una somma attenzione di piantarle nelle vicinanze di un qualche ruscello di acqua corrente. L'apparecchio, o gli attrezzi di questi Laboratori consiste principalmente in tre gran tini in forma di vasche, o conche a un dipresso quadrata; questi tini sono fabbricati di buoni mattoni, e ben intonacati di cemento più alti gli uni che gli altri, e gradatamente disposti, in guisa che il più alto di questi tini, che chiamasi l' Ammollatojo, o Maceratojo, possa agevolmente vuotarsi col mezzo di cannelli in quello di sotto chiamato l'Agitatojo, e questo nel

Le proporzioni dell' Ammollatojo sono all' incirca da diciotto in venti piedi di lunghezza e da quattordici in quindici di larghezza, e da tre e mezzo in quattro di profondità : l' Agitatojo dee avere un poco più che la metà della capacità, dell' Ammollatojo; quanto al Riposatojo questo non contiene al più che un terzo dell'Agitatojo, essen-

Riposatojo, o tino inferiore. Vedi la Tavola.

do i suoi orli assai meno elevati.

In poca distanza da questi tini v'è una Rimefsa aperta da tutti i lati, sotto alla quale si espone l'Indaco, per farlo seccare al coperto dal sole, e dalla pioggia, mettendolo a tal effetto dentro a de'cassoni di legno lunghi 3. piedi, larghi circa a 20. pollici, e 304 profondi. Bisogna avere in una indacoteria molte secchie di legno, trasorate con una trivella, e attaccate a lunghe, e forti pertiche; queste si adoperano per ifbattere, ed agitar la tintura dopo averla fatta passare dall' Ammollatojo nell' Agitatojo.

L'indacoteria dev'essere parimenti provveduta di un numero sufficiente di sacchi di grossa tela, lunghi un piede e mezzo, e terminati in una punta come i cappucci de'Monaci; questi sono



una spezie di calze che servono a fare sgocciolar

l' indaco innanzi di metterlo ne' cassoni.

L'Artefice principale, o l'indacotiere (che così si chiama nell'isole) ha inoltre l'attenzione di provvedersi di una picciola tazza di argento, di cui si serve per far de faggi sopra la tintura, come a suo luogo diremo.

Maniera di far l'indaco, come si pratica nell' isole dell'America.

- Acquistato ch' ha la pianta il suo grado di maturità si taglia assai vicino a terra con coltello curvi a guisa di ronchetta; se ne sa talvolta de' fasci, o mazzi; ma la maniera migliore si è metterla dentro de'sacchi, per trasportarla con più sicurezza senza perderne alcuna porzione : se ne riempie affatto l'Ammollatojo nel quale si fa entrare una quantità di acqua bastante a coprire, e sommergere tutta la pianta, la quale sopranuoterebbe, e si solleverebbe sopra gli orli del tino, se non si avesse la cura di tenerla abbassata soprapponendovi alcuni pezzi di legno: disposto in questa guisa il tutto, si lasciano macerare le sostanze, attendendo l'effesto della fermentazione più o men pronta secondo la temperatura dell'aria; ma rare volte in que'climi ciò si prolunga oltre a 24. ore.

Allora la pianta si riscalda molto per l'azione dell' acqua avvalorata dal calore dell' aria; i principi si attenuano, e si associatione, e i sali sviluppandosi agevolano, e favoriscono l'estrazione della parte colorante, di cui l'acqua s'impregna, acquistando un bel colore turchino soscotirante alcun poco al violetto; quando è arrivata al punto desiderato dall'Artesice, si aprono i canaletti per cui quest'acqua così colorata scor-

Tom, VIII. G re-

JERSESESESESES. re nell' Agitatojo; nettali tosto l' Ammollatojo, affine di fargli ricevere nuove piante, e con que-

sto mezzoil lavorosi continua senza interruzione.

L'acqua, ch'è passata dall' Ammollatojo nell' Agitatojo si trova pertanto impregnata del sale essenziale della pianta, e di un olio tenue, intimamente unito per la fermentazione ad una terra sottilissima, la cui aggregazione costituisce, e forma la fecola o sostanza turchina che si ricerca.

Fa di mestieri adesso separar questa fecola dal sale; e ciò dee operare il lavoro, che si sa nell' Agitatojo. Si agita adunque e si sbatte violentemente la tintura contenuta in questo tino, immergendovi dentro e tirando fuori alternativamente le secchie traforate, di cui abbiam già

parlato.

Quiè dove la scienza dell' Indacotiere può fallire, per ogni poco, che manchi di attenzione: imperocchè se tralascia troppo presto di far agire le secchie, perde molto della parte colorante, che non è stata ancora separata dal sale; ese per contrario continua a far agitare, e sbattere la tintura dopo l'esatta separazione, le parti si uniscono di bel nuovo, formano una nuova combinazione, e il sale colla sua reazione sopra l' olio tenue, e la terra sottile, eccita una seconda fermentazione, la quale altera la tintura, e ne annera il colore; e questo è quello, che i fabbricatori chiamano indaco bruciato.

Per prevenire questi accidenti l'Indacotiere ofserva attentamente i differenti fenomeni, che intervengono nel lavoro dell' Agitatojo, e per accertarsi del punto esatto di separazione, prende di tratto in tratto con una tazza d'argento netta e pulita un poco della tintura, la guarda attentamente, e se vede, che le molecole o particelle colorate si raccolgono insieme separandosi



dal rimanente del liquore, fa tosto cessare il movimento delle secchie, per dar tempo alla feccia turchina di precipitarsi in fondo del tino, dove si lascia riposare sino a tanto che l'acqua sia del tutto depurata, e schiarita: allora si sturano di mano in mano i bucchi fatti a varie altzeze, per i quali quest'acqua tenuta in conto d'inutile esce

fuori de' tini.

Avendo la fecola turchina, ch'è rimasta nel fondo dell' Agitatojo, acquistata la consistenza di una fanghiglia liquida si aprono i canaletti, e si fa passare nel Ripojatojo: in questo ultimo tino si riposa, e si scarica ancora di molta acqua supersua; si mette in appresso a sgocciolare ne'sacchi in forma di calze, e quando non passa più acqua a traverso della tela, questa materia divenuta più densa, si vuota ne' cassoni, che si sono dispositi in file sotto alla Rimessa, collocandegli sopra a delle tavole in qualche distanza da terra.

Finito che ha l'indaco di perdere la sua umidità ne cassoni, si rompe a pezzi, e quando è sufficientemente asciutto; si mette dentro a

delle botti per darlo a' mercatanti.

Dalle operazioni, di cui abbiam sin' ora parlato risulta che l'indaco in massa altrò non è che una semplice secola precipitata, e spogliata del sale, che la teneva sospesa, ed errante nell'acqua de' tini; e perciò la definizione, che ne dà il P. Labat nel suo viaggio all'isole dell' America, non è esatta quando dice alla pag. 178. del primo volume, che l'indaco è composto del sale, e della sossanza della pianta. Questo non è il solo errore da riprendersi in questo Autore.

Il cattivo odore, ch'esala da'tini, quando son messi in azione, sa perire molti Operaj: sarebbe peravventura possibile rimediare a questo perico o, amministrando opportunamente il sale essen-

G 2

ziale della pianta, che l'acqua trae seco, e che si trascura, perchè non se ne conoscono le proprietà: tocca a'medici, che sono nel paese, fare intorno a ciò le osservazioni, che giudicheranno necessarie. Si può ficilmente cavar questo sale col mezzo della cristalizzazione, o facendo svaporar l'acqua fino alla siccità, se non è di natura, che si cristalizzi. I Tintori adoperano, l'indaco insieme con diverse droghe per tingere in turchino i drappi di seta, e di lana.


Preparazione dell'indaco per la tintura.

Ecco la preparazione dell'indaco per la tintu-

xa delle tele all' indie Orientali.

Avendo l' operajo ridotta in polvere una certa quantità d'indaco la mette in un gran vaso di terra, cui riempie di acqua fresca; vi aggiugne una quantità proporzionata di calcina, ridotta parimenti in polvere; indi odora l'indaco per conoscere s'egli non senta d'agro; e in questo caso vi aggiugne dell'altra calcina, per fargli perdere quest'odore. Prendendo allora una susficiente quantità di semenza di tavarei, la sabollire in un secchio d'acqua per venti quattro ore: versa in appresso il tutto, acqua, e semenza nel vaso dell'indaco preparato. Questa tintura si conferva per tre giorni; e si ha l'attenzione di agitarla quattro o cinque volte il giorno con un bastone di bambos.

Preparato in questa guisa il turchino, vi s'immerge dentro la tela intonacata di cera, dopo averla piegata a doppio, in modo che il disopra della tela sia di fuori, e il rovescio di dentro. Si lascia a molle circa a due ore nella preparazione dell'indaco, indi si cava tinta in turchino ne'luoghi convenevoli. Si vededaciò, che le tintu.



re indiane meritano ugualmente il nome di tinte

come quello di tele dipinte.

La lunghezza, e la moltiplicità delle operazioni per tingere in turchino, fan nascere naturalmente un dubbio; cioè, se non si facesse più presso dipignendo con un pennello i fioriin turchino, particolarmente allora che ve n'ha pochi di questo colore in un disegno. Gl'Indiani convengono, che ciò potrebbe farsi, ma dicono che questo turchino dipinto non resisterebbe, e che dopo due o tre liscive sparirebbe.

La tenacità, e l'aderenza del colore turchino deve attribuirsi alla semenza di tavarei, che cressce nell'Indie Orientali. Questa è di un bruno chiaro, olivastro, alcun poco amara, cilindrica, della grossezza di una linea, e difficile a rom-

persi co' denti.

In qualunque modo sia l'induco preparato non se ne sa uso in medicina nè esternamente, nè internamente: anzi si pretende, che in Sassonia sia vietato adoperarlo internamente: nulladimeno noi non oseremmo decidere, che sia un veleno; basta sapere, ch'è una droga lucrativa, della quale tutte le Nazioni si contendono il commercio. Pare, che gl'indachi dell'Isole Francesi conservino ancora il vantaggio del buon mercato, rovinoso per gl'indachi delle Colonie Ingless, che sono per altro meglio preparati.

Il buon indaco non falsificato con ardesia pesta o con sabbia, arde e brucia tutto, quando si mette sopra una paletta arrossata al suoco. E' leggiero, e galleggia sull'acqua; se si rompe in pezzi, l'interno dee esser netto, di un bel turchia no, brunissimo, tirante al violetto de lascia un segno, o una traccia, che imita il colorito dell'antico bronzo, se si stropiccia con un corpo si

scio, o colla parte superiore dell' unghia;

3 Ave

Jacksele easker!

Avvi molte sorte d'indaco, che traggono il loro nome da' luoghi, dove si raccolgono. Il Gerquis , il Guatimalo , il Giamajco , il Giava , il Lauro, e il S. Domingo sono notissimi; ma i più stimati sono il Guatimalo, il Lauro, e il S. Domingo. Questa merce può essere falsificata, come abbiamo di sopra accennato; ma si può anche conoscere di leggieri la frode. La più disficile a distinguersi è allora quando si sono mescolate insieme varie qualità d'indaco. Se nella pasta si ha meschiato della raschiatura di piombo, che prende di leggieri il colore dell'indaco, si può facilmente avvedersi di questa frode dal peso. L'indaco è tanto più bello quanto più verde si ha adoperata la pianta; ma allora ella dà anche una minor quantità di parti coloranti.


Del Pastello o sia Guado.

In alcune Provincie della Francia, e particolarmente nella Linguadoca si raccoglie una pianta, la quale somministra un turchino sodo del pari che quello dell'indaco, e dà tutte le gradazioni di questo colore. Questa pianta il Pasello è più nota appresso di noi sotto il nome di Guado. Potrebbesi forse giugnere con una sufficiente diligenza, ed attenzione a cavare da questa pianta un turchino perfetto del pari che quello dell'indaco.

Ecco, il modo con cui si prepara per l'ordinario il Guado. Si raccolgono le foglie di questa pianta, e si mettono in mucchi sotto ad una qualche Rimessa, perchè si secchino senza essere esposte nè alla pioggia, nè al sole. Si portano le so glie al mulino, dove si riducono in pasta; si san no in appresso de' mucchi di questa pasta, che si rimescola, e si maneggia co' piedi, e colle ma




Fig. 2



Fa.3





ni; se ne sa delle pile, di cui si ugualia bene la superficie battendole affinchè il mucchio non si sventi. La superficie di questi mucchi si secca, vi si sorma una crosta, ed in capo a quindici giorni si aprono questi mucchi; si maneggiano, e s' impastano di nuovo colla mani, meschiandovi dentro la crosta, che s'era formata sulla superficie; e si mette di poi questa pasta in picciole pallottole. Questo è il Pastello o il Guado di Linguadocca, che si porta in balle, che pesano per l'ordinario da cento e cinquanta sino a dugento libbre; rassomiglia a picciole zolle di terra seccata, e intralciata di alcune sibre di piante. Con queste zolle di pastello si fanno i tini di Guado per tignere in turchino. Vedi Tintore:

La coltura, e la preparazione di questa Pianta s'è ultimamente introdotta anche in Italia meracè l'attenzione, e la diligenza del Sig. Pietro Arduini pubblico Professore di Agricoltura nell', Università di Padova, a cui siamo debitori di molte altre utili, e vantaggiose scoperte di que-

sto genere.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI.

dell'indacoteria.

La parte superiore della Tavola, o la Vignetta rappresenta la veduta di un' Indacoteria. A serbatojo di aqua chiara. B l' Ammolatojo. C l' Agitatojo. D il Riposatojo. EE docce, o condotti, donde la tintura di un tino passa nel tino, ch'è di sotto. E F buchi, che si surano di mano in mano per vuotar l'acqua chiara dell' Agitatojo quando la secola turchina è precipitata al sondo. G Tegola, di cui si sono riempiuti de'sacchi di tela in sorma di calze per farla

G & feec

fgocciolare. H Rimessa aperta sotto alla quale si mette la secola dentro a de' cassoni per finire di farla seccare all'ombra. I Negro, che porta la pianta nell' Ammollatojo. KK Negri, che agitano continuamente la tintura dell' Agitatojo con secchie trasorate, ed attaccate a lunghe pertiche. L Pianta d' indaco. M Casa del padrone dell' abitazione. N Campagna seminata d'indaco.

FIG. 1. OO cassoni di legno posti sopra a de' cavalletti, i quali servono a sar seccare l'indaco all'ombra sotto alla Rimessa della Vi-

gnetta.

2. P Coltello curvo in forma di ronchetta per

tagliar l'indaco nel Campo.

3. Q Tazza d' argento pulita, la qual serve ad esaminare la sormazione del grano nella tintura dell'Agitatojo.

INGEGNERE.

L' Ingegnere è un Offiziale, al quale è commessa la Fortificazione, e i Lavori per l'attacco,

e la difesa delle Piazze.

Lo spirito di discordia ha regnato in ogni tempo sopra la Terra, e vi ebbero contese, e combattimenti tosto che vi surono uomini. Simili agli animali seroci, gli uominisi hanno conteso nelle prime età il cibo, il possesso di una donna, di un antro, di una cavità di un albero, o di una rupe: le armi, che può somministrar la natura, sono le sole, che avranno dapprincipio impiegate, e il surore l'unica guida, che avranno seguita: non avranno conosciuti altri limiti nella vittoria, che l'eccesso del surore, e della vendetta. Le samiglie si raccolsero insieme, si sormarono le Società, ed allora tosto si videro incominciare le ossilità tra Nazione e Nazione: si

そのでのかのでのでのででで faccheggiava l'abitazione del suo nemico, rapivansi le sue greggie, e si procurava sopra adogni altra cosa di fare de' prigionieri per ridurgli in ischiavitù: venne in ultimo lo spirito delle conquiste; i conquistatori saccheggiarono la terra; e infine moltiplicatesi le cognizioni degli uomini si costruirono delle Piazze, si fortificarono, o si assicurarono i luoghi per dove l'inimico avrebbe potuto facilmente penetrare: venne in foc-corfo l'artiglieria: l'interno degli Stati grandi non su più esposto a saccheggiamenti e alla deso-lazione: la guerra si allontano dal centro, e si sece soltanto sulle frontiere. Le Città e le Campagne cominciarono allora a respirare. Fu dato il nome d'Ingegneri a quelli, che costruirono le Piazze, e le difesero : ma opponendosi l'ingegno all' ingegno, l' uomo pose in opera tutto il suo sapere per attaccare queste medesime Piaz-ze. La Fortificazione, o l'Arte di fortificare, ch'è propria dell'Ingegnere consiste nel mettere una Piazza o qualunque altro luogo, che voglia difendersi, in grado di resistere con pochissima gente agli sforzi di un inimico superiore in truppe, che vuole impadronirsene.

Le opere, che a tal effetto si costruiscono, si chiamano fertificazioni, come sono i bastioni, le

mezze lune, le opere a corno ec.

Le fortificazioni sono di differenti spezie, vale a dire, sono relative all'oggetto, al quale si destinano, e alle macchine, con cui si vuole attaccarle.

Cosi se non si attaccassero le piazze che col sucile, semplici muraglie sarebbero una fortisicazione sufficiente per resistervi. Se l'inimico non avesse verun espediente per arrivare all'alto di queste muraglie, sarebbe inutile dar loro

SILLY.

altra altezza, che quella che fosse necessaria per

non essere facilmente sormontate.

Quindi si vede, che un luogo non è fortificato, se non rispetto a'disserenti attacchi, che può
avere a sossenere. Un Castello, per esempio, è
fortificato quando è cinto di sosse, e di muraglie, che lo rendono atto a resistere ad un partito, che non ha cannone: ma questo medesimo
castello diventa senza disesa contra un'armata,
ch'è provveduta, e munita di artiglieria, perchè può distruggerlo senza che quelli, che sono
di dentro, possano impedirlo.

Delle Fortificazioni degli Antichi.

Le prime fortificazioni furono dapprincipio sem. plicissime; e consistevano solamente in un ricinto di pali, o di palizzate. Si formarono in appresso di muri con un fosso dinanzi, il quale impediva l'accostarsene. Si aggiunsero dipoi aquesti delle torri rotonde, e quadrate, collocate ad una conveniente distanza le une dall' altre per difendere tutte le parti del ricinto delle piazze. " Imperocche, come dice Vegezio, gli anti-, chi trovarono, che il ricinto di una piazza non doveva essere sopra una medesima linea , continua, a cagione degli arieti, i quali bat-, terebbero troppo facilmente in breccia; ma ol mezzo delle torri collocate nel terrapieno , assai vicine le une all'altre, le loro muraglie 2) presentavano delle parti sporgenti in fuori, e , rientranti. Se i nimici vogliono applicar scale » o accostare delle macchine contra una mura-», glia fabbricata in questa guisa, si veggono di fronte, da lato, e quasi per di dietro; sono 2) CO-

JERRERERERERE

,, come rinserrati in mezzo alle batterie della

,, piazza, che gli fulminano.

Per difendere ancora più sicuramente il piede della muraglia del ricinto, e quello delle torri, gli Antichi sacevano l'alto della muraglia in machicoulis, vale a dire sacevano tra la parte superiore sporgente di essa, e l'inferiore alcune aperture, per le quali il soldato discopriva il

piede del muro.

Si fervivano degl'intervalli de'machicoulis per gettar pietre, piombo liquefatto, olio bollente, e diverse altre sorte di materie atte ad allontanar l'inimico dal piede delle mura. Si facevano ancora ruotolare per essi abbasso delle pesantissime masse di pietra, le quali colla loro caduta, e ricaduta ritardavano molto il progresso de'suoi lavori. Gli antichi non terrapienavano sempre le loro muraglie, e il Sig. di Folar pretende, che ciò eglino facessero per mettersi in sicuro dalla Scalata. Imperocchè essendo l'inimico arrivato all'alto della muraglia, non era per questo ancora dentro alla Piazza; avea bisogno di scale per discendere in essa, e durante questa lunga operazione quelli ch' erano nella Città potevano radunarsi per rispignerlo. Nulladimeno Vitruvio osserva, che le muraglie di una Piazza non sono mai tanto ferme e salde quanto allora che sono sostenute dalla terra, e al tempo di Vegezio si terrapienavano."

Facevasi verso l'alto una spezie di picciolo terrapieno di 3. in 4. piedi di larghezza, dal quale si tirava sopra l'inimico per i merli del parapetto. Le torri dominavano sopra questo terrapieno, e ciò mediante aveano il vantaggio di scoprire un tratto maggiore della campagna, e di poter disendere le cortine o le parti del ri-

cinto ch' erano tra essa.



Per difendere ancora più facilmente queste parti, osservavas, fabbricando le piazze, di tagliate il terrapieno al di dentro dirimpetto alle torri. Sostituivasi a questa tagliatura una spezie di picciolo ponte di legno che potevasi levar via

facilissimamente in caso di bisogno.

Tal era la fortificazione ordinaria del ricinto delle Piazze presso agli Antichi. Questo ricinto era circondato dalla parte della campagna di un sosso largo, e prosondo il quale ritardava l'avvicinamento delle macchine, ch'erano allora in uso per battere le piazze, e che rendeva l'accesso del terrapieno più difficile, e men atto alla scalata.

Questa fortificazione durd senza verun considerabile cambiamento fino a che si cominciò ad usare il cannone negli affedi. Fu d'uopoi allora abbandonare i machicoulis, i quali erano tosto rovinati, ed accrescere la grossezza del parapetto. Siccome venivali con questo a scemare la capacità delle torri, così si pensò di aggrandirle; ma non essendo più la loro parte esteriore difesa da' machicoulis, dava al piede della torre, un luogo sicuro all'inimico per tentare di rovinarla e di farla saltar colla mina. In fatti la grosfezza del parapetto di questa parte esteriore impediva, che i Soldati in essa collocati non potessero vederne il piede; e rispetto a'fianchi delle torri vicine, non potevano veder più che l' estremità di questo medesimo lato esteriore delle torri quadrate, dinanzi al quale restava uno spazio triangolare, che non era veduto dalla piazza. Questo spazio era più picciolo nelle torri rotonde che nelle torri quadrate, ma era sempre più che bastante per collocarvi un minatore, che poteva lavorare tranquillamente. Questo inconveniente fece pensare a rinserrare dentro alle-

torri lo spazio, che lasciavano senza difesa. Si terminarono perciò con due linee rette, le quali formavano un angolo sporgente verso la campagna. Con questa correzione le torri furono composte di quattro linee, cioè di due faccie, e di due fianchi, e presero allora il nome di Lastioni triangelari, o semplicemente di bastioni.

Non è sì facile fissar l'Epoca precisa dell'invenzione de' bastioni, ma pare che l'uso di essi siasi introdotto circa l'anno 1500, Alcuni Autori l' hanno attribuita a Zisca , Capitano degli Usti-in Boemia, e pretendono, che se ne sia servito nella fortificazione di Tabor . Il Sig. Cavaliere di Folard crede, che il primo, che gli ha usati, sia stato Achmet Bassa il quale avendo preso Otranto nel 1480. fece fortificare questa Città co' bastioni, che veggonsi ancora al di d' oggi Ma il Sig. Marchese Maffei nella sua Verona illustrata ne dà la gloria ad un ingegnere di Verona, per nome S. Michieli, il quale fortificò quasta Città con bastioni triangolari, incluo, go delle torri rotonde, e quadrate, ch'erano allora in uso. Non essendo questo ingegnere noto per alcuna opera da lui composta, il Sig. Marchese allega due ragioni, che lo inducono ad attribuirgli l'invenzione de'nostri bastioni. La prima è l'autorità di Giorgio Vasari, il quale nelle sue vite excellentium Architestorum, stampate a Firenze nel 1597. dice in termini formali, che avanti S. Michieli si facevano i bastioni rotondi, e ch' egli fu quello, che gli fece triansolari. L'altra ragione è trattal da bastioni, che veggonsi a Verona, e che si giudicano i più antichi. Veggonsi sopra a questi bastioni delle inscrizioni, che portano 1523. 1529. e gli hanpi seguenti. I muri di essi sono solidamente fabbricati. Anno 24. piedi di grossezza, e sono

どののののののののののののので ancora in buono stato", quantunque sieno fabbricate da dugento anni addietro . Il Sig. March. Maffei pretende, che i primi libri, ne'quali s'è parlato de Bastioni, non sieno comparsi alla luce che dall'anno 1500.in Italia, e dopo il 1600.negli altri paesi dell' Europa, lo che non è del tutto vero: imperocche Daniello Specle, Ingegnere della Città di Strasburgo, il quale morì nel 1589. pubblicò innanzi la sua morte un Libro di Fortificazione, stimato ancora al giorno d'oggi, nel quale ei si considera come il primo Tedesco, ch' abbia scritto de' Bastioni triangolari . Il primo, ch' abbia scritto in Francia intorno a questa Fortificazione è Errado di Bar il Duca Ingegnere del Re Enrico IV. La sua opera è posteriore a quella di molti de' nostri Italiani, e a quella di Specle. Si troverà il suo metodo di fortificare nella continuazione di questo Articolo unitamente a quello de'principali Autori, ch' hanno scritto fopra la Fortificazione moderna, o con bastioni.

Questa Fortificazione è sempre composta di un terrapieno col suo parapetto, e di un sosso, e

di una strada coperta.

Massime o Precetti generali per la Fortificazione.

Le massime o precetti generali, che servono di base alla Eortificazione possono ridursi a'quattro seguenti.

1. Che non vi sia alcuna parte del ricinto di una Piazza, la quale non sia veduta, e difesa

da qualche altra parte.

2. Che le parti del ricinto, che sono disese da altre parti del medesimo ricinto, non nesse no lontane più che il tiro del sucile, vale a dire d'incirca 120, pertiche.

3. Che

ING

FIX

3. Che i Parapetti possano resistere al colpo del cannone

4. Che il terrapieno domini nella campagna tutto intorno alla Piazza a tiro del cannone.

Oltre a questi quattro principi generali, ve n'ha degli altri, che sono come gli accessori, e a quali si dee aver considerazione per quanto si

può Talis fon questi

bile; vale a dire, che i sianchi sieno dispossi in guisa che i Soldati collocativi sopra possano disendere le faccie de bassioni senza postarsi obbliquamente, perchè l'esperienza ha fatto osservare, che nell'attacco il Soldato tira in faccia di se stesso senza prendersi la cura di cercare di scoprir l'inimico. Secondo questa massima l'angolo del sianco esser dee un poco ottuso. Si può regolarlo a 980 100. gradi.

2. Che le parti, che difendono il centri, come per esempio, i fianchi, non sieno troppo es-

poste a colpi dell' inimico.

3. Che la piazza sia ugualmente forte dappertutto; imperocchè egli è evidente, che se ha un sito debole, questo sarà quello, che l'inimico attaccherà; e che perciò le altre parti più esattamente fortificate non saranno di nessun vantaggio per la disesa della Città.

4. Che i bassioni sieno grandi, e capaci di contenere un numero sufficiente di Soldati per sostenere lungo tempo gli ssorzi dell'inimico.

Erraid pretendeva, che un bassione sosse abbassanza grande allora quando poteva contenere dugento uomini: ma questo numero sarebbe oggidì troppo debole, nè potrebbe sostenere unafsalto: vogliono essere per lo meno sei cento uomini. Per altro non è o facile, nè importa gran satto sissarne esattamente la grandezza di

tut,



tutte le parti del bassione, perchè alcune perziche di più o di meno non possono produrre verun sensibile essetto sopra la forza, o bontà del bassione.

Delle varie spezie di Fortificazioni.

La Fortificazione si divide ordinariamente in regolare e irregolare, e in Fortificazione durevo-

le, e passeggiera.

La Fortificazione regolare è quella, in cui i bassioni sono uguali, e che appartiene ad una figura o ad un poligono regolare. Ha tutte le sue parti simili, uguali fra di loro, e che sormano i medesimi angoli; vale a dire, per esempio, che nella Fortificazione regolare le saccie de' bassioni sono uguali tra loro, i sianchi parimenti uguali tra loro, gli angoli del sianco del medesimo numero di gradi ec.

La Fertificazione irregolare è quella, nella quale le parti fimili di ciascun lato del ricinto non sono tutte uguali fra di loro: quindi in questa fortificazione i fianchi de'bastioni non sono tutti uguali, e così pure le faccie, le cortine, i

differenti angoli de bastioni ec.

Questa Fortificazione è quasi la sola che sia in uso, perchè è raro ritrovar Piazze in un terreno uguale ed unisorme, e il cui ricinto sormi un Poligono regolare, che abbia i suoi lati della grandezza necessaria per essere sortificato.

Siccome nella Fortificazione regolare non v'è alcuna circostanza nè del terreno, nè del ricinto, che metta ostacolo, e dissicoltà; così si dispongono, e si ordinano tutte le parti della fortificazione nel modo più vantaggioso per la disesa e perciò le regole, che allora si seguono, servono di principi per la Fortificazione irregolare,

la

ING

!! SERENASE EN SE

la quale è tanto più perfetta quanto più esatta

mente si osservano queste regoless

La fortificazione regolare è da anteporsi alla irregolare: perchè tutti i suoi lati oppongono la medesima resistenza, e perchè non ha parti deboli, da cui possa trar prositto l'inimico. La Fortificazione irregolare non ha lo stesso vantaggio; la natura del terreno della Piazza, la bizzarria del suo ricinto congiunta alla inuguaglianza de' suoi lati rendono sovente questa fortificazione dissicilissima. Si sa in guisa, che tutti i lati, o le fronti sieno ugualmente forti; ma ad onta dell'abilità degl'ingegneri, non si può mai giugnere ad ottenere ciò compiutamente. Le piazze meglio fortificate in Europa ne somministrano molti esempi.

La Fortificazione durevole è quella, che si adopera nelle città, e ne'luoghi, che vogliono mettersi in grado di resistere in ogni tempo alle imprese dell'inimico: questa è quella di tutte le Piazze di guerra, e di tutti gli altri luoghi,

che si dicono fortificati.

La Fortificazione passeggiera, che chiamasi anche fortificazione di campagna, è quella che si adopera ne' campi, e nelle armate, e i cui lavori si fanno e durano solo finchè dura la guerra: tal è quella che si fa per assicurare la testa de' ponti alla guerra, per coprir de' quartieri, trincierare e fortificare un accampamento, afficurare delle comunicazioni ec. In questa fortificazione non si ha nessun riguardo alla solidità, e alla durata., Conviene determinarsi sul fatto dice il , Sig. di Clairac nel suo libro dell' ingegnere di , campagna, e disegnar parimenti. Bisogna re-, golar l'opera sul tempo, e sul numero de lavo-, ratori, non far conto che sopra i materiali, , che si hanno in pronto, e non impiegar che la Tom. VIII. 2, pa-

Yarabar Bareser

5, pala, la zappa, e la scure. In campagna par-5, ticolarmente più che in qualunque altro luo-5, go è dove un ingegnere dee avere il colpo d'

occhio giusto, saper prendere un partito, e, cogliere i suoi vantaggi, esser fertile inespe-

of dienti, e dar a divedere una instancabile attività,.

Altre divisioni della fortificazione.

Si divide ancora la Fortificazione in naturale, artificiale, antica, moderna, offensiva, e difensiva.

La Fortificazione naturale è quella dove la situazione propria del luogo ne impedisce l'accesso all'inimico: tale sarebbe una Piazza sopra la sommità di una montagna, di cui potessero chiudersi facilmente tutti i passi, o le vie: tale ancora sarebbe una Piazza circondata da prosonde e inaccessibili paludi. Questi ostacoli, ed altri di simil sorta, che somministra il terreno, sono fortificazioni naturali.

La Fortificazione artifiziale è quella, dove s' impiega il soccorso dell'Arte per mettere le Piazze, e gli altri luoghi, che si vogliono conservare in sicuro dagli attentati dell' inimico. Questa si è propriamente la nostra Fortiscazione ordinaria nella quale si procura con differenti lavori di opporre all' inimico gli stessi ostacoli, e le stesse difficoltà che trova nella Fortiscazione naturale.

Lo Fortificazione antica è quella de' primi tempi, la quale s'è conservata fino all'invenzione della polvere di cannone, questa consisteva in un semplice ricinto di muro fiancheggiato di tratto in tratto da torri rotonde o quadrate. Vedi il principio di questo Articolo.

La Fortificazione moderna è quella, che s'è ins

NARARKERERERE trodotta; e stabilita dopo la soppressione dell'ana tica, è nella quale s'impiegano i bastioni in luogo di torri.

Quando un castello, una città, o un qualche altro luogo è fortificato con torri, si dice ch'è fortificato all'antica, e quando lo è con bastioni a si dice, ch'è fortificato alla moderna -

La Fortificazione offensiva ha per oggetto tutte le precauzioni necessarie per attaccar l'inimico con vantaggio, e consiste principalmentel ne dif-

ferenti lavori della guerra degli affedi.


La Fortificazione difensiva è quella, che s'impiega per relistere più vantaggiosamente agli attacchi, e all'imprese dell'inimico. Si può dire, che in generale tutte le fortificazioni sono difensive; imperocche il loro oggetto è sempre di mettere un picciolo numero di gente in grado di resistere ; e di difendersi contra un numero

maggiore.

Un generale, il quale ha a fronte un esercito nemico affai più numeroso che non è il suo, si studia di supplire al numero, che gli manca colla bontà de' posti, che gli fa occupare, o co diversi trincieramenti, con cui sa coprirlo. Non h fortificano le Piazze, se non perche una guarnigione di cinque, sei, otto, o dieci mila uomini possa resistere per qualche tempo ad un esercito per quanto numeroso egli si possa essere: Se fosse d'uopo per difendere le Piazze di guarnigioni assai più forti, capaci di sostenersi in campagna a fronte dell'inimico, la fortificazione diventerebbe non folamente inutile, ma eziandio gravosa allo Stato per le grandi spese che ricercano la sua costruzione, e il suo mantenimento.

În forza di queste due considerazioni, è cosa pericolosa moltiplicare il numero delle Piazze forti senza grande necessità; e sopra tutto, dice

H &



De vari metodi di Fortificazione in generale.

Dopo che s'è stabilita la Fortificazione moderna gl'ingegneri hanno proposte diverse maniere di fortificare, ovvero, che torna lo stesso, diversi sistemi di Fortificazione. Molti ancora ne inventano ogni giorno di nuovi; ma siccome è difficilissimo proporne di più vantaggiosi, e men dispendiosi di quelli che sono in uso, così la maggior parte di queste nuove idee se ne restano ne Libri, e nessuno imprende di farle eseguire.

Quello che può desiderarsi in un nuovo sistema di Fortificazione può ridursi a quattro punti prin-

cipali.

I. A dare al ricinto delle Piazze una disposizione più savorevole, perchè tutte le parti di essa sieno meno esposte al suoco dell'inimico, e particolarmente al Risalto.

II. Che il nuovo sistema possa usualmente applicarsi alle Piazze regolari, e irregolari, e disegnarsi sacilmente sulla carta, e sul terreno.

III. Che non ricerchi spesa troppo considerabile per la costruzione e il mantenimento della

Fortificazione.

IV. Che questa Fortificazione non abbia bisogno di una troppo grossa guarnigione per esser disesa. Questo punto è uno de' più importanti, imperocchè oltre all'inconveniente di rinserrare in Piazze corpi di truppe, i quali servirebbero spesa. ING 117

WESSESSESSE spesso più utilmente per ingrossare gli eserciti3 fa di mestieri avere de'magazzini considerabili di guerra, e da bocca pel provvedimento di queste Piazze. Ora se una lunga guerra vi toglie il modo di farlo, le città non possono più fare che una mediocre resistenza, per quanto eccellente sia la loro Fortificazione. ,, Le mura , e i terra-" pieni sono ammirabili; ma il soldato è mal ,, pagato; l'artiglieria è inutile per mancanza , di polvere; le armi sono cattive, e mancano; ,, i magazzini sono vuoti; e una valorosa e bra-, va guarnigione rende una Piazza, che si sti-, mava inespugnabile, perchè non può difender-, la; laddove alcune Piazze senza nome sono , capaci di arrestare un esercito, quando sono " ben munite, e provvedute ".

I metodi principali dell'Arte di fortificare, di cui si fa maggior conto in Europa, sono quelli del Conte di Pagan, del Barone di Coehorn di Scheiter, e sopra ogni altro quello del Maresciallo di Vauban. Fa d'uopo essere istruito di tutti questi differenti metodi, perche sono stati messi in esecuzione in molte Piazze, particolarmente questo ultimo del Sig. di Vauban, il quale ha fatto lavorare in 300. Piazze antiche, e ne ha

costruite 33. di nuove.

Gli altri sistemi non possono servire che alla Storia del progresso della Fortificazione. Noi tuttavia esporremo in questo Articolo quelli de'più celebri Ingegneri, affine di mettere sotto gli occhi quello, che v'ha di più interessante sopra di questo suggetto ne'migliori Autori, ch'hanno scritto sopra la Fortificazione. Comincieremo dal sistema di Errard di Barle Duc ingegnere del Re Enrico IV. del quale abbiam già fatta parola. Si pretende, che la cittadella di Amiens sia sortificata alla sua maniera, e che

H 3 ab-

abbia anche costruite molte Opere nel castello di Sedan.


Sistema di Errard .

Avendo osservato questo Autore di quanta importanza fosse il fianco de' bastioni negli assedi per difendere il piede delle breccie, e il passaggio del fosso, si applicò a cercare una costruzione, che lo nascondesse all'inimico; la trovò, immaginando di fare il fianco perpendicolare alla faccia del bastione : a questo modo rientra dentro al bastione, e si toglie alla vista dell'inimico. Ma v'è anche l'inconveniente di non poter discoprir nulla, e per conseguenza di non contribuire, per dir così, niente alla difesa della Piazza. Questo difetto, ch'è stato offervato da tutti gl'ingegneri, che son venuti in appresso, ha fatta abbandonare la costruzione di Errard. Non importa gran fatto il conoscere oggidì questa costruzione: tuttavia noi qui la esponghiamo in grazia di coloro, ch' hanno piacere di veder chiaramente, e precisamente i differenti gradi, per cui la Fortificazione è giunta allo stato, in cui attualmente si ritrova.

Costruzione di Errard di Bar-le-Duc

Sia A B il lato di un esagono Tav. VIII. fig. 1. il cui centro è in O: tirate i raggi obliqui O A, OB, e linee AC, BD, le quali sacciamo con questi raggi gli angoli O AC, OBD, ciascuno di 45 gradi: dividete uno de' suoi angoli come O AC, in due parti uguali, colla linea retta AD, la quale terminerà la linea di diesa AD nel punto D: prendete la grandeza di questa linea BD, e portatela sopra AC:

per



per i punti C e D tirate la cortina DC, e infine da' punti D e C tirate le perpendicolari D E, CF sopra le linee di difesa AC, BD; saranno i fianchi de' femi- bastioni della fronte A BF facendo le medesime operazioni sopra gli altri lati dell' esagono sarà fortificato alla maniera di Errard.

Non essendovi alcuna linea, la cui quantità sia determinata da questa costruzione, si può supporre la linea di difesa B D di 120 pertiche : così facendo una scala di questa quantità di pertiche con questa linea si conoscerà col suo mezzo il valore di tutte le altre linee di questa Forti-

ficazione.

Errard non prende la linea di difesa per la scala della sua costruzione, ma il fianco di ciascuno de' suoi poligoni. Nell' esagono egli suppone il suo fianco di 16 pertiche, di 19 nell'eptagono, e di 21 nell'octogono, E' più comodo sopporre tutto ad un tratto la linea di disesa di 120 pertiche per evitare queste differenti suppolizioni .

Per descrivere il fosso in questo sistema, si prende la grandezza del sianco C F; indi dal punto B, e dall' intervallo GF & condurrà ugualmente una parallela alla faccia AE, e si avrà il fosso disegnato; dopo del quale si costruirà la

strada coperta, e la spianata.

Errard insegna anche a costruire degli orecchioni su i fianchi; ne faceva loro occupare i due terzi, lo che finiva di annientare, per così dire, tutto il suo fianco, già troppo picciolo, e troppo rientrante nel bastione, sicchè non poteva efficacemente opporsi al passaggio del follo.



Sistema di Marolois, chiamato comunemente il sistema degli Ollandesi.

Marolois su celebre, e rinomato presso agli Ollandesi se il suo metodo su considerato come quello ch'essi aveano particolarmente adottato. Trovansi in questo metodo i fianchi di Errard corretti. L'Autore per sar loro scoprire più facilmente il fosso, gli sa perpendicolari alla cortina. Egli ha per principio di conservare del suoco di cortina, vale a dire, di sar le sue lipee di disesa ficcanti, e di formare intorno alle muraglie della Piazza, e sopra l'orlo interiore del sosso un basso ricinto chiamato salsa braga.

Per fortificare un esagono alla sua maniera si comincia dal tirare una linea indefinita AB (Tav. VIII. fig. 2.), si farà al punto A l'angolo BAO uguale alla metà dell'angolo della circonferenza dell'esagono, vale a dire, di 60. gradi; e siccome secondo Marolois l'angolo fiancato dell'esagono dee avere 80. gradi, così il semi-angolo fiancato ne avrà 40. si farà adunque l'angolo diminuito BAD di 20. gradi. Si prenderà fopra AD, AE di 48. partiche, o di 24. verghe la verga, che vale 12. piedi, o due pertiche dal punto E, si condurrà sopra AB la perpendicolare EN; si porteranno, se si vuole avere una falsa braga nella piazza, 64. pertiche da N in I. e 72., se non si vuole aver basso ricinto, per la lunghezza della cortina. Si prenderà dopo questo IB uguale a AN; s'innalzerà al punto I la perpendicolare IL, uguale a NE, e tirando la linea LB, sarà la faccia del semi-bastione opposto AE. Si tirerà in appresso OB, che faccia con AB l'angolo ABO i 60, gradi . Al punto E, e sopra NE prolungara, si farà l'angolo ING 12E

NEE di as gradi i il lata FF di quala angola

BEF di 55. gradi; il lato EF di questo angolo laglierà OA in un punto F, dal quale si condurrà FM parallela ad AB. Si prolungheranno le perpendicolari NE, IL, fino alla linea FM, e i avrà EG, e LH per i fianchi de semi bastioni costruiti sul lato esteriore AB, GH, che ne sarà la cortina. Si compirà in appresso il tratto principale della fortificazione proposta, descrivendo un circolo dal centro O, e col raggio OA, o AB, nel quale s'inscriverà l'esagono, se ne fortisicherà ciascun lato nello stesso modo, che il lato AB; o se si vuole più facilmente, servendosi di tutte le misure determina-

te sopra la fronte AB.

Descritta a questo modo la linea magistrale di questo Antore, se le condurrà di dentro, e alla distanza di 20. piedi una parallela per terminare la larghezza del parapetro. Si condurrà parimenti una parallela alla stessa distanza, ma fuori del poligono: questa darà la larghezza del terrapieno della falsa braga. E in ultimo un'altra parallela a questa linea, e di fuori, alla medesima distanza di 20. piedi; questa terminerà il parapetto della falsa braga. Il fosso si tira parallelamente alle faccie de bastioni, e alla distanza di 25. pertiche. Questa maniera di fortificare di Marolois dà un modo facile di lavorare sopra il terreno, dove non si può descrivere esattamente un poligono regolare col mezzo di un cerchio. Si descrive il poligono, il primo tratto delle cortine, e de bastioni, facendo primieramente in terra l'angolo del poligono uguale a quello, ch' è descritto sulla carta, e terminando il resto come abbiamo insegnato.

Conviene osservare, che Marolois dà 60. gradi all'angolo fiancato del suo quadrato, 72. al pentagono, so. all' efagono, so. all' eptagono, e

Ollandese, come quella di Adamo Fritach Polacco, il quale ha pubblicato un Trattato sopra la Fortissicazione tradotto in Francese nel 1640. di

90. all'octogono, e a'poligoni. Vi fono dell'altre maniere di fortificare all'

Dogers ec. ma siccome i principi di questi Autori non sono granfatto diversi da quelli di Marolois, e fanno, come lui, il fianco perpendicolare alla cortina; costruiscono delle false braghe nelle loro Piazze, e le loro linee di difesa sono ficcanti; così sembra inutile trattenersi ad esporre le loro costruzioni, le quali sono affatto fuori di uso: imperocchè come dice l' Ozanam nel suo Trattato di Fortificazione, non meritano, che si si prenda una tal briga., In , fatti, benchè molti abbiano creduto, dice quequesto Autore, che la fortificazione degli Ol-, landesi fosse la migliore, a cagione della lun-, ga durata delle guerre di quel Paese, che do-, veva avergli renduti dotti, per una lunga es-, perienza in quest'Arte; perchè obbligati a re-, fistere ad un Principe grande, dovevano aver procurato di superare in questo le altre Nazioni; nulladimeno questa medesima esperien-3, za ha fatto vedere nelle guerre del 1672. , 1673. ec. che la maggior parte delle loro mi-, gliori Piazze furono espugnate in tre settimane di tempo, e che lo sarebbero state ancora , più presto senza la gente, che avevano in campagna, lo che da quel tempo in poi ha scenato di molto il credito, in cui erano tenu. , te, ed ha fatto che si dispregino del tutto le , maniere, con cui furono fortificate. Essendo-, si in tutte queste maniere di fortificare messo , sempre un secondo fianco sulla cortina, ed es-" fen

TARRERERERERE 3, sendosi fatta la controscarpa parallela allefac-» cie de bastioni, nasce questo considerabile dip fetto, cioè, che il fianco, ch' è la parte prin-», cipale della difesa, non discopre tutto il fos-, so, perchè essendo la contro-scarpa parallela , alla faccia del bastione, quando v'è un secon-,, do fianco, il prolungamento dell'orlo esterio-, re del fosso va sovente ad incontrar la corti-,, na , laddove dovrebbe riuscire all'angolo del-,, la spalla; lo che sa, che gl'inimici possono,, essere alloggiati nel sosso senza temere i col-, pi del fianco, perchè la contro-scarpa gli copre contra questo fianco, e sono solamente veduti dal secondo fianco il quale essendo pre-, sto rovinato, si rende facile l'ingresso del fos-, so agli assediatori . Qzanam Trattato della Bortificazione.

Del sistema di Stevin di Bruges.

Potrebbesi ancora mettere nella classe degl'ingegneri Ollandesi il dotto Stevin, del quale abbiamo un sistema, che non è niente più in uso
che gli antecedenti. Questo Autore eran grandemente stimato dal Principe Maurizio di Orange. Gli Stati di Olanda gli aveano conserita la
carica di Castramentatore, ed egli ha anche pubblicato in questa occasione un Trattato della Castramentazione.

Comincia la sua fortificazione dall'esagono, dandogli 1000. piedi di Delst per lato un piede di Delst è presso appoco uguale al piede Francese). Dà alla semi-gola 180. piedi, grandezza più picciola che la 5. parte del lato, e al sianco 140. grandezza poco diversa dalla 7. parte del medesimo lato. Fa questo sianco perpendicolare alla cortina: indi dalla sua estremi-

tà

tà, e dall'angolo del fianco opposto tira la linea di disesa, che termina incontrandosi col raggio obbliquo del poligono prolungato. In questa maniera le faccie sono estremamente lunghe, il suo angolo fiancato è ottuso, e cresce secondo il numero de'lati del poligono. Questo Autore sa ancora delle piazze basse, e delle piazze alte in tutti i fianchi. Impiega le falle braghe presso appoco come Marolois e Fritach, ed innalza di più un cavaliere, o una piattasorma nel centro de ciascuno de'ssono bastioni. Le sue linee di disesa sono rasenti.

Il suo fiancho è coperto da un orecchione, o piuttosto da uno spallamento sermato dal prolungamento della faccia del bastione; ma se questo spallamento copre il suo fianco, lo rende anche si picciolo, che non ha quasi alcuna difesa.

Quelli che volessero istruirsi particolarmente di questa costruzione, possono, consultare il Libro dell' Autore, o il secondo volume de' Lavori di Marte del Sig. Allain Manessen Mallet, dove è esposto colle proprie parole di Stevin.

Sistema, o Costruzione del Cavaliere Antonio De Ville.

Questo Autore era ingegnere in Francia sotto il Re Luigi XIII. Abbiamo di lui un eccellente Trattato, nel quale dà a divedere molto sapere, ed una grande intelligenza in quest' Arte. Questo Autore ha avuto il vantaggio di accoppare la Teoria alla Pratica, e dice egli medesimo di un avere scritto cosa alcuna, che egli o suo fratello non abbia veduta o messa in pratica. Il suo metodo è chiamato nella maggior parte degli Autori il metodo Francese, siccome quello di Marolois si chiama metodo all'Ollandese. Egli

ING

La par matima partialari di far Campra l'anga

ha per massime particolari di far sempre l'ango-

lo fiancato retto, e il fianco uguale.

Fortifica esteriormente, cioè suori del poligono. Il suo sianco è perpendicolare sulla cortina, e le sue linee di difesa sono siccanti. Non si può cominciare a mettere in pratica il suo metodo se non dall'esagono; perchè gli altri poligoni di meno lati hanno i loro angoli tanto piccioli, che non può ad essi convenire.

Per esporre particolarmente la costruzione di questo Autore sia AB (Tavol. VIII. fig. 3.) il

lato di un esagono.

Si dividerà questo lato in sei parti uguali. Si prenderà A C e BD per le semi-gole de' bastioni della fronte AB, della sesta parte di questo lato. Da punti G e D s'innalzeranno sopra AB le perpendicolari CL, e DH uguali ciascuna a ACoBD. Si tireranno in appresso i raggi obbliqui OA, OB, prolungati indefinitamente oltre A e B. Si calerà dal punto L sopra il prolungamento di OA la perpendicolare LQ. Si farà QM uguale a LO, e si tirerà la linea ML, che sarà la faccia del bastione MLG. Si determinerà allo stesso modo la faccia HN dell'altro semi-bastione. Se si repetono di poi le medesime operazioni sopra tutti i lati del poligono, si avrà il tratto principale, o la linea magistrale della costruzione del Cavaliere de Ville.

Egli è evidente per la costruzione di questo Autore, che gli angoli siancati sono retti, co-

me pure quelli del fianco.


Il Cavalier de Ville prende il lato interiore AB per la scala del suo piano; gli dà cento e venti pertiche, e perciò le semi-gole, e i sianchi, che sono la sesta parte di questo lato, sono ciascuno di 20. pertiche. Il sosso della Piazza dev'esser tirato parallelamente alle faccie de' bassiobastioni, e alla distanza di 20. pertiche. Se si vuo le coprire il fianco HD con un orecchione, fi dividerà in tre parti uguali. Si prenderà GD di una di queste parti, dal punto Ge dal punto Mangolo siancato del bastione opposto; si tirerà la linea GN, sopra la quale si prenderà GK uguale a GD. Si prolungherà la faccia NH fino a tanto che incontri la linea MG in un punto R. I questo punto preso per cento, e dall'intervalle RR si descriverà un arco, che taglierà in I i prolungamento della faccia NH. Si tirerà di poi la linea KI, e sopra IK si descriverà l' orec-

chione in questa maniera.

S' innalzerà al punto I sopra IN, e dentro a bastione una perpendicolare indefinita; indi su mezzo di IK, e sempre ve-so il bastione, una seconda perpendicolare, che incontrera la primi in un punto che sarà il centro dell'orecchione vale a dire, che da questo punto preso per cen éro si aprirà il compasso fino in I o in K, e i descriverà l'arco dell'orecchione. Se in vece d rotondare l'orecchione, si lascia terminato dal la retta IK, sarà chiamato spallamento. Oltri all' orecchione il Cavaliere de Ville faceva un piazza alta al suo fianco, vale a dire, non in nalzava la parte GD se non al livello della cam pagna, e dietro a quella parte faceva un secon do fianco EF, affai più elevato del primo. Pe avere questo secondo fianco, a questa piazza al ta, bisogna prolungare GK di sette pertiche dentro al bastione, vale a dire, da G in F, da punto F tirare F E paralella à GD; FE far la piazza alta, e GD la bassa; che chiamasi an che Cafa matta.

Quello che v'èda riprendere in questo sistema si è principalmente la difesa obbliqua de fianch come in quello di Mafolbis, i quali estendo pet

pendi-



pendicolari alla cortina, non possono disendere direttamente le faccie de bassioni oppossi. Inoltre le semi-gole, e i fianchi sono troppo piccioli. E questo appunto su quello, che il Conte di Pagan, ch'è venuto dopo il Cavaliere de

Ville ha corretto nelle sue costruzioni.

Non è inutile offervare; che questo Autore non è favorevole a quelli, i quali vogliono spacciarsi per inventori di molti sistemi; ed infatti questa invenzione è facilissima, quando si fa consistere nel cambiare una qualche cosa nella misura, o mella disposizione delle parti della fortificazione degli altri Autori. Un uomo, che non ha ves duta la guerra, dev'essere/ estremamente circospetto sopra le correzioni, che propone. E'facile trovar da riprendere in quello, che gli altri hanno fatto; ma non lo è deli pari far meglio. ,, Io aveva pensato, dice il Cavaliere de , Ville, nel suo Trattato dell' impiego di un Gos, vernatore, di mettere una qualche dozzina di costruzioni di fortificazioni nel mio Libro; ma , ho dipoi considerato, che questa era un'ine-, žia, che a nulla serviva; e ch' era assai me-, glio metterne una fola, quella che a me fembrava più ragionevole, e dimostrare colle ra-, gioni , e coll'esperienza in che consista la per-, fezione della forma della fortificazione, rife-, rendo tutto alle massime generali, intorno ala , le quali ognuno è d'accordo, e per questa viz disingannare molti, i quali si credono, che questa scienza consista nel sapere esattamente , il numero de' gradi, e de'minuti degli angoli; , e le misure delle parti fino a' piedi, e a' pollici. lo avverto coloro, che non lo fanno, che ; tutto ciò non è che pedanteria; che ad altro ,, non serve che a sar perder tempo, e che non è necessario ad un Comandante sapere queste as miminuzie di calcolo, ficcome non lo è il sapepre cole, che non si mettono giammai in praprendere molte cose utili dal Libro da noi cittato. Avi poche Opere, nelle quali i loro doveri sieno trattati con tanta dottrina, e con tanta ampiezza. Quelli che vorranno accertariene

Fortificazione all'Italiana, o di Sardi.

da par se stessi, avranno piacere, che abbiasi lo-

ro data occasione di studiarlo.

Noi altri Italiani abbiamo moltissimi Autori i quali hanno scritto ottimamente sopra la Fortificazione dopo l'invenzione de'Bastioni. Sarebbe inutile e soverchio scorrere tutte le differenti idee su di questo suggetto, e sarebbe moltre troppo lungo il farlo; imperocchè un solo di questi Autori chiamato il Capitano Francesco di Marchi, Bolognese, e Gentiluomo Romano dà in un grosfor Volume in foglio stampato in Brescia nel 1509. e intitolato dell' Architettura militare 161. Tavole concepite sopra differenti disegni, vale a dire, sopra altrettanti sistemi, cui egli protesta di aver tutti inventati; ed ancora si lagna, ad onta di questa grande abbondanza, che gli sienostati rubbati molti altri difegni dell' istessa spezie. E' facile giudicare dalla fecondità di questo Autore in quale immensa e minuta spiegazione sarebbe d'uopo entrare, se si volessero esaminare tutte queste differenti costruzioni; ve n'ha tuttavia molte d'ingegnossssime, e in Marchi, e in moltialtride'nostri Italiani; ma noi ci restrigneremo ad esporre brevemente il metodo di Sardi, il quale sembra essere uno de più semplici, e migliori.

Questo Autore comincia la descrizione delle

JERERERERERE lue figure dall'esagono. Dà 800, piedi geometrici del Reno al suo lato; ed avendo questo piede undici pollici, Tette linee, e mezzo secondo molti Autori, questo lato ha incirca 136. pertiche. divide in 16. parti uguali; prende tre di queste parti per la semi-gola, la quala ha perciò 25. pertiche e tre piedi. Innalza il suo fianco perpendicolare alla cortina, e lo fa uguale alla semi-gola. Divide la sua cortina in otto parti uguali, ne lascia una pel fuoco della cortina, o il secondo fianco; indi dall'estremità di questa parte, e da quella del fiancotira la faccia del suo bastione indefinitamente. Facendo la medesima operazione sopra tutti i lati, del poligono, l'incontro delle faccie dà l'angolo fiancato del bastione di questo Autore, e si ha così la linea magistrale, o il tratto principale della sua fortificazione.

Sardi copre anche il suo fianco con un orecchione, o con uno spallamento, vale a dire, rotonda la parte del fianco vicino alla spalla, o la lascia in linea retta. Costruisce una piazza bassa nel suo fianco, ma questa non ha di lunghezza più che il terzo del fianco; i due altri terzi sono per l'orecchione. Fa de cavalieri nelle sue piazze, nel mezzo delle cortine. Dà loro la figura quadrata; le faccie ne sono parallele al parapetto del terrapieno, lontane dal medesimo parapetto presso appoco di quattro pertiche, e tre piedi. Colloca sopra i suoi cavalieri sette pezzi di artiglieria, tre de'quali sono destinati a battere la campagna e i quattro altri a tirare sopra i bastioni vicini per difenderne le breccie, e distruggere gli alloggiamenti dell'inimico. Egli è evidente per la costruzione ora da noi esposta , che Sardi fortifica a linee di difesa ficcanti; che i fianchi, e le semi-gole sono di una grandezza Tom. VIII.

ragionevole, e che la sua fortificazione è più perv fetta di quelle di tutti gli Autori, di cui ab-

biam di sopra spiegate le costruzioni.

Si osserverà in occasione del sistema di Sardi che Ozanam nella sua Fortificazione dà 800. passi Geometrici, in vece di 800. piedi al lato di questo Autore, lo che è evidentemente un errore di stampa; imperocchè altrimenti, valendo il passo geometrico cinque piedi comuni; il lato del poligono di Sardi farebbe di 40c. piedi; vale à dire; di 666. pertiche: lo che è una grandezza esorbitante, e che non può essere ammessa. Inoltre Sardi nella sua costruzione, fissa egli medesimo 800. piedi geometrici pel suo lato, e non 800. passi. Non offante il Sig. Ab. Deidier nel suo perfetto Ingegnere Francese, dove riferisce il silema di Sardi secondo Ozanam, anzichè credere, che vi sia un errore in questo Autore, cerca di emendar Sardi, e pensa che debba darsi al suo lato interiore 160: pertiche : ma emendare a questo modo gli autori non è esporre i loro sistemi . Se Il Sig. Ab. Deidier avesse consultato Sardi; o les Travaux de Mars di Mallet avrebbe veduto, che la sua correzione era inutile, e che l'errore proveniva da uno sbaglio, o da un fallo di stampa del Libro di Ozanam.

Della Fortificazione alla Spagnuola.

Noi esponghiamo qui questo metodo alla Spasgnuola quale è riportato da Ozanam nel suo

Trattato di Fortificazione.

Ggli Spagnuoli, i quali giudicano; che gli anagoli fiancati otuli fono buoni, trascurano un secondo fianco sopra la cortina, facendo le loro fortificazioni sempre a disesa rasente, cioè, non avendo mai alcuna linea di disesa ficcante, senza curarsi

rarsi se l'angolo del bassione sia acuto, retto; od ottuso. La loro maniera di fortificare; a riferva dell'angolo siancato retto; e del secondo sianco; è la stessa che quella del Cavaliere de Ville; la quale per questa ragione su chiamata tratico composto, perchè è composta dell'Italiana, e della Spagnuola. Si tratta adunque, per fortissate un poligono regolare secondo questo metodo; di dividere il lato in sei parti uguali; di sare le semi-gole di una di queste parti; d'innalzare i fianchi perpendicolarmente sopra le cortine; e di sargli uguali alle semi-gole; infine dall'angolo del sianco, e dall'estremita de' sianchi di tirare le faccie, le quali incontrandosi daranno l'angolo siancato de'bassioni.

Dopo aver esposte sino ad ora le principali costruzioni de più celebri ingegneri, antichi è d'uopo innanzi di passare a'moderni, dire una parola dell'ordine rinforzato, tanto più che molti s' immaginano che il Sig. Marescialo di Vanto an abbia seguita questa costruzione nel nuovo Brisach. Importa farla loro conoscere, perchè postano paragonarla con quella del celebre ingegnete, la quale sarà da noi esposta in questo Articolo.

Fortificazione secondo l'ordine rinforzato.

Questo metodo dell'ordine rinforzato viene actribuito a diversi Autori Italiani; e particolarmente al Capitan Marchi; di cui abbiam già parlato; ma si ritrova particolarmente esposso nel Libro di Fortisscazione del Padre Bourdin Gesuita; Opera stampata nel 1655. Questo Padre dà questo metodo per correggere l'irregolarità de poligoni, i quali hanno i loro lati troppo lunghi, e che perciò non possono fortisscarsi secondo l'oridinaria costruzione:

Sia

Sia (Tav. VIII. fig. 4.) un poligono regolare. qualunque inscritto in un circolo, per esempio, un esagono. Si supponerà ciascuno de' suoi lati AB, AC di 160. pertiche : si dividerà il lato. AB in otto parti uguali; si darà una di queste parti alle semi-gole de' bastioni costruiti in A e in B; s' innalzeranno da' punti D e E che terminano queste semi-gole le perpendicolari indefipite DK, EL per i fianchi de' semi-bastioni in A e in B. Si prenderanno dopo questo D F e GE, ciascuna del quarto di AB, eda' punti Fe-G s'innalzeranno dentro al poligono le perpendicolari FH, GI, uguali all' ottava parte di A B: si tirerà la cortina rientrante HI; indi per punto I, e pel punto F si condurrà la linea IM terminata in M, dal prolungamento del raggio obbliquo del poligono: questa linea taglierà la perpendicolare DK in K; e si avrà DK il sianco del semi-bastione A, KM la faccia, e HF it fianco rientrante, o il doppio fianco della fronte A B. Si opererà nello stesso modo per avere l'altro semi-bastione in B; e facendo dopo le medesime operazioni sopra tutti i lati del poligo. no, si avrà il tratto principale dell' ordine rinforzato. E' facile offervare, che gli fu dato questo nome a cagione de' fianchi sporgenti in fuori, e rientranti da cui ciascuna fronte è accompagnata. Questo sistema può servire, come lo adopera il Padre Bourdin, a' lati ch' hanno più di 120. 0 140. pertiche. Si può metterlo in pratica fino ad una fronte di 200. pertiche. Siccome il Capitano Marchi, di cui abbiam parecchie volte parlato, ha dato diversi disegni, i quali si accostano all' ordine rinforzato, così Manesson Mallet crede, che gli Autori di quest' ordine n' abbiano prese le prime idee nel Libro di questo Capitano; e rappresenta a tal effetto un piano

di questo Autore il quale s'avvicina di molto all' ordine rinforzato. Vedi la seconda Edizione de Travaux de Mars par Allain Manesson Mallet pag. 230. del II. Volum.


Fortificazione fecondo il mesedo, e il Sistema del Conte di Pagan.

Il Conte di Pagan è un Autore non men rispettabile per la sua scienza, per la sua esperienza, che per la nobiltà del suo Casato. Il numero grande di assedj, a cui era intervenuto al tempo del Re Luigi XIII. gli avea dato motivo, ed occasione di osservare la debolezza delle fortifia cazioni degli antichi ingegneri, e la poca difela di cui erano capaci. Si applicò a ritrovare il modo di rimediare a questo difetto, e sopratutto alla difesa obbliqua de' fianchi perpendicolari sopra la cortina. Quessi è di tutti gli Au-tori che l'han preceduto, dice il Sig. Hebret in una specie di Commentario che ha dato della Fortificazione del Conte di Pagan, quegli che ha saputo meglio riservare ne' suoi fianchi del can" none in sicuro dalle batterie dell' inimico, perche servisse utilmente a battere per di dietro nella breccia del bastione opposto. Infine egli è il primo, che abbia saputo collocare cannone sufficiente per fare una confiderabile resistenza, e per difendere lungo tempo il passaggio del fosfo . Si può dire , senza diminuir nulla della stima, in cui sono gl'Illustri Ingegneri, che l'hanno seguito, ch'essi non han quasi fatto altro, che perfezionare la sua costruzione, e correggere quello, ch' esservi poteva di difettoso in un primo pensiero, cui non ebbe mai nè il tempo nè l'occasione di riformare.

Il Conte di Pagan divide la sua fertificazione in

grande, mezzana, e picciola.

2 Per



Per costruire la mezzana, sia Tav. VIII. di Fortificazione sig. 5. AB il lato di un poligono regolare qualunque, per esempio, quello di un

esagono, si supponerà di 180. pertiche.

Converrà dividerlo in due ugualmente in D; s' innalzerà da questo punto, dentro al poligono, la perpendicolare DC, alla quale si daranno 30. pertiche. Da' punti A, e B si tireranno per C G linee di disesa indefinite AN, e BM. Si prenderanno le faccie AE, BF di 55. pertiche, indi CM, e CN ciascuna di 32. Si tireranno le linee EM, e FN, le quali saranno i fianchi della fronte AB; MN ne sarà la cortina.

Si possono determinare i fianchi FN e E M, facendo cadere da' punti FE delle perpendicola-

ri sopra le linee di difesa AN, e BM.

Per costruire la grande Fortiscazione del medesimo Autore, si supponerà il lato AB di 200. pertiche; si daranno parimenti 30. pertiche alla perpendicolare DC, e 60. pertiche alle saccie de'bastioni: i Fianchi sono sempre nelle differenti costruzioni di questo Autore le perpendicolari calate da' punti E e F sopra le' linee di difesa BM e AN.

Il lato esteriore della picciola Fortificazione non ha più che 160, pertiche; la perpendicolare DG sempre 30. Rispetto alle saccie, non hanno

più che 50. pertiche.

Il Conte di Pagan per accrescere il suoco del suo fianco sa tre fianchi elevati gli uni sopra gli altri a guisa di amfiteatro, e costruisce un se-

condo bastione nel primo.

Per costruire queste Piazze, o come comunemente si chiamano, queste casemate, si dividerà il fianco FN in due ugualmente in G; dal punto A, e dal punto G si tirerà sa linea AG, che si prolungherà indefinitamente nel battione.

Si

Si prolungherà allo stesso modo la linea di difesa AN. Si prenderà in appresso GH di cinque pertiche, e si condurrà per H la linea HI parallela a FN o GN. Sì condurrà dopo questo LK parallela a HI, e alla distanza di sette pertiche da questa linea. Si daranno 14. pertiche a LK, le quali saranno prese da K in L. Finalmente alla distanza di sette pertiche da KL se le condurrà la parallela OP, alla quale si daranno da O in P 14. pertiche, e 3. piedi. Si condurrà dal punto P la linea PK parallela a FB. Questa linea sarà la faccia del bastione interiore, di cui OP sarà il fianco. Si daranno al parapetto tre pertiche di grosseza, e di larghezza, ne' tre fianchi HI, LK, e OP, vale a dire, la stessa grossezza, che ha tutto il ricinto del poligono.

Il fosso della Piazza è di 16. pertiche dirim. ipetto agli angoli fiancati de' bastioni . Si costrufce tirando a livello dal rotondamento della contra-scarpa agli angoli della spalla de'bastioni op-

posti ..

I terrapieni del Conte di Pagan non hanno più che quattro pertiche di larghezza, non compresa la grossezza del parapetto, ch'è, come abbiam

qui sopra detto, di tre pertiche.

Questo Autore ha dell'Opere esteriori, che sono sue particolari, e che possono vedera nel suo Trattato di Fortificazione. La prima, ch' egli chiama picciola opera esteriore consiste in una mezza-luna con un ridotto. Ma i bastioni sono coperti da una spezie di contra-guardie con fianchi, i quali fianchi sono presi- sopra la circonferenza della mezza-luna. La seconda, cui egli chiama grande opera esteriore, consiste in una spezie di contra-guardie, o bastioni distaccati, concui copre i bastioni della Piazza, Queste contra-Ī

guar-

136 NEEDEEDEEDEE

guardie hanno parimenti tre fianchi uno sull'altro come i suoi bastioni, e sono insieme unite da una spezie di cortina, la quale forma un angolo sporgente in suori dirimpetto all' angolo rientrante della contro-scarpa. Queste Opere esteriori hanno un fosso come quello della Piazza, con una mezza luna dirimpetto alla cortina.

La costruzione del Conte di Pagan ha un grande vantaggio sopra quelle degli altri Autori, di cui abbiamo parlato. I fianchi de'suoi bastioni sono più grandi; e siccome sono perpendicolari sopra le linee di difesa, così difendono direttamente il fosso de' bastioni opposti . Ma hanno anche l'inconveniente di essere troppo espossi all'inimico. Rispetto a suoi tre fianchi collocati gli uni sopra gli altri, è facile rendergli inutili col cannone, e colle bonbe, di cui si fa asfai più uso oggidi che non facevasi al tempo del Conte di Pagan. Il sistema di questo Autore è stato in appresso emendato e corretto dal Marescallo di Vauban. Allain Manessen Mallet ha corretto ancor egli la grandezza degli angoli del fianco del Conte di Pagan. Noi daremo adesso un'idea della sua Costruzione innanzi di passare a quella del Sig. di Vauban.

Fortificazione di Manesson Mallet.

Sia un poligono regolare qualunque (Tav.VIIIa fig. 6.) inscrito in un circolo, per esempio, un esagono, di cui AB sia uno de' lati; si tireranno primieramente tutti i raggi obbliqui di questo poligono, e si prolungheranno indefinitamente oltre agli angoli della circonferenza. Si dividerà in appresso il lato AB in tre parti uguali. Si porterà una di queste parti da A in E, e da B in F ec, sopra il prolungamento de' raggi obblibliqui. Si prenderanno dopo questo le semi-gole AG, e BH ciascuna della quinta parte di AB. A' punti Ge H si faranno col lato AB gli angoli del sianco BGI, GHM di 98. gradi; indi si tirerà con H e con E la linea di disesa EH, la quale taglierà GI in un punto L, che determinerà la lunghezza del sianco GL. Si determinerà allo stesso modo il sianco IIM, e si avrà la fronte AB sortificata, secondo il me-

todo dell' Autore de' Travaux de Mars.

Si prenderà per la icala il lato AB, che si Supponerà di 100, pertiche. Il metodo di questo Autore è il medesimo pel pentagono e per gliala tri poligoni di un numero maggiore di lati. Egli è evidente per la sua costruzione, che le sue linee di difesa sono rasenti. Il medesimo Autore insegna parimenti la costruzione delle Casemate, che sono sue proprie, e particolari . Ma in questo caso egli dà 120, pertiche al lato del suo poligono. Queste casemate sono composte di tre piazze, le quali occupano insieme la metà del fianco verso la cortina. Di queste piazze la più alta e la più rientrante nel bastione è a livello del terrapieno del medesimo bastione. La seconda è più profondata, ed ha i due terzi della sua ampiezza nascosti all' inimico; l'ultima o la più bassa ha di lunghezza la merà incirca di quella del fianco. E coperta da un orecchione in linea retta, che su chiamato spallamento. Costruisce ancora un cavaliere rotondo, o in forma di torre nel centro del suo bassione. La costruzione di Manesson Mallet è una delle più perfette, che abbiansi al giorno d'oggi; ed è poco diversa dal primo sistema del sig. di Vauban. Gli angoli del fianco di questo famoso ingegnere sono all'incirca di 100. gradi, e quelli di Mallet di 98. Crede di essere il primo che gli abbia fissati a questo numero, e di avere così corretta la troppo grande apertura di quelli del Conte di Pagan. Per altro Mallet accoppiava come questo Conte la teoria alla pratica. Avea servito come Ingegnere in Portogallo; avea fatti parecchi assiedi, e lavorato in molte Piazze; come Aronca, il castello di Ferreira, Extremos ec. nelle quali Piazze gli angoli del fianco sono di 98 gradi.

Fortificazione secondo il sistema del Sig. Maresciallo di Vauban.

Sia descritto un cerchio con un raggio qualunque A B (Tav. VIII. di Fortific. fig. 7.) nel quale s'inscriverà quel tal poligono, che si vorrà, per esempio, un esagono. Sopra il mezzo del lato B C s'innalzerà una perpendicolare I D. verso il centro del poligono, alla quale si darà l'ottava parte del lato B C, se il poligono è un quadrato; la settima, s'è un pentagono; e la sesta, s'è un esagono, o un altropoligono di un numero maggiore di lati. Dall' estremità B e C del lato BC, e dal punto D si tireranno le linee di disesa BD, CD prolungate indefinitamente verso F, e verso E. Si prenderanno due settime parti del lato BC, e si porteranno da B in H. e da C in G sopra le linee di difesa; BH, e G G saranno le faccie de' semi-bastioni della fronte B C.

Per avere i fianchi si collocherà una punta del compasso nel punto G, si aprirà il compasso fino che l'altra punta cada sul punto H, indi dal punto G come centro, e coll'intervallo G H si descriverà un arco H E, il quale taglierà la linea di disesa C E in E: conservando il compasso la stessa apertura; si prenderà il punto H per centro, e si descriverà l'areo GF, il quale taglie.

rà la linea di difesa BF in F. Essendo le linee di disesa terminate a quesso modo in E e in F, e le faccie in H, e in G, altro più non resta per avere la linea magistrale, che unire questi quattro punti con tre linee rette; cioè l'estremità delle linee di disesa con FF, che sarà la cortina, e l'estremità delle faccie, e della cortina con HE; e GF, che saranno i sianchi de semi-bassioni BHE, CGF.

Se si fanno le medesime operazioni sopra tutti gli altri lati del poligono il tratto principale di

questo sistema sarà descritto.

Il Sig. di Vanban prende per la scala del suo piano il lato BC del poligono, cui egli suppone sempre di 180 pertiche. Quindi la perpendicalare I D, che nel quadrato è dell'ottava parte di BC e di 22 pertiche in questo poligono è di 25 nel pentagono, e di 30 nell'esagono e negli altri poligoni di un numero maggiore di lati. Rispetto alle saccie, che son sempre le due settime parti di BC o di 180 pertiche, hanno 50 pertiche: Tal è la prima, e la più semplice construzione del sig. di Vanban.

Secondo sistema del medesimo.

Il secondo sistema del Sig. di Vauban chiamasa ordinariamente il sistema di Landau, parchè lo ha messo in uso nella Fortificazione di questa città. Sia AB il lato di un esagono regolare (Tav. VIII. fig. 8.) si supponerà di 120. pertiche. Si prendezanno AM, e BK ciascuna di quattro pertiche; da punti M e K s'innalzeranno le perpendicolari M N, KF di sei pertiche. Dal punto N si calerà sopra il prolungamento del raggio obbliquo, oltre ad A, la perpendicolare N T. Si sarà T G uguale a T N,

e si tirerà NG. Si tirerà parimenti FL e si avranno i piccioli semi-bastioni GNM, KFL, di cui AM, e KB sono le semi-gole MN, e FK i fianchi, e NG, e FL le faccie. Questi

piccioli bastioni chiamansi torri bastionate.

Per descrivere i bastioni distaccati dirimpetto alle torri bastionate, si condurrà dall'angolo della spalla N, e dall'angolo fiancato L della torre opposta la linea NL. Si condurrà allo stesso modo FG. Si prenderanno in appresso sopra AB, AC e BD del guarto di questo lato, cioè, di 30 perciche; e da' punti C e D s' innalzeranno sopra AB, a fuori del poligono le perpendicolari indefinite CQ e DP. Si prolungherà la capitale BL fuori della torre in guisa che LR sia di 29 pertiche. Si prenderà parimenti GI della medelima quantità. Fatto questo, dal punto M e dal punto R si tirerà MR, e da K e I la linea KI. Queste linee taglieranno le perpendicolari DP, CQ ne'punti P e Q. Si prenderanno DV, e CS ciascuna di una pertica, e si tireranno le linee PV, e QS, che termineranno in Z e in H, dove incontrano le linee Z L e FG. Si avranno allora i semibastionia staccati IOH, RPZ, de'quali 10 e PR faranno le faccie, e QH, e PZ i fianchi. Questi bastioni distaccati chiamanfi contro-guardie cagione della loro posizione dirimpetto alle torri bastionate Per fare il fosso delle torri bastionate si prende rà dal punto H sopra la linea H G HO di 10 pertiche; dall'angolo fiancato G, e coll'intervallo di sette pertiche si descriverà un arco dirimpetto all'angolo fiancato della torre, e dal punto O si condurrà una tangente a questo arco, la quale determinerà il fosso della torre A ; si descriverà parimenti quello della torre B.

Il fosso delle contro-guardie si costruisce come

quello delle piazze ordinarie. Si avvertirà folamente di dargli 15 pertiche di larghezza dirimpetto agli angoli fiancati delle contro-guardie : fi costruiscono in questo sistema delle tanaglie dinanzi alle cortine il loro lato interiore è preso


lopra la linea HZ.

Quanto alla mezza-luna, che copre la tanaglia, questa si costruisce dando 45 a 50 pertiche alla sua Capitale, e livellando le sue faccie sopra quelle delle contro-guardie a 10 pertiche dagli angoli della spalla. Si costruisce ancora un Ridotto nella mezza-luna; la sua capitale è di 15 o 20 pertiche, e le sue faccie sono condotte parallelamente a quelle della mezza-luna, il terrapieno del corpo della piazza e quello della contro-guardie è di sei pertiche; quello della mezza-luna di quattro, e quello del ridotto di tre, non compresa la grossezza del parapetto. Il parapetto delle torri bastionate e di puri mattoni . Ha nove piedi di groffezza . Quello dell'altre opere è per l'ordinario di tre pertiche. L' angolo fiancato delle torri bastionate è retto in tutti i poligoni, eccettuato nel quadrato. Si determina in questo poligono coll'intersezione de' due archi descritti degli angoli della spalla presi per centri, e con un intervallo, o raggio di 12 pertiche.

La linea F G fa vedere, che il soldato, ch'è in F può difendere l'angolo fiancato G della torre G N M, e per conseguenza, che tutto il fianco F R può difendere la faccia di questa

torre.

Si fa nell'interiore delle torri bastionate un sotterraneo a volta, capace di resistere alla bomba. Ne' fianchi delle torri, e nel sotterraneo si forano due cannoniere, le quali non sono niente più alte che il livello dell'acqua del sosso il



Terzo sistema del Sig. di Vanban, o della Fortificazione del nuovo Brisach.


Il terzo sistema del sig. Vauban non è che il secondo da lui persezionato nella Fortificazione del nuovo Brisach.

Sia per costruirlo AB (Tav. VIII. sig. 9.) il lato di un poligono, per esempio, di un ottogono. Questo lato è sempre di 380 pertiche in tut-

ti i poligoni.

die è più bassa di 4 piedi.

Sopra il mezzo di AB, si innalzerà dentro a questo poligono una perpendicolare CD, alla quale si daranno 30, pertiche ; o la sesta parte di AB. Da' punti A e B, e dal punto D'stireranno le linee di difesa indefinite ADM, BDL. Si porteranno sopra di queste linee, cioè da A in E, e da B in F 60 pertiche per le faccie delle controguardie. Si collocherà in appresso una punta del compasso nel punto E, e si aprirà fino a tanto; che l'altra punta cada sul punto F; indi dal punto F preso per centro e coll' intervallo FE si descriverà un arco, il quale taglierà la linea di difesa B L in un punto qualunque; si prenderà sopra di questo arco EG di 22 pertiche; e dal punto G si tirerà in E la linea EG, che sarà il fianco della contro guardia. Si determinerà allo stesso modo il fianco FH, e poi si condurra



la linea GH, che si prolungherà d'ambe le parti fino all'incontro de' raggi obbliqui del poligono in S e in T. Si condurrà RQ parallela a ST, e alla distanza di nove pertiche, terminata parimenti d'ambe le parti da' raggi obbliqui del poligono. Questa linea sarà il lato interiore, so pra il quale saranno costruite le torribastionate.

Per costruire queste torri, si prenderanno le semi-gole QL e MR di sette pertiche; ne'punti M e L s'innalzeranno perpendicolarmente i fianchi delle torri ; a cui si daranno cinque pertiche. Dall'estremità di questi sianchi si conduranno delle linee rette a' punti T e S; queste linee saranno le faccie delle torri bastionate. Si prolungheranno i fianchi delle torri di quattropertiche e tre piedi nella piazza, e si unira il prolungamento de' due fianchi di ciascuna torre con una linea retta, nel mezzo della quale si lascierà un passagio di 9 piedi per entrar nella torre. Ciò fatto, si prolungherà la perpendicolare CD verso la piazza, o dal punto K; dov'ella incontra il lato interiore QR & prenderà RN di cinque pertiche. Da'punti L e M e dal punto N ranno delle linee indefinite MI., L2 a' punti r e 2. Si tirerà la linea 2. i , che sarà la parte tientrante della cortina. MP e LZ faranno il rimanente della cortina, o le sue parti avanzate; Zi, P 2 i fianchi di questa cortina . În questi fianchi consiste la diversità di questo sistema dall' antecedente. Servono ad accrescere la disesa dela le faccie; e del fosso delle torri bastionate.

Il fosso delle torri si descrive in questo sistema come nel precedente. Così è pure della tanaglia, ch' è dirimpetto alla cortina, e del fosso delle

contro-guardie...

Il Sig: di Vauhans dà 55 pertiche alla capitale della mezza luna di questa terza costruzione, e

16

le faccie di essa sono livellate a 15. pertiche dagli angoli della spalla . Ogni mezza luna ha un ridotto, la cui capitale ha 23 pertiche, e le cui faccie sono parallele a quelle della mezza-luna. Le mezze lune diquesta Fortificazione sono ne'fianchi . Si costruiscono questi fianchi portando 10 pertiche sopra le faccie delle mezze lune, dal punto dov'esse incontrano la contro scarpa della piazza, e sette pertiche da questo medesimo punto fopra la controscarpa o la semi-gola della mezza luna; la linea, che congiugne insieme il punto estremo delle 10 pertiche, e quello delle sette, è il fianco della mezza-luna. Si danno parimenti de' fianchi a' ridotti , portando allo stesso modo quattro pertiche sopra le loro faccie, e tre pertiche sopra la contro-scarpa.

Il terrapieno della muraglia della Piazza, e quella delle contro guardie, è di sei pertiche, comprefavi la larghezza del zoccolo. Quello delle mezze lune di quattro, e quello de' ridotti di tre. Quanto al parapetto egli è di tre pertiche, eccettuato quello delle torri, ch'è di mattoni, ec. ed ha 8 piedi di grossezza, e 6 di

altezza.

Il terrapieno delle torri bastionate è elevato di 16 piedi sopra il livello della campagna; quello delle contro-guardie di 12, come pure quello delle cortine della Piazza. Il terrapieno della tanaglia è a livello della campagna. Quello del ridotto è elevato di 6 piedi, e quello della mezza luna parimenti di 6 piedi.

Le contro-guardie, le tanaglie, e le mezzelune sono a mezza incamisciata. Nella parte, dove termina l'incamisciata, si lascia uno spazio di 10 piedi di larghezza; la muraglia è cinta di zolle di terra dal lato interiore dello spazio finoalla parte superiore del parapetto. Sopra l'orlo e-

JARRERERERERERE steriore dello spazio, ch'è tra il piede del terrapieno, e la scarpa della fossa si pianta una siepe viva, e diecro a questa siepe una fila di pali, assinche non si possa introdursi facilmente dalla parte superiore dell'incamisciata nel sosso; e dal fosso non si possa senza ostacolo andare dall'orlo esteriore dello spazio anzidetto all'alto del parapetto. Si fanno de' fotterranei nelle torri di questo sistema, come in quelle dell'antecedente, e siccome hanno uno spazio più grande, così questi sotterranei sono essi pure più grandi. Nel centro delle torri, e un poco sopra al livello del fosso, si forma un magazzino da polvere a volta, e capace di reggere alla bomba. Si costruiscono allato degli altri sotterranei lungo le faccie, e i fianchi della torre. Quelli de' fianchi hanno due cannoniere. Allato dell' angolo del fianco, vi sono delle porte false per comunicare colle controguardie. Il passaggio per entrare ne sotterranei delle torri è a piedi della muraglia dirimpetto al centro delle torri. E' a volta, ed ha 12. piedi di larghezza. Nel mezzo delle cortine, dove non ci sono porte, si sa una falsa porta per comunicare colle tanaglie . Si scende ad essa per un sorrerraneo a volta. Si fanno parimenti de' sotterranei ne' fianchi della cortina, ciascuno de'quali ha una Cannoniera. Lo che dà in questa parce del ricinto un fianco superiore, e un inferiore. Si costruiscono ancora ne' fianchi delle controguardie di comunicazioni sotterrance colle tanaglie. La fronte A B Tav. IX. fig. 4. rappresenta il piano de' diversi sotterranei, di cui abbiam ora parlato, come pur quelle de' mattoni delle incamisciate, e delle controscarpe. Quelli che desiderano avere una più ampia e più minuta spiegazione di questo sistema Tom. VIII.

A REPORT OF THE PROPERTY

potranno consultare il VI. Libro della Science des

ingenieurs. Questo terzo sistema del Sig. di Vauban, come

anche il precedente, dà una Fortificazione capace di una difesa maggiore che quelli innanzi esposti. Le sue contro-guardie, che sono più grandi de bastioni ordinari, essendo distaccate dalla Piazza, possono essere sostenute fino all' ultimo estremo, senza che ne possa quindi derivare alcun inconveniente per la Piazza; ma anno come quasi tutte le Opere esteriori della Fortificazione molte difficolta per le comunicazioni. V'ha de'ponti a filo di acqua lungo ciascuno de'fianchi delle torri, che comunicano colle controguardie. Questi ponti, che sono senza sostegni a' lati, si pol. sono facilmente fallire di notte tempo quando l'inimico incalza, e costrigne a ritirarsi. Inoltre questa ritirata non può farsi che alla sfilata vale a dire lentamente, lo che espone quelli, che difendono le contro-guardie ad annegarsi ritirandosi, o a farsi far prigionieri. Ad onta tutta via di questo difetto, ch' è quasi generale nella Fortificazione moderna, non si può far a meno di convenire, che la Fortificazione di Landan e quella del Nuovo Brisach sono infinitamente più perfette che lealtre Fortificazioni; ma sono anche di un assai maggiore dispendio, principalmente quella del Nuovo Brifach . Quest' oggetto, che merita grande attenzione, farà verisimilmente, che non si fortifichino altre Piazze a questa maniera. Per altro questa Fortificazione con torri bastionate sembra che convenga alle Città, che sono dominate da una qualche eminenza, perchè queste torri possono servire a schermirsi contro al vantaggio, che danno all'in mico l'eminenze; ed infatti la situazione di

その死のかのののののできるででんだ

Befort, signoreggiato per ogni parte, su quella che ha dato motivo al Sig. di Vauban d'inventarle : e lo furono più felicemente con e con più vantaggio che i secondi bastioni del Conte di Pagan, i quali hanno peravventura data al Sig. di Vauban la prima idea delle terri bastionate.

Offerviamo a questo proposito, che il Sig. di Vauban, di cui abbiam ora spiegate le costruzioni, non ha scritto cosa alcuna sopra la Fortificazione, e che perciò queste costruzioni sono state prese dall'opere di questo grand' uomo, il quale ha sempre detto e fatto vedere colla sua pratica ; dice il Sig. di Fontenelle nel suo elogio, ch'egli non aveva alcuna maniera particolare., Ciascuna Piaz-, za differente gliene somministrava una nuova; ,, secondo le diverse circostanze della sua gran-, dezza, della sua situazione, del suo terreno: , Le arti più difficili , aggiugne sensatissi-, mamente in questa occasione il celebre Istori-, co dell' Accademia, fon quelle, i cui oggetti variano, e sono cangianti; che non permettono agl' ingegni limitati, e ristretti la co-, moda, e facile applicazione di certe regole fisse, le quali ricercano ad ogni momento i , ripieghi naturali ed improvvisi di un ingegno " felice, e pronto .

Questi ripieghi, o espedienti, che vogliam chiamarli, fon quelli, che particolarmente diftinguono il merito di un buon ingegnere. Egli dee possedere persettamente tutte le regole generali, e particolari della Fortificazione, e saper applicarle con intelligenza per correggere i man= camenti, e i difetti de' luoghi, che deve fortificare, e rendergli ugualmente capaci di una

buona difesa.

Fortificazione del Barone di Coehorn .

Il Barone di Coehorn, Generale di Artiglieria, Luogotenente Generale d'Infanteria, e Direttore Generale delle Fortificazioni delle Provincie Unite, s'è renduto tanto stimabile per le sugrandi e prosonde cognizioni nell'Arte di fortificare, che crediamo di non poter sar a meno di dare una qualche idea delle sue Costruzioni dopo quelle del Sig. di Vauban, di cui era con-

temporaneo.

Egli propone tre differenti metodi, ma tutti per terreni poco elevati sopra il livello dell'acqua. Il primo per un terreno elevato 4 piedi sopra l'acqua; il secondo per un terreno di 3; e il terzo per un terreno elevato in tempo di state di 5 piedi sopra l'altezza dell'acqua: lo che sa vedere, che questo Autore ha avuta in considerazione la natura del terreno delle Provincie Unite, il quale non ha che queste elevazioni sopra l'acqua, e che perciò possono convenire particolarmente a' luoghi bassi, ed acquatici.

Costruzione del primo metodo di questo Autore.

r. Bisogna descrivere un cerchio, ed inscrivere in esso un esagono: indi tirare i raggi retti, ed obbliqui di questo poligono indefinitamente prolungati.

2. Fare una scala col llato A B (Tav. IX. fig. 1. del poligono, che si suppone di 150 perti-

che

3. Prendere sopra i raggi obbliqui prolungati le capitali A C e B D di 75 pertiche, o della metà del lato del poligono.

4. Fa-

I RESERVED RESERVE

4. Fare le semi-gole A G, B H della quarta parte di A B, cioè, di 37 pertiche 3 piedi, e tirare in appresso le linee di disesa rasenti CH,

5. Dall' angolo fiancato C e coll' interval-lo della linea di difesa C H descrivete l' arco H F, che sarà il fianco del semi-bastione D F H. Si avrà allo stesso modo l'altro fianco G E della stella fronte.

Per la Tanaglia, o Cortina baffa.

Da'punti Ge D presi per centro, e coll'intenvallo di 140 pertiche descrivete gli archi M K, e L I, i quali tagliano le linee di disesa; tirando in appresso le linee L N, e N M, si avrà la tanaglia, le cui faccie saranno determina te dopo la costruzione dell'orecchione.

Per l'Orecchione , o Bastione interiore .

Conducete M N parallela alla faccia D F del bastione, e alla distanza di 20 perciche, e quactro piedi da questa linea; indi dall' angolo fiancato G del bastione opposto, descrivete l' arco N S, lontano di 15 pertiche dal fianco H F : indi dal punto N, dove N M e ST s'incontrano, innalzate sopra N M la perpendicolare N Odi cinque pertiche. Conducete O P parallela a M N, e lunga di otto pertiche; dividete O P in due ugualmente in Q, ed innalzate Q T perpendicolare a P O; prolungata fino a tanto che incontri in T la faccia D F prolungata. Da P e da C angolo fiancato del bastione opposto, tirate P C, sopra la quale prendete P Y di 12 pertiche. Portate otto pertiche da T in G; e tirate GY. Dividete questa linea in due ugualmente in L; innal. K 3

innalzate L I perpendicolare a GY, e GI perpendicolare a GT. Dal punto I, dove queste due linee si tagliano, e coll'intervallo I Go IY, descrivete l'arco GLY, che sarà il rotondamento dell'orecchione TGYPO.

Per la mezza-Luna.

Disegnate dall' orlo del fosso della Piazza parallelamente alle faccie de' bassioni, e alla distanza di 24 pertiche. Prendete da una e dall'altra parte dell'angolo rientrante P della contro-scarpa le semi-gole PO, e PQ di 55 pertiche'. Tirate OQ, e sate sopra questa linea un angolo OQR di 55 gradi. Prolungate il lato QR di questo angolo, sino a tanto che incontri in R il raggio retto, prolungato del poligono; tirate RO, ed avrete la mezza luna PQROP.

L' Autore costruisce un'altra mezza-luna in questa prima; e questa si sa conducendo alla distanza di 20 pertiche e tre piedi dalla saccia della sua mezza-luna, e al di dentro, le parallele ST, eTV. Il sosso della mezza-luna ha 18

pertiche di larghezza.

Per la contro-guardia, o contro-faccia.

Tirate una linea X Y parallela alla controfcarpa della faccia del bassione, e che ne sia lontana 27 piedi. Il fosso di questa opera è parallelo alle sue faccie, e le ha 14 piedi di larghezza.

Per i cammini coperti, e piazze d'armi.

Conducete la strada coperta parallelamente ai fossi delle mezze-lune, e contro-guardie, e alla di-

distanza di 13 pertiche e un piede, compresivi due zoccoli, ciascuno di tre piedi, e la scarpa interiore del parapetto della strada coperta, ch' è di un piede.

Per le Piazze d'armi bisogna prendere 25 pertiche da una parte e dall'altra degli angoli rientranti della strada coperta; per esempio A D, e A B di questa quantità, innalzare a' punti D e B le perpendicolari D C, B C di 30 pertiche, saranno le saccie delle Piazze d'armi. Nel centro di queste piazze v'è un ridotto, il quale si costruirà in questa maniera.

Si prenderanno A E, e A F della medesima larghezza che la strada coperta, cioè, di 13 pertiche e un piede. Da punti E e F si condurzanno le linee E G, F G parallela a D C e si avrà il ridotto A F, G E A, le cui faccie so-

no GF, eGE.

Le gole de' ridotti delle Piazze d'armi sono coperte da due traverse. Per costruirle bisogna dividere lo spazio, o la parte della strada coperta, ch'è tra l'estremità della semi-gola del ridotto, e quella della Piazza d'armi in tre parti uguali; e da due punti, che terminano la parte del mezzo, sar cadere due perpendicolari sopra la contro-scarpa opposta alla gola del ridotto. Lo spazio compreso fra queste due perpendicolari darà la traversa.

Tal è la costruzione generale del primo metodo del Sig. di Coehorn. Bisogna vedere nel suo Libro la spiegazione in particolare delle diverse opere, che costruisce nel massiccio de pezzi della sua Fortiscazione, cioè, i suoi diversi sotterranei ec. Furono satte tre edizioni di questa Opera, la quale contiene moste eccellenti osservazioni.

sopra la Fortificazione.

ING

352

yzbeczeczeka.

Fortificazione secondo il metodo di Scheiter,

• Scheiteer.

Questo Autore stabilisce tre sorte di Fortiscazioni, la grande, la mezzana, e la picciola. Il lato esteriore della grande è di 200 pertiche, quello della mezzana di 180, e quello della picciola di 160. La linea di disesa nella grande è di 140 pertiche: di 130 nella mezzana, è di 120 nella picciola, e sempre rasente. Tutte le altre linee della Costruzione di questo Autore sono sissa duna medesima grandezza in tutti i poligoni. Per sare questa costruzione bassa conoscere il lato esteriore, la capitale, e l'angolo siancato; si compie dipoi facilmente tutto il resto. Nos aggiugneremo qui una Tavola, che darà queste cognizioni.

AVOLA

delle Capitali, e degli angoli fancati di Scheiteer.

XI XII.	101 g. Io3 g.	55 pert.	55 pert.	5opert.₹
ХI	101 8.	46 pert. 49 pert. 51 pert. 52 pert. 54pert. 54pert. 56pert. 54 pert. 55 pert.	54 pert.	50 pert.
X	90 8. 97 8. 99 8.	56pert. =	∫2pert. 1	48pert.
XI	97 8.	54pert.	sr pert.	47pert. 2
VIII	95 %	S4pert.	SI pert.	47pert. 3
V VI VIII VIII	80 06	52 pert.	48pert. 2	45 pert.
IA	84 8.	51 pert	46pert. z	42pert.3
Δ	76 8.	49 pert.	44pert. =	42pert. 2
IV	64 8°	46 pert.	42 pert.	39 pert.
POLIGONI IV	Angoli fian- cati nelle 3 64 g. 76 g. 84 g.	Capitale del- la grande.	Capitale del. 42 pert. 44pert. 48pert. 3 48pert. 31 pert. 51 pert. 52pert. 34 pert. 55 pert.	Capitale del- 39 pert. 42pert. 42pert. 47pert. 47pert. 47pert. 47pert. 47pert. 2 48pert. 2 50 pert. 50pert. 2

JERREGERAGESER.

Questo Autore distacca i bastioni dalla cortina, dietro alla quale si forma una spezie di trin-

cieramento interiore.

Per dare un'idea più particolare della sua cofiruzione sia supposto un ottogono da fortificarsi secondo la sua grande Fortificazione, cioè, il cui lato esterno A B (Tav. IX. fig. 2.) è di 200 per. tiche.

Si prenderanno sopra i raggi le capitali A C, B D di 46 pertiche, si tirerà in appresso il lato interno C D. Si prenderanno col compasso 140 pertiche per la grandezza della linea di difesa; e mettendo una punta del compasso sopra l'angolo siancato A, si descriverà coll'altra punta un arco, che taglierà il lato interno in E; si prenderà dipoi G F uguale a E D, e si tirerà da F, e da B la seconda linea di disesa F B. S' innalzeranno da punti E e F sopra le linee di disesa A E, e F B le perpendicolari E L, F I, le quali incontrando le linee di disesa opposte, determineranno le faccie delle contro-guardie o de' bassioni disaccati di Scheiteer.

Polungate in appresso le linee di disesa verso le Capitali, e prendete le parti EH, FP, di 16 pertiche, e dopo aver divise queste linee in due ugualmente, tirate i fianchi alti paralleli a'fianchi bassi. Fate lo itesso sopra gli altri lati. Prendete dipoi la distanza PQ; e mettendo una punta del compasso così aperto nel punto P, descrivete un arca coll'altra punta, che taglia la capitale nel punto N; tirate in appresso NQ e NP, e la contro-guardia sarà compiuta.

Descrivete interno alla contro-guardia del lato della piazza un fosso largo 18 pertiche, che darà l'opera a sega RST; e siccome la scarpa di questo sosso farebbe un angolo sporgente verso il mezzo della cortina, Scheiter per correggere queJEREBERERERE sto inconveniente vi costruisce un picciolo ba-

stione in questa maniera.

Dal punto 3. dove le linee di difesa s'incontrano, egli cala la perpendicolare 3 4 sopra il lato interiore; porta da una parte e dall'altra del punto 3 le distanze 4 5 e 4, 6 uguali ciascuna a 4, 3; in appresso tira le faccie 5, 3 e 3, 6 di questo bastione. I fianchi si conducono parallelamente alla perpendicolare 4, 3 fino a tanto che incontrino la parallela PF, e EH. Allora, farto questo, tirate la linea magistrale di una fronte di questo Autore.

Il fosso delle contro guardie si descrive prolungando le faccie di 20 pertiche come Z A in X, e tirando una linea da X all' angolo della

spalla Lec.

Sopra l'angolo rientrante del fosso egli descrive una spezie di ridotto K, la cui capitale è di 16 pertiche; cigne le sue contro-guardie di fal-se braghe, e tutto l'interno del suo ricinto ariferva delle faccie del picciolo bastione del mezzo delle cortine . Aggiugne alla strada coperta della Piazza un' anti-strada-coperta, costruita a piedi della spianata del primo. Quantunque queno sistema sia essenzialmente diverso da quello, che il Sig, di Vauban ha eseguito nel nuovo. risach, s'è nulladimeno ritrovato un Autore, il quale ha preteso, che questo Illustre ingegnere non fosse che il Copista di Scheiter nella Fortificazione di questa Città : ma il Sig. Abbate Deidier ha dimostrata l'ingiustizia di questa pretensione nel Libro intitolato Le Parfait ingenieur Francois. Finiremo questo Articolo con una spiegazione del sistema di Fortificazione del Sig. Blondel. Il nome, e la gran fama dell' Autore è il solo motivo, che c'induce a sar questo; imperoc. chè la grande spesa, che ricerca non permette di

di pensare, che venga mai eseguito. Questa considerazione farà che non entriamo in una minuta esposizione di tutti i suoi difetti, contentandosi di osservarne i principali.

Fortificazione del Sig. Blondel.

Il sig. Blondel fortifica di dentro come il Conte di Pagan; ma incomincia dall'angolo diminuito, cui egli trova levando un angolo retto, o 90 gradi dall'angolo del poligono; ed aggiugendo sempre 15 gradial terzo del rimanente. Ma questo angolo, secondo questo principio, può ritrovarsi pià facilmente senza che sia d'uopo sapere l'angolo del poligono, cioè, dividendo 120 gradi pel numero de' lati del poligono, e togliendo via sempre il quoziente di 45 gradi; ovvero ancora più facilmente, togliendo via da 45 gradi il terzo dell' angolo del centro. Quindi questo angolo diminuito si troverà di 15 gradi nel quadrato, di 21 nel pentagono, di 25 nell'esagono, e crescerà appoco appoco negli altri poligoni fino alla linea retta, dove si ritroverà di 45 gradi.

Gol mezzo di questo angolo a questo modo ritrovato, si conoscerà, che l'angolo del bastione nel quadrato è di 60 gradi, nel pentagono di 66, nell'esagono di 70, e che cresce appoco appoco in tutti gli altri poligioni fino alla linea retta,

dov' è di 90 gradi.

L'angolo fiancante nel quadrato è di 150 gradi, di 138 nel pentagono, di 130 nell'esagono; e va scemando appoco appoco in tutti gli altri poligoni fino allo linea retta, dov'è solo di 90 gradi.

Siccome l'Autore è persuaso, che la linea di disesa non debba mai esser più grande che di 140 pertiche, ne'più picciola di 120 nelle Piazzeche JARRESERERERE

chiamansi reali, così egli ha per questa ragione due supposizioni, cui egli chiama due maniere : la prima, ch'è la grande, fa il suo lato esteriore di 200 pertiche, in tutti i poligoni, lo che dà dappertutto 140 pertiche per la linea di difesa, secondo la sua maniera generale di fortificare, ch'è di dare sette decime parti del lato esteriore alla linea di difesa, e la metà della tanaglia alla faccia. La seconda, e la picciola fa dappertutto il medesimo lato esferiore di 170 pertiche; il che dà un poco meno di 120 pertiche per la linea di difesa. Dentro a questi termini egli racchiude tutto quello, che si può fortificare, perchè una maggior ampiezza del lato esteriore rende la difesa inutile per la troppa gran lontananza de' fianchi; ed una più picciola scema la lunghezza de' fianchi, accrescendo inutilmente il numero de' bastioni e la spesa.

Sia (Tay. IX. fig. 3.) AB il lato esterno di un esagono; fate a queste due estremità A B i due angoli diminuiti, ABC, BAC, ciascuno di 25 gradi, i quali debbono essere nell' esagono, colle due linee di difesa AG, BF, le quali termineranno ne punti F, G, facendole ciascuna di sette decime parti del lato esterno AB; dividete le tanaglie AC, BC, ciascuna in due ugualmente ne'punti D, E, per aver le faccie AD, BE, e tirate i fianchi DF, EG colla cortina FG. E' facile comprendere da questa figura quello, che l' Autore aggiugne alla sua Fortificazione per renderla di una buonissima difesa. Prende in primo luogo sopra i fianchi DF, EG le linee DH, EH ciascuna di 10 pertiche per la grandezza di ciascun orecchione quadrato, ed impiega il rimanente nel fianco coperto, cui ritira al di dentro

di cinque o sei pertiche, e questo ritiramento gli serve per allongare le cortine ne'bassioni de' po-

li-

ligoni di molti lati, e per darne a quelli, che sono sopra la linea retta, perchè non hanno punto di cortina, o ne hanno pochissima, e in questo caso ritira i suoi fianchi di dentro fino a 20 pertiche da ciascun lato, assine di avere una cortina un poco più lunga di 20 pertiche. Il ritiramento del fianco si misura sopra la linea rerta, tirata dal punto H all' angolo del bassione opposto.

Egli fa, come il Conte di Pagan, tre batterie dentro alla casamata, dando tre pertiche di larghezza a ciascun parapetto, e cinque ad ogni piatta-forma. Il piano della batteria bassa è sopra al fondo del fosso da nove in 12 piedi; quello della mezzana da 18 in 24 piedi, e quello della più alta, ch'è lo stesso che l'alto della mura-

glia, di 27 in 36.

Queste tre batterie son terminate verso la semigola sopra la linea di difesa prolungata, everfo l'orecchione sopra la linea ritirata dall'angolo del bastione opposto dall'estremità del medesimo orecchione. Il parapetto della batteria bassa è alto da nove in 10 piedi, da sei in sette nella mezzana, e da tre e mezzo nella più alta delle cannoniere. Siccome resta molto vuoto fra le due piazze alte da ciascun lato di un bastione, così l' Autore aggiugne in questo spazio de' cavalieri, la cui figura è quale qui si vede, e ciascuno de' quali sarà capace da ciascun lato perlomeno di 12 pezzi di cannone. Questi cavalieri, e le batterie si costruiranno colla terra, che si cava dal fosso generale, la cui larghezza è uguale alla lunghezza del fianco DF o EG; in guisa che l'angolo della contro-scarpa si fa all circa nel mezzo del lato esteriore AB.

L'Autore fa una solida mezza luna, o controguardia alla punta di ciascun bastione, ch'è pa-

ING 159

rallela alle sue faccie di mattoni, è di calcina senza terreno e contro-minata dappertutto. La sua larghezza è di tre in quattro pertiche in tutto, cioè, compresovi il parapetto, il quale non si farà largo che da otto in ro piedi. Si sa nel sosso grande, in distanza di 10 in 12 pertiche dalla contro-scarpa, e questa gli serve di sosso. Questa contro-guardia serve principalmente a to-gliere alla contro-scarpa la vista delle batterie basse del sianco opposto, e la sua poca grossezza deve ancora impedire a' nemici di piantarvi il loro cannone dopo averla espugnata.

In linea retta di questa opera l'Autore aggiugne dirimpetto all'angolo della controscarpa un
rivellino, la cui punta K si trova per l'inserzione de'due archi di cerchio, descritti dagli
angoli della spalla D E all'apertura della distanza D E, e le cui saccie tendono a'due punti T,
lontani dalle spalle D, E di sei pertiche, e si
fermano sopra la linea della contrascarpa con-

tinuata.

Il fosso di questo rivellino sarà largo di 10. pertiche, e perchè sia ben diseso, l'Autore prende nella faccia del bastione oltre al punto 1, lo spazio, che lo può vedere, il quale per conseguenza sarà parimenti di 10 pertiche, dove forma una batteria bassa di quattro in cinque piedi, e un'altra di dentro dell'altezza di un parapetto della piazza. Il piano della batteria bassa sarà al livello di quello della mezzana del sianco, vale a dire di 18 in 24 piedi di altezza sopra il sondo del sosso.

Questo rivellino serve non solamente a coprire le spalle, e gli orecchioni di ogni bastione, ma ancora a disendere il sosso della contro-guardia; perchè l'autore prende nella sua faccia tutto quello, che può scoprire questo sosso, dove sa

due

due batterie, una alta, e l'altra bassa, nello stesso modo che in quella delle faccie de' bastio ni. Non da' terrapieno a questo rivellino, se non quanto è d'uopo pel rinculamento de' pezzi di batteria, e lascia il resto del di dentro tutto vuoto per fare più facilmente delle contromine pella muraglia, e per togliere agl' inimici il mezzo di alloggiarvisi dopo averla presa.


Oltreacciò l'autore aggiugne nel suo sosso grande una cunetta, cui sa regnare tutto all'intorno, della larghezza di sette in otto pertiche per disendersi dall'insulto che si può temere dalla parte de' fianchi bassi, i quali sembrano di un sacile accesso. Potrebbesi ancora fare una cunetza più stretta ne' fossi dell' opere esteriori, se hanno otto o 10 pertiche di larghezza, e principalmente ne' luoghi, dove si son fatte delle batterie basse nelle faccie delle mezze lune, o rivellini.

Per fare, che le batterie di ogni bastione, che disendono il sosso del rivellino sien meglio coperte, l'Autore aggiugne nell'angolo della contro-scarpa del rivellino una lunetta LMNO, la cui figura è in losagna, dando all'incirca 20 per-


tiche a ciascuno de' suoi lati ec.

Quantunque questa maniera di fortificare sia molto bene inventata, nulladimeno obbliga ad una spesa troppo grande tanto per la costruzione del sosso, cui l'autore è costretto a sare prodigiosamente largo e prosondissimo, perchè possa somministrare terra per la muraglia, e per tutte le batterie de fianchi, e delle saccie de bassioni, quanto per la quantità delle munizioni, e de cannonieri, ed officiali di Artissheria, di cui una Piazza fortificata in questa guisa esser dee provveduta, e dell'opere esteriori, che debbono esservi per coprire i fianchi, che sono troppo essossi.


Inol-




Iàm. VIII











Jone!

ING 161

Inoltre le quattro batterie del fianco sono tanto lunghe, e tanto strette, che l'inimico le può colmare di bombe in poco tempo; e rotte che le ha una volta col suo cannone, gli possono servire come di gradini per montare più facilmente all'assalto: Di più i cavalieri, che sono tra le due piazze alte del bastione, riempiono talmente que sto bastione, ch'è difficile poter trincierarvisi.

in caso di bisogno.

Potrebbonsi fare molte altre osservazioni sopra i diffetti di questa fortificazione; ma ci contenteremo di osservare, che se si dovesse soltanto aggrandire, e moltiplicare i luoghi, donde i bastioni possono trarre la loro difesa, sarebbe impossibile riuscir meglio di quello che ha fatto il Sig. Blondel: niuna cosa può più abbagliare coloro che cercano l'aumentazione del fuoco, quanto vedere de' fianchi lunghi 50 od anche 70 pertiche, quattro batterie di questa lunghezza esposte ad una istessa faccia di bastione, e le due prime a tiro di moschetto. Ma se oltre questo ingrandimento de' fianchi si ricerca ancora, che sieno in sicuro dalle batterie lontane, ciò non può farsi a buon prezzo servendosi de' mezzi, che fomministra il Sig. Blondel. Vedi Nouvelle maniera de fortifier les Places.

INVERNICIATORE.

L'inverniciatore è quegli, che compone la ver-

nice, o quegli, che l'adopera.

La vernice è un liquore oliaginoso, lucente, e viscoso, di cui si servono i Pittori, gl'indoratori, e moltissimi altri Artesici.

Si debbono distinguere in generale due sorte di vernici, le une, che chiamansi vernici a spirito di vino, o vernici asciutte, perchè si asciu-

Tom. VIII. L gano

gano prontamente, e le altre che chiamansi vernici grasse. Le vernici a spirito di vino sono composte di materie resinose tenute in dissoluzione collo spirito di vino. Quando si applica questa vernice, lo spirito di vino svapora, e lascia le sostanze resinose sotto la forma di un intonaco risplendente come un vetro; ma queste vernici si seccano molto all' aria e si fendono si e crepano: inconveniente al quale non fono esposte le vernici grasse. Se ne fanno di queste vernici di moltissime spezie, le quali son tutte diverse per le diverse resine, che in esse si adoperano, e per le proporzioni di queste resine.

Le vernici graffe si fanno sciogliendo in oli col mezzo del fuoco i bitumi, o le refine, sopra le quali lo spirito di vino non può esercitare la sua azione: queste vernici non sono soggette ad essere alterate dall' acqua siccome lo sono le vernici fatte collo spirito di vino, ma per lo più sono colorite, e più dissilmente si asciugane.

Alcuni Artefici son giunti a fare una vernice grassa trasparente di una somma bellezza che finisce di dare un grandissimo lustro alle carrozze, e alle altre opere, su cui si distende, coprendo le pitture come di una spezie di vetro. Gli Specieri droghisti vendono sei sorte di ver-

nici; cioe,

La vernice secca, o asciutta, la qual è olio di spigo, o lavanda, trementina fina, e sandraca liquesatte insieme.

La vernice bianca, detta anche comunemente vernice di Venezia, composta di olio di trementina, di trementina fina, e di massice.

La vernice di spirito di vino, la qual è sandraca Karabè bianca, gomma elemi e mastice mescolati, e liquefatti nello spirito di vino.

La vernice dorata fatta con olio di lino, sana

draca, aloe, gomma gotta, e litargirio d'

Ea vernice a bronzo, nella quale entrano la gomma lacca, la colofonia, il massice in lagrima, e lo spirito di vino. Questa vernice si chiama anche vernice della China, ma assai impropriamente.

Finalmente la vernice comune la quale non è che trementina comune liquefatta con olio di

trementina.

Di tutte le differenti spezie di vernici colorite, la vera vernice della China è senza contrasto la più bella, e la più stimata. Ha una durezza, uno splendore, e un lustro ammirabile. Di questa vernice sono intonacate le vaghe opere, che ci vengono dalla China.

Questa vernice non è una composizione, nè un secreto particolare, come su da molti creduto; ma è una resina che scola da un albero a un di-

presso come la trementina.

Si fanno a questo albero delle incisioni, sotto ad ognuna delle quali si mette un guscio di tellina di siume per ricevere il liquore. L'esalazioni di questa vernice sono, per quanto dicono, velenose; quelli, che la travasano sono obbligati a cercare di scansarne i vapori. Quando la vernice sorte dall'albero rassomiglia a della pece liquida; esposta all'aria, la sua superficie prende tosto un color rosso; e appoco appoco diventa nera.

I Chinesi distinguono molte sorte di vernice; che traggono i loro nomi da diversi luoghi dove si raccolgono. Quella, che chiamano Nien-tsi è la più pura, e la più bella; è nera, e rarissima. Hanno ancora un'altra vernice, che tira al giallo.

Quando i Chinesi vogliono fare la loro bella

vernice nera, fanno svaporare al Sole, per la metà incirca la loro vernice chiamata Nien-tsi,

e vi aggiungono sei grossi di fiele di porco per

ogni libbra di vernice.

Per inverniciare le opere comuni i Chinesi non vi mettono che due o tre strati; e in quelle che vogliono render perfette ve ne mettono di più. Quando la vernice è asciutta, vi si dipinge quello, che si vuole; e dopo, per meglio conservarla, e dare più lustro, e splendore, vi passano

sopra un altro leggiero strato di vernice.

Questa vernice prende ogni sorta di colori, vi si frammischiano de' fiori d' oro e d' argento, vi si dipingono uomini, montagne, Palagi, infine tutto quello, che piace all' immaginazione. Si fanno con essa gabinetti, tavole, paraventi, casse, forzieri. Essendo la resina, o la vera vernice della China raccolta, si conserva per lo spazio di venti anni, e più, se si custodisce dentro ad un vaso ben chiuso.

I Chinesi quando ne vendono a' Forestieri hanno in costume di falsificarla, mescolandovi degli altri oli; lo che fa che in poco tempo si guasta, e di-

venta inutile all' uso, che vuol farsene.

Innanzi di mettere questa vernice sul legno, i Chinesi talvolta, ma non sempre, vi danno una prima mano, come sogliono fare i Pittori. Prendono a tal effetto del fangue di porcello; e lo mescolano colla calcina viva in polvere: coprono il legno di questo mescuglio, e dipoi quando è asciutto, lo lisciano e puliscono colla pietra pomice. Ma per que' legni, sopra i quali non è necessario mettere questa composizione, vi danno una mano di olio, chiamato girgili, che si cava per espressione da una semenza dell' istesso nome, come in Europa si sa dell'olio di semenza di lino; quest'olio serve per le vivande alla China,

JERERERERERE non essendovene di oliva. Quando quest' olio è

asciutto vi mettono la vernice. I Chinesi non adoperano verun altro mezzo per pulirla, e lisciarla, perchè questa vernice si distende da se e la superficie resta ugualissima; hanno soltanto l' attenzione quand' è ben asciutta di stropicciar-

la con un panno-lino.

Noi esporremo adesso là maniera di comporre una vernice, che si giudica imitare quella della China. Si prendono due oncie di cera di Spagna polverizzata, estacciata; si mette in un matraccio con quattro once di olio/di trementina, e si dà un fuoco dolce, affinchè tutto si liquefaccia: se la cera è rossa; non bisogna aggiugnere che l'olio à e s'è nera, bisogna mescolarvi un po' di nero: questa vernice serve per la prima mano. Indi si prendono due oncie di aloe, ed altrettanto di karabe, e si liquesà il tutto in un vaso di terra verniciato in dodici once di olio di lino fino a canto che il mescuglio sia unito ed incorporato.

Si fanno tante sorte di vernici, che sarebbe

difficile farne un'esatta enumerazione.

LANAJUOLO. Vedi DRAPPIERE DI PANNIS LANI

LAPIDARIO.

Il lapidario è l' Artefice, che taglia le Pies tre preziole. Si dà questo nome anche a' Mercatanti che ne fan traffico, e alle persone, che n' hanno una perfetta cognizione. Noi abbiam detto qualche cosa di quest' Arte nell' Articolo INCISORE IN PIETRE FINE, e ne parlere: mo più diffusamente all'Articolo PIETRE PRE

ZIO

ZIOSE, al quale rimettiamo per ora i Lettori.

LATTAJO.

Noi non sapremmo con qual altro nome chiamare quegli Artefici, che lavorano nell'opere di Latta, o di ferro stagnato, e ne sanno piatti,

lampane, lanterne, bacini ec.

E stato parlato nell' Articolo FERRAJO della maniera di fabbricare la Latta, e perciò noi ci ristrigneremo in questo a parlare del modo di

impiegarla.

La Latta si adopera o rozza quale arriva dalle Officine, dove si fabbrica, o pulita, secondo l'opere, a cui si destina. Si pulisce la Latta sopra una picciola incudine, chiamata tasso, con diversi martelli d'ambi i lati. Questa operazione dà

alla Latta lo splendore dell'argento.

Per fare un piatto di Latta, dopo averne difegnata la forma, non si adoperano altri siromenti che i martelli, di cui abbiamo parlato, per abbozzare, e perfezionar l'opera. Quanto ai pezzi di più parti, siccome sono composti in molte diverse maniere, ne daremo qui un esempio parlando di una scattola quadrata di latta.

Per fare una fcattola se ne taglia primieramente il fondo della grandezza necessaria, avvertendo di lasciarvi due linee di più per formare un picciolo orlo, o risalto, che deve esfer saldato sopra le bande, e l'estremità della scattola. Si taglia la Latta con grosse cesoje, una delle cui branche è curva, e più corta che mon è l'altra.

Tagliato ch' è il fondo si tagliano le bande, e l'estremità sopra il quadrato del fondo; e si fa la stessa operazione pel coperchio. Quando 1 A RESERVE RESERVE

tutti i pezzi, che debbono formare la scattola, sono tagliati, si adattano prima al fondo le bande, e l'estremità, sopra le quali si distende, o si spiana la picciola orlatura fatta nel sondo con un martello di legno; indi si saldano tutte quesse parti insieme, e si sorma nella serratura del corpo della scatola un picciolo risalto, od orlo, nel quale s'inserisce un pezzo di filo di acciajo.

Finito il corpo della scattola, si fa il suo coperchio, e seguonsi le medesime operazioni, che

li sono seguite pel corpo.

Nella composizione della faldatura del Lattajo entra dello stagno, del piombo, del fale ammoniaco, e dell'alume, il tutto liquesatto con pe-

ce, o con sevo.

Il ferro da saldare de' Lattai è un pezzo di rame adattato in una coda di ferro con un manico di legno; la sua lunghezza è da dodici fino a vent'otto, e venti pollici.

LATTAJUOLA.

La Lattajuola è la Donna, che prepara il butirro, la crema, e il formaggio. L' Arte della Lattajuola è semplice del pari, che gli stromenti, che adopera; ma ricerca una somma nettezza, e pulitezza.

Avendo noi parlato del Formaggio nel Tomo antecedente all' Articolo FORMAGGIAJO ci resta ora a parlare in questo del Butirro, e della

Crema.

Pare che gli Antichi non abbiano avuto, che assai tardi cognizione del butirro. Omero, Teoerito, Euripide, e gli altri Poeti non ne fanno menzione; benchè parlino spesso del latte, e del formaggio. Aristotele, il quale ha raccolte molte cose intorno al latte, e al formaggio nulla dice

del butirro. Leggesi in Plinio, che il butirro era una vivanda dilicata presso alle Nazioni barba-


re, e che distingueva i ricchi dai poveri.

I Romani facevano uso del butirro soltanto come rimedio, e non mai come cibo; Scockio osserva, che gli abitanti dell'Indie Orientali debbono la cognizione del butirro agli Ollandesi; che in Spagna al suo tempo non si adoperava che come medicamento contra le ulcere; ed aggiugne non esservi cosa migliore per imbiancare i denti quanto sfregargli con dei butirro.

Clemente Alessandrino offerva, che gli antichi Cristiani di Egitto bruciavano del butirro nelle loro lampane sopra gli altari, invece di olio; e gli Abissini secondo Godigno conservano ancora questa usanza. Nelle Chiese Romane era anticamente permesso nelle sesse di Natale servirsi di butirro invece di olio a cagione del grande consumamento che sacevasi di questo ultimo in altri

usi.

Scockio scrisse un groffissimo Volume de Butiro; & aversione casei, dove tratta dell' origine, e de' fenomeni del butirro. Ha ricercato, se il butirro fosse noto al tempo di Abramo, e se questa sia stata la vivanda, con cui ha trattati gli Angioli: esamina come si preparasse presso agli Sciti, e donde derivino i suoi differenti colori; infegna come se gli debba dare il suo color naturale, sbatterlo, salarlo, conservarlo ec. Quella parte del Suffolk in Inghilterra, che chiamafi l'alto Suffelk, è un terreno fertile, e dovizioso tutto impiegato in Cascine; si dice, che dia il miglior butirro e forse il peggior formaggio d' Inghilterra: il butirro si mette in barili, o condito dentro a'bariletti, e venduto a Londra, ovvero anche spedito all' Indie Occidentali, donde i viaggiatori ci dicono, che fu qualche volta ri-



portato ugualmente buono com'era quando parti. In Barberia si fa il butirro mettendo il latte o il cremore dentro ad una pelle di becco fospesa da un lato all'altro della tenda, e battena

dolo uniformemente d'ambe le parti. Questo movimento cagiona una pronta separazione delle

parti untuose. Viaggi di Shavu pag. 241.

Nelle nostre Campagne il butirro si fa nel modo seguente. La Lattajuola mugne il latte delle Vacche, comprimendo le loro mammelle tra le fue dita. Riceve questo latte dentro ad una secchia nettissima, e lo porta alla Cascina, in catini , o in altri vasi . La Cascina dev' essere sia tuata vicina alla Cucina, dee avere un lato fresco, e non esposto al sole, fatta a volta, se si può, spaziosa, e tenuta con molta nettezza, tutti i passi e le aperture di essa esser debbono interdette a' gatti. Evvi tutto all' intorno un bana chetto di pietra alto a segno, che si possa appoga giarvisi, sopra, su del quale sono disposti tutti i vasi, o i catini; il meglio è, che sianvi nella lunghezza di questo banchetto delle scanalature s le quali conducano ne masselli il liquore sierioso che scola da' formaggi.

Quando il latte munto è raffreddato, e ripofato, il cremore o il fiore sopranuota; allora la Lattajuola lo leva via di mano in mano da tutti i catini con un largo cucchiajo netto, e pulito e lo mette dentro ad un vaso fino a tanto che n'abbia adunata una quantità sufficiente, e voglia adoperarlo. Quando vuol fare il butirro getta del cremore nel Burchietto ch' è un vaso di legno, fatto di doghe più stretto in alto che abe basso, e nel quale si sbatte il siore del latte per

trarne il butirro. Vedi Tavola XI. fig. 12.

L'apertura del Burchietto si copre con una spezie di tagliere traforato, che vi s' incaftra, e

pel buco del quale passa un lungo bassone, che serve di manico alla rizzola come si vede nella fig. 8. Questo tagliere impedisce al cremore di sal-

tar in aria quando si sbatte.

La rizzola è una piastra di legno, grossa all'incirca un pollice, con molti buchi, ed unita all'estremità di un lungo bastone. I buchi servono a dar passaggio al latte di butirro, cioè, alle parti butirrose, od oleose, le quali si adunano, e si raccolgono per formare il butirro, quando si sbatte

il cremore innalzando, e abbassando.

Nella maggior parte de le Cascine, dove si fa molto butirro li adopera il Burchietto fiammingo, il quale riesce men faticoso. Questo ha la forma di una botticella collocata per lungo; è traversata al di denero in tutta la sua lunghezza da un pezzo di legno, il quale può esser posto in movimento col mezzo di una manetta a braccio. A quello pezzo di legno ch' è dentro alla botticella, ne sono attaccati degli altri per presentare una maggior superficie; sopra alla botticella v'è una larga apertura per mettervi dentro il cremore, e trarne fuori il butirro. Vedi fig. 6. 4. 5. 7. Si fa muovere la manetta per di fuori: incontanente i pezzi di legno, che percuotono ad ogni momento il cremore, ne fanno uscire tutta la parte sierosa, e il butirrosi unisce, e si raccoglie.

Cavansi per l'ordinario da dieci libbre di latte tre libbre di butirro. Il freddo troppo grande del pari che il gran calore impediscono al butirro di condensarsi e di rappigliarsi. Nel primo caso bisogna batterlo vicino al fuoco ; e nel secondo mettere di tratto in tratto il Burchietto nell'acqua fresca, ovvero mugnere una vacca, e gettare una giusta quantità del suo latte caldo dentro al Burchietto. Fatto e ben lavato che sia il butir-

ro con acqua, si racchiude in un luogo netto, e

fresco.

Il butirro del Mese di Maggio è il più simato, e il migliore; e dopo a questo vien quello, che

si fa nella State.

Quello che si sa sul principio dell' Autunno è men buono de' due primi; ma è migliore di quello, che si sa più tardi. Bisogna sceglierlo di un odore, e di un sapor dolce: quanto al colore dev'esser giallo, ma di un giallo che non sia ca-

rico, e fosco.

Vi sono due sorte di butirro; il salato, e il cotto. Per salare il butirro, prendetene due libbre per volta: stenderelo con un cilindro, o curlo sopra una tavola pulita, e netta; aspergetelo di sale ben tritato; addoppiatelo per tre o quattro volte; distendetelo di nuovo; salatelo un' altra volta, ed impastatelos dopo sgocciolatelo, e se vi sembra salato a sufficienza, prendete un vaso di pierra, copritene il fondo di sale, mettereci dentro il vostro butirro, e dividete il vaso con un' altra mano di sale; ovvero fatte una salamoja con sale disciolto nell'acqua, e versatela sopra; rinnuovate di tratto in tratto questa salamoja mertete sopra a questa salamoja alcuni doppi di carta, e riponete il vostro vaso in un luogo fresco.

Per far cuocere il butirro è d'uopo metterlo in una caldaja sopra un suoco chiaro, e moderato starlo bolire sino a tanto che sia bene disciolto, e liquefatto s schiumario, e versarlo dentro a vassi di pietra. Si conserverà per due anni intieri,

benche non vi si abbia posto sale.

Quando la Lattajuola vuol preparare del latte sbattuto, o latte-mele, ovvero, come volgarmente qui da noi si dice, del latte alla Milanese, prende della crema, vi mette del zucchero in pol vere, un pizzico di gomma adraganto polverizzata, un pò di acqua di fior di arancio, e in appresso si batte la crema con un masso di piccioli vinchi bianchi. L'aria s' interpone tra la crema agitata, e la riduce in una massa leggierissima, che si dispone in piramide, e di cui si può dar risalto al gusto e all'eleganza, seminandovi sopra de' zuccherini, ed ornandola di pezzetti di cedri verdi consettati, e di conserve di diversicoa lori.

S P I E G A Z I O N E DELLA TAVOLA XI.

DELLA LATTAJUOLA.

La vignetta rappresenta l'interno d'una Cafeina: ella dee essere alcuni piedi più bassa del pian terreno. Le tavole sono di pietra, ed hanno tre scanalature, per le quali le seriosità del latte scolano negli acqua, che sono di sotto.

Fig. 1, donna, che batte il burro nel Bur-

chietto.

2 Gabbia, sopra le divisioni della quale si metatono a sgocciolare i formaggi.

3 Burchietto fiamingo.
4 Albero del Burchietto.

5 Porta del Burchietto. 6 Cassa o corpo del Burchietto.

7 Piede del Burchietto.

8 Rizzola di un Burchietto di majolica: il bas stone traversa una spezie di tagliere di legno, o di majolica, che serve di coperchio al Burchietto.


9 Burchietto di majolica.

10 Cannicchio. Ve n' ha di diverse grandezze,

e figure.

ra Rizzola del Burchietto di legno. Il bastone traversa una tavola circolare, che serve di coperchio al Burchietto.

12 Bur-







12 Burchietto di legno, che si adopera nella prima figura della vignetta.

LEGATORE DI LIBRI.

L'Arte del Legatore di Libri quale si esercita oggidì, non dee la sua origine, che alla scoperta della carta, e della stampa; imperocchè per lo innanzi non si faceva, che ravvolgere la pergamena e le foglie, o corteccie, sopra le quali erano scritti i libri. Vedi gli Articoli LIBRA-JO, STAMPATORE, e CARTOLAJO.

Il Legatore riceve i libri in fogli, o sciolti, o slegati quali escono da' torchi degli Stampatori; ma è d'uopo aver attenzione di non darglieli, se non allora che la stampa è asciutta a sufficienza, altrimenti macolano, cioè s'imbrattano, e si lordano per l'effetto del martello, e del tor.

chio.

Il primo lavoro, che si fa dal Legatore, si è la piegatura. Questa consiste nel piegare i fogli di ciascun libro secondo la sua forma, o grandezza; il foglio della forma, che si chiama in folio, si piega in due, e contiene quattro pagine; quella dell'in quarto si piega in quattro, e contiene otto pagine; quella dell'in ottavo in otto, e contiene sedici pagine, e così di mano in mano sino alle più picciole forme che sono per l'ordinario l'in venti-quattro, ol'in trenta-due. Per fare questa piega: ura più pulitamente, e più sacilmente si adopera il piegatojo, ch'è una lamina o stecca di bosso, o di avorio rotondata nelle sue estremità, ed associata negli orli.


Questi fogli, piegati che sono, formano altrettanti quaderni, che si mettono gli uni sopra de-

gli altri in quel medesimo ordine; che debbono avere nel libro. Questa disposizione, riesce oltremodo facile mercè de' richiami; e delle segnature, che gli Stampatori hanno la diligenza di met-

tere a piedi di ciascun foglio.

Il richiamo è una parola, che si trova stampaca fuori di linea, a piedi dell' ultima pagina di ciascun foglio o quaderno, e ch' è la repetizione; o piuttosto l'annunzio o indizio della parola, dalla quale incomincia il quaderno seguente. La segnatura al contrario si trova a piedi de' primi fogli de' quaderni, e si marca, o dissingue con lettere iniziali, le quali cambiano ad ogni quaderno; e seguono l'ordine dell'alfabetto. Sopra il primo foglio del primo quaderno v'è per segnatura A, sopra il secondo foglio di questo medesimo quaderno Aii, 02 sopra il terzo soglio Aiij o ec. Soprail primo foglio del secondo quaderno la segnatura è B, sopra il secondo Bij, e così di mano in mano; di quaderno in quaderno fino al Z, ch' è l'ultima lettera dell' Alfabetto: Dopo questo si trova sul quaderno seguente Aa, lo che chiamasi seconda segnatura: questo secondo Alfabetto continua così con lettere doppie, e quando è finito se ne trova un terzo segnato Aaa, il che chiamasi terza segnatura, e così successivamente fino alla quarta, quinta; o sesta segnatura, se l'ampiezza dell' Opera lo ricerca.

Quando i fogli sono stati piegati, e disposti per ordine di segnatura gli uni sopra degli altri, il Legatore per fare, che occupino men di luogo nella legatura; gli batte sopra una pietra con un martello, la cui testa è grossa, e molto liscia, ed uguale. Di là passano in mano delle cucitrici, le quali vi attaccano i nervi, oi legaca ci : questi nervi sono pezzi di spago collocati



di tratto in tratto sul dosso del libro, e a quali sono attaccati i fogli con un filo, che passa nel mezzo del quadesno, e che sa un giro sopra ogni nervo. Questa operazione si sa col mezzo di un eucitojo, a cui son tesi gli spassi, o i nervi, e sopra del quale si applicano i fogli per cucirgli; le distanze, che trovansi tra i nervi, chiamansi nervature.

Gucito ch'è il libro, il Legatore lo mette tramezzo a due tavole nel torchio da ritagliare, o
tondare, e taglia ugualmente l'estremità de' fogli, eccetto che dalla parte del dosso, con uno
strumento, ch'egli chiama coltello, o ferro da tondare: a misura che i ritagli si distaccano, cadono in una spezie di forziere, o cosano di legno
ch'è a piedi del torchio, e che chiamasi il cas-

lone .

I tre lati del libro sopra i quali il ferro da tondare ha esercitata la sua azione, chiamansi la testa. Quando questa è compiuta, si prendono de' cartoni di conveniente grandezza, e dopo avergli battuti sopra la pietra per dar loro maggior consistenza, o sermezza, se ne attacca uno da ciascun lato del libro, col mezzo de' nervi, di cui si fa passare ciascun capo per tre buchi fatti in ériangolo fopra l'orlo del carrone; questa operazione chiamali passare o mettere in cartone; in appresso si rabbassa, o si squadra il cartone, vale a dire, fi taglia tutto, all' intorno ad una certa distanza dalla testa del libro, a cui dopo si sovrappone della pergamena, che vi & attacca con colla di farina di fotto, e si fortifica con una mano di colla forte di sopra : questa operazione chiamasi passare o mettere in pergamena:

Quand' è fatta, si acconcia il libro: lo che consiste nell'attaccare alle due estremità sulla testa, e vicinissimo al dosso un preciolo rotolo di carta ornato di filo, o di seta di diversi colori, ovvero anche d'oro, e d'argento. Questo picciolo rotolo, che chiamasi capitello o girella servirà a tener serma la pelle, o il drappo, di cui si coprirà il libro, e che in questo sito non è appoggiato al cartone, e sarà nell'istesso tempo un picciolo ornamento. Su questo capitello si attacca anche il picciolo nastro, che chiamasi cordella.

In fine avanti di coprire il libro se gli sanno due lavori: uno si chiama scarnare il libro sul corpo, e consiste nell'appianare alcun poco i quattro angoli del cartone al di dentro, e verso il dosso del libro per sare che si apra più facilmente: l'altro consiste nel dipignere la testa di quel colore, che si vuole, e nell'indorarla, se v'è occasione di farlo. Noi spiegheremo adesso in qual

modo si fa questa indoratura.

Per indorare un libro sopra la testa, sia che questa testa sia dipinta, o non lo sia, si mette primieramente nel torchio tra due tavole, dov'è fortemente stretto, e serrato, e in appresso si applica sopra questa testa dell'albume, o chiara di uovo, che vi si distende sopra con un pennello. Quando l'albume è ben disteso, si raschia la testa per lisciarla perfettamente, e toglier via tutte le inuguaglianze, che restano talvolta dopo la ritagliatura, e in appresso vi si applica una composizione simile a quella, di cui si servono gl' indoratori a tempera; quand' è bastevolmente asciutta, si lustra con albume di uovo sbittuto, e in fine si mettono sopra la testa le foglie d' oro, e vi si attaccano col mezzo di una scoppetta di pelo: dopo questo senza levare il libro dal torchio si sa asciugare la testa al suoco, e per ultimo se gli dà il lustro col mezzo di un brunitojo.

Il libro è allora in grado di ricevere la coper-

ta, che se gli destina: s'è di marocchino, o di pergamena sina, il Legatore innanzi d'incollar-la sul libro, non ha a fare altro lavoro che quello di tagliarla di una conveniente grandezza, e poi di scarnarla, cioè di assottigliarla sugli orli da quella parte, che deve applicarsi sul cartone, lo che si fa con un coltello colla lamina più piatta, e più corta di quello de' Calzolai, e che chiamasi coltello da scarnare. Se per contrario la pelle, di cui vuolsi coprire il Libro, è un cuojo di vitello, siecome avviene il più delle volte, il Legatore ha a fare le intorno molti lavori innanzi di adoperarla.

Per dare a queste pelli tutta l' uguaglianza e tutta la pulitura, che si ricerca, la prima cosa che fa il Legatore, si è, imbeverle bene di acqua; indi le mette sopra il cavalletto, e le raschia con un coltello di ferro con due manichi di legno, e il cui taglio è alquanto ottufo. Quando la pelle è divenuta uguale, e liscia mercè di questa operazione, il Legatore, non aspettando, che sia del tutto asciutta, la taglia con forbici. grandi in quadri di quella grandezza, che si conviene per i libri, che dee coprire; prende uno di questi quadri, e dopo averlo bagnato con colla diamido, lo applica, e lo distende sopra i lati esteriori del cartone; indi apre ed incava la pelle ne' quattro angoli del cartone, e la piega di dentro per gli orli, i quali perche più comodamente fi applichino sono stati, come abbiam desto, assottigliati.

Dopo questo si staffila il libro; operazione, che ha preso il suo nome dallo spago da staffile, che si adopera per serrarlo sortemente tra due tavole, chiamate per questa ragione tavole da staffilare.

L' oggetto di questa operazione si è di fare che la coperta si applichi intimamente sopra tuta.

Tom. VIII. M

te le parti del Libro; è d'uopo fopra egni altra cosa usare mosta diligenza, ed attenzione per sare che lo spago si avvicini quanto è mai possibile ad ògni nervo, assine di sormar bene le nervature. Il Legatore si serve di una tenagliuzza di serro per applicare esattamente lo spago contra il nervo; e la sua mano esser dee guernita di un pezzo di cuojo per poter tirar sortemente questo spago senza offendere e serire la mano. Il Libro stassilato si mette al suoco, e poi nel torchio per un certo tempo; si batte un'altra volta per la parte piana col martello, s' incollano le guardie, le quali sono pezzetti di pergamena


posti da ciascun lato de capitelli o girelli che s' incollano sul cartone, e in fine sopra delle guardie s' incolla un pezzo di carta dipinta a mar-

Werdererere

mo, o indorata:

Se si vocle dipignere a foggia di marmo la coperta, quella operazione si sa con una scoppettina bagnata nell'inchiostro; e con questa si danno
de'tocchi vaghi e variati per imitare le vene
del marmo. Talvolta non si sa che seminare delle picciole macchie sopra la coperta; battendo
leggermente il manico della scoppetta sopra un
bestone che si tiene colla mano sinistra.

Asciutto ch' è il colore, se gli dà per due volte l'assume di uovo, e poi si lustra lisciando la coperta col serro da pulire, che si vi sa passar sopra caldo. Questo strumento è di serro liscio, e pulito, ed ha un manico di legno: si sa la stessa operazione sopra la testa del libro, quando è stata soltanto dipinta senza indosatura. Per i Libri in marocchino, non v'è altra disserenza da osservare per coprire, se non d'incollare men grasso, perchè se la colla penetrasse il marocchino, e giugnesse ad umettarne la supersicie, ne guasterebbe il colore.



. Per coprire in sagri o in zigrino, si scarna la pelle più fottile ch' è possibile, ed essendo poco arrendevole si ammolla nell'acqua tiepida: s'incolla questa pelle sopra il cartone con colla forte, e non con colla di amido, o di farina; e si usa grande attenzione di non guastare il grano del zigrino: Quando la coperta è secca, si annera con un mescuglio di galla, e di vitriolo verde per tre o quattro riprese; si lascia asciugare, e si stropiccia e si frega fortemente con una scopetta durissima, e dopo avervi dati sopra alcuni tratti di cera bianca, si sfrega di bel nuovo fino a che la copertà sia ben lustrata.

Le arme o insegne di Famiglia, i fiori, i filetti ed altri ornamenti d' indoratura; che si mettono sopra la coperta de libri, si fanno conistrumenti chiamati piccioli ferri, intagliati di rilievo, e che sono di due sorte: gli uni, che servono per le lettere, i punti, le rose, i fiori ecciono in forma di punzoni, e fanno la loro impronta appoggiandoli piatti. Gli altri, che fervono per i filetti ; le ricamature , i merli ec. sono piccioli cilindri, che girano intorno ad un asse di ferro, montato tra due rami, o branche parimenti di ferro, che si avvicinano in alto e sono incastrate in un manico di legno; questi cilindri fanno la loro impronta facendogli scorrere colla mano destra lungo una regola di ferro che si tiene colla sinistra.

Per indorare sia co'punzoni, o co' cilindri, si comincia dal pulir leggermente coll'albume di uovo il luogo, che vuolsi indorare; quando l' albume è secco per metà, si applicano le foglie d'oro tagliate della necessaria grandezza; e poi vi si fanno passar sopra i ferri, che si sono riscaldati al grado che conviene. Co' punzoni si segnano i titoli de' Libri nella feconda nervatura

M

contando dall' alto, e i numeri de' Tomi nella nervatura di fotto. Se i libri fono legati in vitello, questi titoli, e questi numeri si mettono per l'ordinario sopra pezzi di marocchino incollati nelle nervature, di cui abbiamora parlato, e molti usano di far questo anche ne' Libri legati in pergamena.

L'Arte della Legatura de' libri è tanto antica

quanto quella della stampa.

LEGNAJUOLO, o FALEGNAME.

Il Legnajuolo è l' Artefice, che ha diritto di fare da per se, o di far eseguire tutte le opere in legno ch' entrano nella costruzione, e nella

decorazione degli edifici.

Vi sono due sorte di Legnajuoli: gli uni chiamansi volgarmente Legnajuoli da grosso, e gli altri Legnajuoli da sottile. I primi non lavorano, che in grosso legname inserviente alle sabbriche, disgrossato colla scure, e preparato colla sgubia; i secondi non lavorano che in legni divisi in tavole, o in altri somiglianti pezzi di mediocre grossezza lisciandoli, e pulendogli con diverse pialle, ed altri strumenti. Noi parleremo degli uni e degli altri separatamente in questo Articolo.

Del Legnajuolo da grosso.

Di tutte le diverse costruzioni degli edifici, quelle di legno sono le più antiche, perchè la loro origine risale fino a quella del Mondo. I primi uomini ignorando i tesori, che sa terra racchiudeva nel suo seno, e conoscendo soltanto le sue esterne produzioni, tagliarono de' legni nelle soreste per sabbricare le loro prime cappanne, e in appresso se ne servirono per fare

delle fabbriche più considerabili ; e più gran-

Quest' Arte del Legnajuolo da grosso è sommamente utile, particolarmente in que' Paesi, dove non v'è l'uso di fabbricare a volta le stanze degli appartamenti. Col mezzo parimenti di quest' Arte si costruiscono macchine atte ad innalzare grandissimi pesi, si erigono ponti, argini, sostegni, ec.

Tutti i legni non son buoni per questi lavori: la quercia è quella che s'impiega più volontieri essendo questa spezie di legno più duro e men fragile; e men soggetto a rompersi di ogni altro.

Dee aversi attenzione alla qualità del terreno; non è cosa indifferente, che l'albero, che vuol porsi in opera, sia cresciuto in un terreno pietroso, sabbionoso, paludoso, o in terre grasse, e forti:

Quello, che viene in un luogo basso, e nello stesso acquatico o paludoso è più tenero. Gontiene in se troppe parti acquose, che svaporano facilmente, e portano via seco i sali, e i zolsi, cui hanno di già instacchiti stemperandogli colla soro abbondanza.

Quelli che crescono in un terreno arido; e sassoso sono per l'ordinario duri; edi ottima riuscita: Questi sono i veri legni per i grossi lavori di Legnajuolo, e si conoscono segandogli ad un colore uguale, grigio, e senza veruna macchia.

Rispetto a quelli, che sono allevati e nodriti in terre grasse, o forti, o sabbionose, partecipano di ambidue le qualità di debolezza, o di sorza, secondo che queste terre si accostano più o meno all'una, o all'altra natura.

I Legni, che vengono nell' interno de' boschi sono inseriori a quelli, che crescono sulle rive;

M 3 gli

NAKARAWA WARAMI

gli ultimi partecipano meglio dell' influenze dell'

aria, che sempre si rinnuova in questi siti.

La quercia cresce con vigore per lo spazio di cento anni. Non cresce quali più ne' cento anni seguenti, e dopo deteriora. Anzi v'ha de' terreni, dove questi alberi più non crescono, e dove cominciano a coronarsi all' età di cento anni. L'età per tanto più favorevole pel taglio delle quercie destinate a formare grossi pezzi, è comunemente da cento e venti anni fino a sessanta, e per i lavori ordinari da sessanta fino a dugento.

Quanto al tempo opportuno e proprio pel taglio degli alberi egli è certo, che tutte le sa-

gioni dell'anno non sono indifferenti.

La troppo grande abbondanza di succhio è pericelosa; se si taglia l'albero in un tempo, in cui tutti i liquori sono esaltati verso le parti superiori, sono in copia troppo grande, e possono cagionare una dannosa fermentazione. In Maggio, e in Agosto particolarmente regna questo esaltamento del succhio, e il suo siusso abbondante.


Avvi un rimedio contra la troppo grande abbondanza di succhio, che può essere restata nel legno, e questo si è metterlo all'acqua innanzi di adoperarlo. Dee tuttavia osservarsi di non lasciarlo dentro all'acqua troppo tempo. Lo spazio di sei settimane è il termine più lungo.

La fine di Dicembre, e tutto il mese di Gennajo sono i tempi più opportuni pel taglio, ed ancora è d'uopo aver riguardo alla temperatura della stagione e alla grossezza, e durezza degli

alberi .

La quercia è il legno più acconcio di ogni altro per i grossi lavori di legname, ma si adopera anche il castagno, e talvolta l'abete. Il legname della maggior parte degli edifizi antichi

è di



è di legno di castagno: l'abete serve principalmente a fare i travi per sostenere i solai. Il legno per le opere grosse dev'esser tagliaco lungo tempo innanzi di essere posto in opera; altrimenti è soggetto a fendersi e a spaccarsi; è d'uopo che sia di buona qualità, bene squadrato, ben dritto, in guifa che vi sia poco legno falso sopragli angoli, o spigoli.

Tra i diversi pezzi di legname, ch' entrano nella costruzione di un edifizio, quelli di un col-

mo sono i più essenziali.


Il pezzo principale di un colmo è quello, che chiamasi la catena; gli altri sono i due biscantieri, quel pezzo che traversa, e lega le due parti opposte, quello, che si mette nel mezzo della catena, i due altri, che fostengono l'arco, quelli, che sostengono i cavroni, quelli, che chiamansi piatte-forme, e la cima.

Tutte queste differenti parti si lavorano colla scure, colla sgubia, colla sega, ed altristromenti, e si uniscono insieme, o con arpioni, ovve-

ro incastrandogli gli uni negli altri.

La scure è uno strumento di ferro acciajato, piatto, e tagliente. La sgubia è uno strumento semplice che consiste soltanto in una stanga di ferro ben acciajato di quattro piedi all'incirca di lunghezza, e di due o tre linee di grossezza. Le sue due estremità sono taglienti, ma fatte in diversa maniera, essendo l'una piatta, equadra e della figura di uno scarpello grande, ed affilato allo stesso modo, e l'altra è più grossa, e men larga e rassomiglia molto a quello strumento, che i Legnajuoli da sottile chiamano un becco d' asino. Nel mezzo dello strumento v' è un manico parimenti di ferro rotondo, ma incavato di dentro di un pollice e mezzo di larghezza, e di sette in otto di lunghezza. Que-

M 4



Questo stromento serve a' Legnajuoli da grosso per preparare, piallare, e squadrare i legni:

Del Legnajuolo da sottile:

Col mezzo della scure, della sega, e colla pialla si divide un tronco o un ramo di albero in quante lamine si giudica opportuno. S' incava questo legno, si rotonda, si pulisce, e si torce come una cera molle per farne de tavolati, de telaj di porte, de' fossiti, degli armadi, e tutte quelle belle unioni di tavole, con cui il Legnajuolo da sottile mette al sicuro tutto quello ; che vogliam conservare, e rende i nostri apparramenti e le nostre stanze belle del pari, e più salubri che se fossero ornate di seta, o arricchite di belle pitture, o incrostate di finissimi, e preziosi marmi. Una vernice distesa su tutta l' opera la rende liscia ed uguale da un capo all' altro, e tien lontani colla sua amarezza i vermi, che vorrebbero cercare per entro ad essa a nostre spese un passaggio, o fissarvi la loro abia tazione.

Siccome l'Opere concernenti quest'Arte sono immense, così ci contenteremo per darne un' idea di parlare della maniera di sare una porta s' che s'apre in due parti.

Qualunque pezzo che voglia fare il Legnajuolo, è d'uopo che prima fenda il legno: per lo più quelli, che fanno questo sono Operai, che

chiamansi segatori di lungo.

Quando il legno è fenduto si pialla; vale a dire si apparecchia, e si pulisce successivamento con due pialle chiamate una pialla da disgrossare, e l'altra pialla da pulire.

La prima ha il ferro alcun poco rotondato affinche morda di vantaggio. La seconda ha il

luo

LEG

JERERERERERE

suo ferro larghissimo e quadrato, e serve ad ad-

dolcir l'opera:

Dopo questa operazione l'Artesice squadra il legno: stabilisce i suoi legni, vale a dire, ordina tutte le parti, che debbono compor la sua Opera: Segna in appresso la larghezza, e l'altezza della sua porta sopra il disegno, ch'ha di esta, aggiusta, ed adatta tutti i suoi pezzi insteme, e sa i suoi arpioni, e le sue tacche. Fatti ch'ha gli arpioni, e le tacche, scanala con una pialla chiamata bastone per incassarvi le tavole,

e poi forma le modellature, o le soazze.

Dopo che ha fatte le soazze incolla le tavole con colla forte; quando non sono tanto grandi che sieno tutte di un pezzo, le mette per largo, e per lungo, e forma le fascie colla sforzel la, ch'è una pialla, di cui gli Artefici si servono per fare le sonzze, e ch'ha il fusto assai stretto: pulisce di nuovo le tavole colla pialla, e colla rasiera, ch' è una spezie di lama tagliente incastrata in un manico di legno: unisce allora i quadri, mette dentro le tavole insieme co quadri fra i due lati salienti, e i due trasversali . gli serra in appresso coll' anghiere ch'è una spranga di ferro quadrata, lunga ad arbitrio, e ch' è curvata a guisa di uncino, e un poco appianata ad una delle sue estremità; incavicchia dipoi le tavole, e in fine vi mette l'ultima mano, le unisce persettamente, le profila, e vi sa delle fia gure nel mezzo, e all'intorno col limbello.

Il limbello è una spezie di pialla, che serve a fare le scanalature; il susto di questa pialla ha disotto una scanalatura, che la dirige lungo

la tavola, che l'Artefice vuole scanalare.

Dopo queste operazioni egli forma, e finisce il suo telajo, ed allora la porta è in grado di es-

fer

Son former la che d'appartient al chiavajuolo

ser ferrata, lo che s'appartiene al chiavajuolo.

Quand'è ferrata si mette al suo sito.

I legni, di cuisi servono i Legnajuoli da sottile, sono per l'ordinario l'abete, la quercia, il
tiglio, la noce, ed alcuni altri. Adoperano talvolta anche l'olmo, il frassino, il faggio, l'ontano, la betulla, il castagno, il carpino, l'acero, il sorbo, il pioppo, il pino, ed infiniti altri. Ma di tutti questi legni gli uni sono rari,
alcuni troppo duri, o troppo teneri; ed altri infine troppo deboli, e troppo piccioli, e senza solidità. La quercia uon si impiega, se non per
l'opere grosse, come nelle porte per uso de'cocchi, e de'carri, nelle porte di stalla, di cucina ec.; e per i telaj dell'altre porte, e delle sinestre, ch'hanno bisogno di solidità.

Perchè il legno sia di buona qualità sa di mestieri che sia di filo dritto, vale a dire, che turte le sue sibre sieno presso appoco parallele a'due orli delle tavole, che non vi sia alcun gruppo vizioso, nessim sito guasto, e putrefatto, nessima

fistola, o galla.

Nell' Arte de Legnajuoli da fottile entranoanche gl'INTERSIATORI, cioè quegli Artefici, che lavorano di minuti pezzi di legno di più colori, e gli commettono infieme; ma di questi è stato parlato all' Articolo EBANISTA.

LEVATRICE.

E'più che probabile, che ne' primi tempi le donne partorissero da se medesime: simili alle donne de'selvaggi non aspettavano, che il soccorso di una mano straniera venisse ad agevolar loro questa operazione naturale. Ma siccome i parti non sono sempre felicicosì vi saranno statede!.

LEV. 187

でのではでのひととびでので

delle circostanze, in cui si avrà dovuto ajutar quelle, che un travaglio troppo lungo e penoso metteva in pericolo di perire insieme col loro frutto. E' molto verissmile che le donne sieno state le sole in sul principio, che si saranno ingerite in questa funzione; le madri avranno certamente prestato questo servigio alle loro si-

gliuole.

Le riflessioni, che si fecero in appresso sopra i diversi accidenti, a cui si vide che le donne afflitte dalle doglie del parto si trovavano esposte, fecero conoscere la necessità di ridurre in metodo una pratica le cui conseguenze erano di tanta importanza e perciò si vede fino da' più rimoti tempi che l' Arte di partorire formava Professione, di cui le sole donne erano in possello. Era naturale che si scegliessero a preferenza degli uomini: esse aveano l'esperienza, ch' era in allora la fola guida, che si potesse seguire . Anzi dall' Opere degli Antichi si vede che le Levatrici Egiziane facevano uso di una qualche macchina per agevolare il parto. Quest'era, per quanto si può conghietturare una spezie di sedia, sopra la quale si facevano metter le donne nel momento delle doglie.

L' Arte della Levatrice è un ramo di quella

della Chirurgia.

LIBRAJO.

Il Librajo è quegli, che vende Libri, sia che gli stampatori, sia che gli staccia stampare da altri. Appresso gli Antichi si scrivevano i Libri sopra quella sina corteccia, che giace immediatamente sopra il legno degli alberi, e che in latino si chiama liber; dond'è derivato appresso di noi il no-

me di Libro; e quando erano scritti se ne sormavano de' ruotoli, che portavano il nome di volumi, dalla voce latina volvere, che significa ruotolare.


Quello però, ch' essi chiamavano Librarii non corrisponde a quello che appresso di noi significa il nome di Librajo. Essi davano questo nome a quelli che scrivevano i Libri per i Bibliopole, sche così erano da loro denominati i Mercatanti, o venditori di Libri, ovvero a que' Copissi che trascrivevano in bei caratteri, o almeno in caratteri leggibili quello che i Morarii scrivevano con note abbreviate, per le quali appunto erano così chiamati quelli che aveano l' Arte di

scrivere a questo modo:

Innanzi l'invenzione della Stampa i nostri Lisbraj facevano trascrivere i manoscritti, e ne portavano le Copie a' Revisori destinati dal Pubblico prima di esporte in vendita. Ma ognun vede, che questa sorte di edizioni, ch' erano il frutto di una lunga e tediosa fatica, non potevano mai ester numerose. Quindi i libri erano allora razissimi, e carissimi. L'acquisto di un Libro un poco considerabile si faceva come quello di una terra, o di una casa: e se mestipulavano de contratti dinanzi a' pubblici Notaj, come si vede da moltì Atti, che ancora esistono di tal sorte di contratti.

La professione del Librajo meritassima, e confiderazione, se quegli che l'esercita ha l'intelligenza, e i lumi ch'essa ricerca se dee essertiguardata come una delle più nobili, e delle più distinte. Il commercio de' Libri è uno de' più antichi, che si conosca; e sin dall'anno del Mondo 1816. vedevasi gia una famosa Biblioteca eretta e raccolta dal terzo Re di Egitto.

L'Arte Libraria si divide naturalmente in due



rami: in antica, e nuova: la prima riguarda il commercio de' libri antichi; la seconda quello de' libri nuovi. L'una ricerca una vastissima cognizione dell'edizioni, della loro differenza, del loro valore, e infine uno studio giornaliero de' libri rari, e singolari. Nell'altra questa cognizione dell'antiche edizioni, senza essere essenziale, e nemmen necessaria, non è del tutto inutile, e può sar molt'onore a quello, che la possiede: tutto lo studio del Librajo dee rispetto a questo ramo della sua Professione esser rivolto ad offervare il gusto del pubblico, a continuamente indagarlo, e a prevenirlo: talvolta è manisesso e palese, ed allora egli non ha che a seguirlo.

Potrebbe dirsi, che un Librajosi considera dotto, o dev'esserlo: lo che non dee parer strano, se si rislette, che siam debitori di tante belle edizioni Greche e Latine tanto stimabili, particolarmente per la loro esattezza, ai Plantini, ai Vitres, agli Aldi, a Roberto, Carlo, ed Enrico Stefano, l'esempio de' quali su imitato in questo ultimo secolo da Rigand-Anisson, da Mabre Cramois, e da P. le Petit, e da altri ancora.

LINAJUOLO.

Per questo termine noi intendiamo il Mercatante, che prepara il lino, o che ne fa traffico.

Del Lino, e della sua coltivazione.

Il lino è una pianta, la quale non ha per l'ordinario che un gambo nodoso, rotondo, e vuoto di dentro, dell'altezza incirca di due piedi. La sua corteccia è piena di filetti a un dipresso come la canape: le sue foglie sono lunghette,

frette, appuntate, e collocate le une dopo l'altre lungo il gambo: i suoi fiori sono turchini; ed hanno ciascuno cinque foglie disposte in forma di garofano; e sostenute in un calice ch' ha molti incavi:

A questo siore succede un frutto quasi rotondo, e grosso come un picciolo pisello; il quale contiene in dieci capsole membranose dieci picciole semenze; bislunghe, dolci al tatto; di color rossiccio e lucenti; piene di una sostanza;

o midolla oleaginosa.

La semenza di lino ha molte proprietà, ed entra nella composizione di molti medicamenti; se ne cava per espressione una spezie di olio le cui qualità sono a un dipresso simili a quelle dell'olio di noce; e perciò si adopera talvolta in mancanza di quello da Pittori, e per bruciare.

Perchè la semenza di lino sia buona, dev'esser pesante e lucente. Ella non ha prezzo sisso. Si distingue la nuova dalla vecchia. Non è men buona dopo aver prodotto una o due volte. Il terzo anno scema della metà, e il quarto si por-

ta al molino per ispremerne l'olio.

Il terreno, in cui si semina il lino; non deve esserpictolos il più pesante è il migliore; particolarmente s' egli è nericcio, e mescolato con sabbia. Bisogna ben letamarlo innanzi l' inverno; e si ara dopo averlo letamato. Quand' è vicino il tempo di seminare, si ara un'altra volta; ed allora particolarmente che la terranon si maneggia così facilmente che basti vi si sa passar sopra due o tre volte l'erpice; assine di prepararla come si conviene; e si appiana in appresso col cilindro. Non si può mai appianarla di soverchio. Si semina; vi si sa di nuovo passar sopra l'erpice; la semenza è coperta; e un ultimo giro di cilindro finisce di assodarla in terra.



Alcuni impiegano nella preparazione della tera dello sterco di colombo in polvere; ma que sto abbrucia il lino quando l'anno va asciutto a Altri gettano questo sterco nell'urina delle vacche; e bagnano la terra preparata con questo mescuglio, ovvero la spargono sul terreno innanzi di ararla la prima volta, assinche alla Prima vera il calore ne sia spento. Queste due colture son meno pericolose; ma l'ultima consuma una

quantità grande di materia:

Si semina alla fine di Marzo, o sul principio della Primavera, secondo il tempo il quale non deve esser piovoso. Più presto che si semina è meglio satto. Il lino più non ingrandisce quando son venuti i calori i allora egli monta in semenza i Innanzi di raccoglierlo non è d'uopo sar altro lavoro al lino che sarchiarlo. Per non guastarlo il sarchiatore si scalza. In que luoghi dove illino s'innalza a più di dieci o dodici palmi si softiene con de'rami.

Il tempo che più gli conviene è quello, che non è nè troppo freddo, nè troppo caldo. Se fa troppo lecco vien corto; e s'è troppo umido si piega: I gran caldi generano sovente certe picciolissime mosche, o gorgoglioni, che lacerano; è rovinano il germe quando comincia a pullulare.

N'è talvolta tutto nero: non v'è che la pioggia, che soccorra il lino contro di questi vermi:

La cenere sparsa sa poco effetto, e ce ne vorrebbe troppa in un tratto grande di terreno. Le talpe, e i loro lunghi solchi, che sanno raso terra, rivoltano il germe, e lo san divenire sterile. Si prendono, e si rassodano co' piedi i siti guastati:

A CARRIED SAN

Della Raccolta del Lino.

La raccolta del lino si fa intorno alla fine di Giugno, quando ingiallisce, e la foglia comincia a cadere. Si svelle a pugni: e si stende per terra come il frumento. Si leva da terra venti quattro ore dopo, purchè non si abbia a levarlo più presto per timor della pioggia. Allora si dispone dritto intorno ad una pertica conficcata in terra, in forma di capra; in guisa che le tese si tocchino, us' incrocicchino, e il vuoto ch' è abballo, formi come una tenda, entro alla quale palsi l'aria. Ciò si chiama mettere in catena. I Contadini dicono, che queste catene si fanno quanto lunghe si vuole; ma pare, che le più corte ricevano abbasso maggior quantità di aria.

Quando è secco a sufficienza si mette in mazzi. o covoni che si dispongono in linee rette di fronte. e fulla larghezza de' quali si collocano da un capo all'altro quattro altri mazzi, affinchè la semenza sia coperta, ed il tutto sia in sicuro da!la pioggia. Queste linee si fan lunghe quanto si vuole per la ragione contraria alla lunghezza. delle catene. I mazzi hanno per l'ordinario sei palmi di giro. Se il tempo è bello, si lasciano fuori anche la notte, se no, si mettono al coperto. Quando il lino è ben secco, lo che si conoscerà dalla secchezza della semenza, convien battere il gambo più presto, ch' è possibile per iscansare la rovina e il guasto de' topi, i quali son ghiotti della semenza del lino. Non si batte colla sferza; ma con un pezzo di legno grosso da due pollici e mezzo in tre, più lungo che largo, ed inserito in un grosso bastone un poco incurvato, che gli serve di manico.

Con questo strumento si schiaccia la testa del

lino-

LIN 193

12RERERERERERE

lino, che si tiene fotto a' piedi, e si percuote colla mano; si vaglia la semenza, e se ne sa dell' olio, o si serba, secondo ch'è magra, o grassa.

Si rimette in appresso il lino in mazzi; i quali fi legano ben stretti in due o tre luoghi soprala loro lunghezza. Questi mazzi sono del doppio più grossi che i precedenti; cioè se ne prendono due de'precedenti, e si mettono uno col capo a piedi dell'altro, il quale ha il suo capo a piedi del primo. Resistono a questo modo meglio. ed occupano minore spazio.

Della Macerazione del Lino.

Dopo queste operazioni si dee metterlo a macerare: lo che si fa in tre stagioni, o nel Mese di Marzo, o Maggio, o Settembre. Il Mese di Maggio non è considerato, come il men oppor-

tuno, e favorevole.

Mettere in macera si è distendere i mazzi di lino in un'acqua, dove si caricano di legni, perchè stieno fermi, compressi, e tutti coperti bE' d'uopo che l'acqua sia bella; e l'acque correnti debbono anteporsi alle stagnanti; ma la macera riesce aspra. Bisogna inoltre rivoltarghi ogni giorno alla medefima ora fino a tanto che fi vegga, che il lino è ben macerato. Il punto importante si è di trarlo a tempo fuori di macera, e conviene aver riguardo alla stagione, e alle circostanze, ed anche all'uso, a cui si destina il lino.

Se le acque son fredde, vi si lascia più lungo tempo; se sono calde, e il tempo burrascoso, la macera va più presto. Per conoscere se il lino sia ben macerato, si cavano due o tre gambi, che si spezzano colle mani; quando la paglia, o la lisca si distacca bene, è ben macerato.

Tom. VIII.

Tosto ch'è tratto suori di macera, si distende sull'erba corta, dove imbianca. Si rivolta con una pertica in capo a tre o quattro giorni e si lascia esposto altri tre o quattro. Quando è secco, e bianco, si rimette in mazzi; e si porta sul granajo.

Della Gramolatura del Lino.

Gramolare il lino è separarne tutta la paglia d' la lisca col mezzo di una tavola incavata in arco da una parte all'altezza della cintura di un uomo; e montata sopra piedi. Il gramolatore stende il lino pel mezzo della sua lunghezza sopra l'incavo della tavola; con una mano lo tiene, e coll' altra percuote con una mazza di legno nel sito; dove il lino corrisponde all'incavo; con questo mezzo il lino si rompe; la lisca cade, e non resta che il silo. Si lavora in questa guisa il lino in tutta la sua lunghezza, passando successivamente da una porzione gramolata ad una porzione a che non lo è.

Dopo questa operazione si rimette in mazzi, si quali hanno molto perduto del loro volume; di cento mazzi spogliati colla gramolatura, non ne Iresta al più che una quarantena; ciascuno di 3

ib. 4 o di quattordici once :

Noi non entreremo in alcuna spiegazione dell' altre operazioni, che si fanno intorno al Lino, come la Pettinatura, e la Filatura ec.; perchè essendo presso appoco simili a quelle, che si fanno intorno alla Canape, se ne può vedere la deferizione all' Articolo, dove s' è parlato di quessione all' Articolo, dove s' è parlato di quessione all' Articolo, dove s' è parlato di quessione all' Articolo, dove s' è parlato di questione all' a

cotone, e mediante il quale potrebbesi, secondo l'Autore, far a meno di quello.

Metodo del Sig. Palmquist per preparare il Lino in un modo, che lo renda simile al cotone.

Ecco il metodo da lui indicato. Si prende una caldaja di ferro fonduto, o di rame stagnato ; vi si mette dentro un pò di acqua di mare; si sparge sul fondo della caldaja della calcina; e della cenere di betulla, o di ontano, in parti uguali; bene stacciata; indi vi si distende sopra una mano di lino, la quale coprirà tutto il fondo della caldaja; e vi si spargera sopra dell'altra calcina; e dell'altra cenere; in guifa che il lino ne sia tutto coperto; vi si mettera una nuova mano di liho, e si continuerà a metterne alternativamente fino a tanto, che la caldaja sia piena, osservando che vi resti vuoto uno spazio d'incirca un piede, perche il tutto possa bollire. Allora, si mettera la caldaja sul fugco; vi si metterà dell'altra acqua marina, e si farà bollire il mescuglio per dieci ore, fenza però che resti asciutto, e secco; e a tal fine vi si andra mettendo della nuova acqua marina a misura che svaporerà. Compiuta che sarà la cuocitura; si porterà il lino così preparato al mare, dove si lavera dentro ad un paniere, agitandolo, e rimenandolo con un bassone di legno uguale, e liscio. Quando il tutto sarà raf-freddato a segno, che si possa toccarlo colle mani, s'insaponera questo lino dolcemente, come si fa per lavare la biancheria ordinaria, e si esponerà all'aria, perchè si asciughi, osservando di bagnarlo, e di rivoltarlo spesso, particolarmente allora quando il tempo è asciuto. In ultimo si lavera bene questo lino; si battera, si lavera di bel nuovo, e si farà asciugare. Allora si cardera con


con diligenza, come si fa pel cotone, e dipoi si metterà in soppressa tra due tavole, alle quali si sovrapporranno delle pietre pesanti e grosse. In capo a quaranta ott' ore questo lino potrà adoperarsi come il cotone. Vedi memories de l' Academie de Suede. an. 1746.

LIUTIERE, o FABBRICATOR DI VIOLINI, ED ALTRI STROMENTI.

Il Liutiere, o il Fabbricator di violini, è l'Artefice, che fabbrica tutti gli strumenti musicali, che si suonano coll'archetto, come violini, violonce, contra-bassi, bassi, viole d'amore ec. Fabbrica ancora gli strumenti, che si pizzicano colle dita, come il liuto, l'arci-liuto, la tiorba, l'arpa, la chitarra, la mandola, il mando-

lino, il falterio, ec.

Il Liutiere per dar una bella forma a' violini . gli fa fopra i modelli de' nostri più valenti Arrefici Italiani, i quali si sono acquistati in questo genere di opere un credito, ed una fama universale in tutta l' Europa. Il punto principale per la bontà dello strumento, si è ritrovare delle bell'abere vecchio, e sonoro per la tavola: il migliore è quello, che vien dal Tirolo. Le cavità, che si danno a questa tavola in forma di volta più o meno arcata, le diverse grossezze, ch' è d'uopo offervare, la maniera di collocare al di dentro la sbarra dalla parte del cordone ch'è la corda più grossa del violino, l'altezza delle assicelle, e infine lo scavamento del fondo, che dee perfettamente corrispondere a quello della ravola; tutto questo congiunto alla vera maniera. di formare le due aperture in forma di S, che si fanno nella tavola del violino, di collocar l'anima, e il cavalletto, contribuisce essenzialmente



alla bontà dello strumento. L'anima è un picciolo cilindro di legno, che si mette in piedi tra
la tavola, e il fondo del violino per mantenergli sempre nel medesimo grado di elevazione. Il
cavalletto è una tavoletta di legno di faggio più
o men trasorata, che si mette di sopra agli S, e
che serve a tenere le corde nel grado di elevazione conveniente sopra la tavola del violino.

Si dà al violino una vernice per preservare il legno dall' umidità, e dalla polvere. Tutti i noftri valenti Fabbricatori di violini Italiani sanno uso della vernice a olio, la qual è certamente migliore della vernice fatta collo spirito di vino, che suole adoperarsi dal più degli Artefici di Francia. La maniera di collocare il manico in un impercettibile pendio, e piegato alcun poco di dietro, dà non solamente comodo per suonare questo stromento, ma accresce eziandio il volume del suono particolarmente ne bassi, perchè essendo le corde più elevate, vibrano con maggior forza, e prontezza.

Il tasto, e la coda del violino sono per l'ordinario di legno di ebano. Il tasto è la parte, so pra la quale le dita fanno toccare le corde, quando si suona lo strumento; e la coda è quella, a cui sono attaccate le corde abbasso, mentre sono ravvolte in alto intorno ad alcune cavicchie poste ne' buchi, di cui è trasorata la teasta del violino. In alto del tasto v'è una piccio la elevazione, che chiamassi il capo tasto, la quale serve ad impedire che le corde non posino sul

tasto quando sono rese:

L'archetto dev' essere pulitamente lavorato in legno d'india, guernito di crine bianco teso lungo l'interno della bacchetta, nella cui estremità inferiore è nascosta una vite, col mezzo della quale si può tendere l'archetto più o meno.


N 3 I mis

I migliori violini, che sieno mai stati fabbricati, sono quelli di Giacomo Steiner, il quale ala la metà del secolo passato viveva in un picciolo Borgo del Tirolo chiamato Absam presso ad Inspruck Capitale di questo Paese. Questo celebre Artefice, il quale ha lavorato pel corso di sopra a settant'anni, con molti Operaj che aveva istruiti, finiva tutti i violini di fua propria mano, e ne ha fatto una prodigiosa quantità, essendo giunto all'età di presso a cent'anni. I violini originali di questo celebre Arcefice, vale a dire quelli, in cui non v' ha posto mano nessun moderno fabbricatore, sono rarissimi, e si pagano sino a

dugento doppie, ed anche di più.

I violini di Cremona, quantunque buonissimi non occupano che il secondo posto; ve n' ha di due sorte: cioè quelli che sono stati lavorati dagli Amati, e quelli fabbricati da Stradivario. Tra i primi furono eccellenti 1º. Andrea Amati, che fu il maestro di steiner, sul principio del Secolo passato. I suoi violini, quantunque di una forma poco bella, e vaga, pure sono ricercatisfimi da coloro, a cui piace un suono dolce, e. grazioso, 2º. i fratelli Antonio, e Girolamo Amati, i quali furono contemporanei di Steiner, han fatto de violini eccellenti, il cui prezzo ascende oggidì a cento doppie. 3°. Niccolò Amati, il quale non fu punto inferiore agli altri, ma la cui celebrità non è sì grande, perché le sue opere non sono sempre di un' uguale bontà.

Tra i famoli artefici più recenti annoverali Ana Ronio Stradivario, il quale come Steiner ha fatto un numero prodigioso di violini, e ch' è com' egli arrivato alla più avanzata età. Ha dato a' suoi stromonti un suono maschio, e fortissimo, Gli Amati han fatto de' violini curvi, e arcati; Stradivario gli ha fatti quas tutti piatti, e gli



è riuscito di fargli eccellenti. Anche i Francessi hanno avuto de' buoni Fabbricatori di violini, tra i quali si sono distinti Boquet, Pierray, e Cansagnery. Vi sono alcuni violini di questi tre Artessi, che non la cedono punto in bontà a' nossiri di Cremona, e che si vendono spesso a grandissimo prezzo.

Quanto abbiam detto della struttura de violini dee osservarsi, colla dovuta proporzione, in tutti gli altri stromenti da arco da noi di sopra men-

tovati.

Tutti gli stromenti, che si pizzicano col dito come il liuto, l'arci-liuto, la tiorba, ec. hanno una costruzione affatto diversa, essendo la loro tavola di armonia tutta piatta, ed avendo il sondo, o il corpo una cavità assai maggiore, senza assicelle, e formata di molte picciole tavole unite insieme a un dipresso come le doghe di una botte. La chitarra, stromento di fantassa, e de capriccio, atto ad accompagnare una voce sola, è molto in voga a Parigi, particolarmente tra le Dame le quali non ignorano, che l'atteggiamento nel quale si suona questo stromento, porge loro occasione di far osservare una parte delle grazie, di cui le ha dotate la natura.

Un altro stromento, che si pizzica, e ch' è del pari molto in uso a Parigi, si è l'arpa, particolarmente quella, ch' è accompagnata da pedali, che la rendono cromatica, e che comprimendo un tuono più alto le corde, che son loro relative, fanno tutti i diesi, e i B moli. I Lintieri di Parigi riescono benissimo nel lavoro di questo stromento. Sono all'incirca trenta sei anni che queste arpe a pedali sono state inventate da un nostro Italiano detto Petrini, il qual era il più valente suonatore di questo stromento.

MACELLAJO.

Il Macellajo è quegli, che prepara, taglia, è vende le carni chiamate comunemente carne di

Beccheria, o di macello.

La carne di beccheria, o di macello è il cibo più ordinario, e comune dopo il pane, e per confeguenza uno di quelli, che dee interessare di vantaggio, e più spesso che gli altri la sanità; e perciò non si può usare soverchia cura ed attenzione dal canto del civile governo intorno a quest' oggetto. Le principali precauzioni, che debbono usarsi si riducono 1°. a fare che gli animali destinati al macello sieno sani; 2°. che sieno uccisi, e non morti di malattia, o assogati; 3°. che l'apparecchio delle carni si faccia con nettezza, e mondezza; 4°. che la carne sia venduta e spacciata in un tempo conveniente.

Non pare, che vi sieno istati Macellaj presso a' Greci almeno al tempo di Agamemnone. Gli Eroi di Omero si occupano spesse volte nel tagliare e sar cuocere eglino medesimi le loro carni; e questa sunzione, ch' è tanto spiacevole e disgustosa alla vista, nulla aveva a que' tempiche

offendesse, o ributasse.

A Roma v' erano due corpi o collegi di Macellaj, o di persone incaricate di somministrare alla città i bestiami necessari al di lei sostentamento: non era permesso a' figliuoli de' Macellaj abbandonare la professione de' loro padri, senza cedere a quelli, da cui si separavano, la parte de' beni, che avevano con esso loro in comune. Eleggevano un capo, il quale giudicava le loro dissernze: e questo Tribunale era subordinato a quello del Prefetto del Pretorio. Uno di questi Gorpi non ebbe dapprincipio altra ispezione che



quella della compera de' porchi; e coloro, che lo componevano furono perciò chiamati suarii : l'altro era per la compera e per la vendita de' buoi, lo che fece dare a quelli, di cui era composto, il nome di boarii, o pecuarii. Questi due corpi furono in appresso riuniti in un solo.

Questi Mercatanti aveano sotto di se delle persone, il cui impiego si era uccidere gli animali. préparare, tagliare le carni, e metterle in vendita: costoro chiamavansi taniones , o tanii , ed anche carnifices: davasi il nome di laniene a' luoa ghi, dove si ammazzava, e di macella a quelli .

dove si vendeva.

I Macellaj erano sparsi in varj luoghi della città; ma col tempo furono tutti raccolti nel rione di Cælimontium. Furono quivi trasferiti anche i mercati dell'altre sostanze necessarie al vitto, e il luogo fu chiamato Macellum magnum; Avvi intorno alla voce macellum moltissime etimologie, le quali non meritano di essere riferite a

Il macellum magnum ; o la gran Beccheria diventò fotto i primi anni del regno di Nerone un edifizio paragonabile in magnificenza a' Bagni, a' Girchi, agli Aquedotti, e agli Amfiteatri. Quello spirito, che faceva distinguere la grandezza dell'impero in tutto quello, che appartenes va al pubblico non era affatto spento, la memoria dell' impresa del macellum magnum su trasmessa alla posterità con una medaglia, nella quale si vede dalla facciata di questo edifizio, che non aveansi risparmiate in esso nè le colonne, nè i portici, nè verun' altra ricchezza, o ornamena to dell' Architettura.

L'accrescimento di Roma obbligò in appresso ad avere due altre Beccherie: una fu collocata in regione esquilina, e fu chiamata macellum Lim

vianum, l'altra in regione fori Romani.

Le

Le Botteghe de' Macellaj chiamansi Banchi p queste hanno sul dinanzi delle Tavole grandi per vendere, e tagliare le carni; e di là di queste Tavole una mostra di figura cilindrica lunga quanto l'istesse Tavole, sopra la quale si dispone, e si colloca la carne tagliata. Ne appiccano ancora una parte ad uncini attaccati a nervi di bue, cui passano dentro a delle cavicchie dispo-

se intorno alla loro bottega.

Si fono in ogni tempo conosciuti i vantaggi, che si ritrarrebbero tanto per la salubrità dell' aria, che per la mondezza della città tenendo molte Professioni lontane da' luoghi frequentati. ed abitati di esse. Nel numero di queste Profes. sioni si colloca anche questa de' Macellai, e perciò fu creduto necessario in molte città stabilire i macelli, e le Beccherie ne'sobborghi, o in qualche altro rimoto luogo. Infatti pare che molte ragioni vogliano, che così si faccia. 1º. Si schiva così l'imbarazzo, ed anche gli accidenti. che cagionano frequentemente nelle strade della Città i grossi animali, 2°. Ciò s' accorda coll' interesse, e col comodo del Macellajo, e del Pubblico: del Macellajo perchè viene a costargli meno per la sua porzione di pagamento in un macello pubblico, che per l'affitto di un macello particolare; e del Pubblico, perchè verrebbe ad aver vantaggio nel prezzo della carne a cagione di questa diminuzione di spese. 3º. Nonsi lascia una Capitale infetta dalle immondezze, e dal sangue, che ne corrompono l'aria, e la rendono mal sana , e le danno un aspetto spiacevole, e difgustoso.

Ad onta però della giustezza diqueste ragioni v'ha chi sostiene, che i macelli, e le Beccherie debbono essere dispers, particolarmente in una Città grande. Adducono questi molte ragioni a

これででででででででででで e tra l'altre quella tratta dalla pubblica tranquillità. Ogni Macellajo, ha quattro Servitori, ed alcuni n' hanno ancora di più : costoro sono per l'ordinario gente violenta, ed indisciplinata, ch' ha le manie gli occhi assuefatti al sangue. Quindi si pretende, che sia cosa pericolosa il mettergli in grado di poter contarsi; e che se se ne raccogliessero da mille e cento, o da mille e du-gento in tre o quattro luoghi sarebbe difficilissimo tenergli a freno, ed impedire, che non si ammazzassero tra di loro : oltre a che il tempo fa nascere talvolta delle occasioni, deve il loro furor naturale può giugnere a disordini, e ad eccessi maggiori, siccome ha fatto più volte veder l'esperienza. Secondo pertanto l'opinione di questi tali il buon ordine, e la salubrità vorrebbe, che i Macellai fossero dispersi ad uno ad uno nelle gran città come gli altri Mercatanti.

Checche sia di questo, quello a cui si dee paraticolarmente invigilare si è, che la qualità delle carni sia sana, il prezzo giusto, e il commer-

cio, o la vendita disciplinata.

In Grecia i Macellaj vendevano la carne alla libbra, e si servivano di bilancia, e di peso. I Romani secero lo stesso per molto tempo; ma in appresso alloggettarono la compera de' bestiami, e la vendita della carne, cioè il commercio di uno de'più importanti oggetti, al metodo più strano, e singolare. Se ne determinava il prezzo con una spezie di sorte: Quando il compratore era contento della mercatanzia, chiudeva una delle sue mani; il venditore saceva lo stesso: ciascuo a apriva nel medessmo tempo, e tutto ad un tratto o tutte le dita, ovvero parte di esse. Se la somma delle dita aperte era pari, il venditore metteva alla sua merce quel prezzo ch' egli voleva; se per contrario era dispari, questo die

ritto

ritto apparteneva al compratore. Ciò era daessi chiamato micare, ed è quello che noi altri Italiani chiamiamo oggidì giuotare alla mora. Vuolsi da alcuni che la micazione delle Beccherie Romane si facesse alcun poco diversamente; che il venditore alzasse alcune delle sue dita, e che se il compratore indovinava tosto il numero delle dita aperte, o levate, toccasse a lui fissare il prezzo della merce, ed altrimenti pagasse il prez-

zo imposto dal venditore.

Era impossibile, che questa maniera di vendere, e di comperare non cagionasse molte quere: le, e contese. Fu d' uopo per tanto creare un Tribuno ed altri Offiziali delle Beccherie; La creazione del Tribuno e degli Officiali delle Beccherie non levò gl' inconvenienti della micazione, e fu d'uopo ricorrere al gran rimedio, a quello che il buon ordine civile vuole che fiado: peri ogni volta ch'è praticabile, la soppressione. Fu soppressa la micazione, e l'editto ne su pubblicato l'anno 360, e scolpito sopra una tavola di marmo, la quale vedesi ancora a Roma nel Palazzo Vaticano.

SPIEGAZION DELLA TAVOLA XII.

DEL MACELLAJO.

La Vignetta, o la parte superiore della Ta-

vola rappresenta la Beccheria.

Fig. 1. Bue attaccato colla testa bassissima con una corda legata alle sue corna, e passata in un anello fermato nella pietra in a.

2. Macellajo colle braccia sollevate in alto in

atto di accoppare il bue a colpi di maglio.

3. Ma-

TARRESERENCE.

3. Macellajo, che dee cogliere il momento in cui l'altro ferirà, per ispignere il bue, affine

di rovesciarlo sul lato.

4. Macellajo, che scortica un montone dopo averlo scannato. b girella per alzare i buoi, come si veggono in cc col mezzo del mulinello d.

Fuori della Vignetta.

5. Maglio per accoppare i buoi.

6. Lancetta per aprir la gola del bue.

7 Coltello, che serve a fendere i montoni.

8 Altro coltello che serve a tagliare i piedi de' buoi, de' montoni ec.

9 Scure, per fendere i buoi per metà, e a

quarti.

10 Coltello da buoi per dividerli in picciole parti.

11 Sossietto da buoi, e da montoni.

12 Schidone, che s'introduce per l'estremità a in una fenditura, che si ha fatta nella pelle del ventre del bue per introdurvi dipoi i sossietti.

13 Cavalletto, sopra il quale si scannano, e so

scorticano i montoni, e i vitelli.

14 Pezzo di legno piatto, che serve a tenere il ventre di un bue, di un montone, o vitello aperto, quando è sospeso come si vede nella Vignetta.

15 a Astuccio, o Guaina. bbb lancette e coltelli. c acciarino. dd cintura della guaina. e fib-

bia della cintura.

16 Uncino da buoi.



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIII.

Fig. a. Caldaja di rame, nella quale si mettono i grassi, che si vuol far liquesare. bbb; massiccio di pietra, nel quale è assicurata la caldaja: e bocca del forno satto sotto alla caldaja. e cappa del forno. a gradino di pietra per poter più facilmente schiumare il sevo liquesatto.

tà Cesto trasorato di vinchi. Si accosta questo cesto, e il tino b, ch'è di sotto alla caldaja a fig. 1. e si versa con una cazza tutto il grasso liquesatto di dentro. Il sevo passa a traverso del

cesto, e i grattoni restano di dentro.

b Tino socto al cesto per ricevere il sevo pas-


sato puro, e limpido.

ce Cavalletto, o barella per trasportare il cesto vicino al torchio, dove si spremono i grastoni.


3 aaaa, Torchio per ispremere i grattoni. b vite. c lanterna. d secchia di serro trasorata; che si riempie di grattoni per essere spremuti. e canaletto o rigagnolo, che conduce il sevo nella coppa, o catino f, ch'è di sotto. g nocciolo di legno, il cui diametro è più picciolo che quello della secchia, e di cui si caricano i grattoni. Sopra di questo nocciolo si appoggia la parte b allora quando si sa discendere la vite b. Si mettono quanti noccioli sono necessari per ispremere tutto il sevo de grattoni a misura che si abbassano.

Ikl, arganello del torchio. m cavicchia di legno cha s'introduce tra i fusi della lanterna per far discendere la vite col mezzo della corda m che si avvolge sull'albero ik dell'arganello che un uomo sa girare.

& Caza









JARRARARARARY.

4 Cazza.

5 Rasiera per levar via il sevo, che può cas dere per terra quando s'è rappigliato:

6 Spazza-forno:

7 Palla di legno per agitare è smuovere i grassi

nella caldaja del forno:

8 Coltello, o scure per ridurre i pezzi grossi di grasso in piccioli, assinche più facilmente si liquesacciano:

9 Scodella

is Misura:

ii Pane di sevo uscito dalla coppa, o catino:

iz Coppa, o catino di legno.

MAESTRO DI BALLO:

Vedi BALLERINO:

MAESTRO DI SCHERMA.

Il maestro di scherma è quegli, che ha facolatà d'insegnare in una pubblica sala a maneggia re la spada, o la maniera artificiale di difendersi contra il suo nemico.

L' Arte della scherma si acquista esercitandosi co fioretti; detti in Latino rudes, donde la scherma è anche denominata gladiatoria rudiaria.

Pretendess, che la scherma sia in tanta stima nell'Indie Orientali, che non è permesso ad altri che a' Principi, e a' nobili applicarsi a questo esercizio. Portano un segno o una divisa sopra le loro armi , che nella loro lingua, chiamassi esara, chè i Re medessimi danno loro con gran cirimonia, come si pratica colle divise de' nostra ordini di cavalleria.

Montagna ci fa sapere, che al suo tempo tutti i Nobili ssuggivano la riputazione di esser buoni schermitori, come una cosa capace di cor-


rompere i buoni costumi.

La voce scherma ci dà in generale l' idea di combattimento tra due persone: e dinota particolarmente il combattimento della spada, il quale diventò tanto familiare, che se n'è fatta una scienza, ch' ha i suoi principi, e le sue regole. La sina cosa, che fa il Maestro di scherma si è quella di avvezzare il corpo a' diversi atteggiamenti, o positure, che deve prendere per rendere le articolazioni facili, e fargli aquistare pieghevolezza ne' movimenti; in appresso infegna ad eseguire i movimenti del braccio, e particolarmente della mano, i quali portano i colpi all' avversario, o tendono ad allontanare i suoi; i primi chiamansi botte, i secondi parate: insegna dipoi a frammischiare questi movimenti per ingannar l'inimico con falsi attacchi, che chiamansi finte; ed infine insegna a servirsi opportunamente delle finte, e delle parate. Questa parte dell'Arte si chiama assalto, ed è veramente l'immagine di un combattimento. Ecco in compendio gli elementi della scherma.

Nel primo atteggiamento o positura, in cui il combattente si dispone a ricevere il suo nemico, o ad avventarsi sopra di lui, dee avere il piede sinistro sodamente appoggiato in terra, e rivolto in modo che savorisca l'andamento ordinario, e il piè destro in guisa che savorisca un andamento sul fianco. I due piedi formano mediante questo un angolo retto aperto per le punte delle scarpe, ed esser debbono a tre, quattro o cinque suole distanti uno dall'altro, disposii sulla medesima linea, in guisa però che se si vuole far passare il piè destro dietro al sinistro, i due

taloni non possano urtarsi.

Le due ginocchia esser debbono un poco pie-



gate, contra il principio di molti, che fanno soltanto piegare la gamba sinistra, e fanno star

ritta la destra.

Essendo il bacino nella positura, ch' io adotto, ugualmente piegato sopra le due ossa del femore si conserverà l'equilibrio, tutte le parti saranno nello stato di pieghevolezza conveniente, e le impulsioni date si comunicheranno e più facilmente, e più rapidamente.

Il tronco dee cadere a piombo sopra il bacino, esser deve in faccia, e seguire nella suadirezione il piede destro: il capo dee muoversi liberamente sul tronco, senza inclinare da nessuna parte; e la vista deve fissarsi per lo meno ugualmente sopra i movimenti dell'avversario

che fopra i fuoi occhi.

Il braccio o il braccio armato dev' essere disteso in modo che conservi un' intiera libertà ne' movimenti degli articoli: questo precetto è sommamente importante, e molto contrario a quel-lo di molti maestri, i quali fanno tener duro il braccio, e lo fanno distendere più che possono: metodo condannabile; imperocchè il combattente eseguisce i suoi movimenti colle rotazioni dell' omero, rotazioni lentissime. Aggiungesia questo, che questi tali combattimenti fan sempre partire prima il corpo; abitudine la più riprenfibile di qualfivoglia altra, che possa contraersi nell'esercizio della spada; imperocchè in questo caso s' impiega un tempo infinito per portare il suo colpo, e spesse volte non si cava. Quando il braccio è un poco piegato, la giuntura della mano ha la facilità di agire, e'i suoi movimenei sono più rapidi; voi avete di già impegnato il ferro del vostro avversario dalla parte dove vi presenta dell'aperture, ch'egli non se n'è avveduto; il braccio allora allungandoli feconda i mo-

Tom. VIII.



vimenti della giuntura della mano; e il rimanente della macchina spiegando rapidamente le sue mole, si porta innanzi, e dà una gagliarda impulsione alla giuntura della mano nella direzione, che s'ha scielta: bisogna adunque, che le articolazioni di questo braccio sieno libere senza che sia troppo raccorciato.

Il ferro esfer devediretto all'altezza del tron-

co dell'avversario; e la punta al corpo.

Il braccio sinistro esser dee un poco elevato ilibero, e sciolto nelle sue articolazioni, e collocato in forma d'arco sopra la medesima linea del piede destro.

La feconda positura, o atteggiamento è quella, che si prende nell'estensione, vale a dire; allora quando il combattente si scaglia sopra il

suo nemico.

Ha egli scelto un momento savorevole per avventarsi sopra il suo avversario? il serro è egli impegnato? la testa dell'osso del braccio dee asassodarsi nella sua cavità, e portarsi verso il vuoto dell'ascella; ciò chiamasi scioglimento delle spalle; nulladimeno quest'osso del braccio si dirige verso il corpo dell'inimico, è si distende sopra la parte anteriore del braccio, che si rassoda nell'articollazione della giuntura; questa è in supinazione, o in pronazione secondo i colpi portati, assime di formare opposizione:

Mentre tutti questi movimenti si operano nel braccio, obbedendo i muscoli dell'altre parti ugualmente alla volontà, agiscono, e portano il corpo innanzi; ma pare che questo movimento di estensione sia principalmente operato da' muscoli estensori delle coscie, le quali nelle loro contrazioni allontanano queste due estremità una dall'altra. Il bacino, e il tronco si trovano trasportati innanzi da questo movimento di estensio-



ne dell'estremità, il piede destro s' innalza, percorre radendo la terra lo spazio ch'è tra lui; e il piede dell'inimico, e va a cadere in linea retta: egli non dee troppo sollevarsi da terra.

Nell' estensione il corpo dee avere i seguenci

atteggiamenti .

Primieramente le ossa del lato sinistro debbono essere rassodate ne' loro articoli, il piede del medesimo lato non dee abbandonare la terra, e tutta la pianta dev'essere a piombo sopra il suolo. Tutta l'estremità inferiore sinistra deve adunque essere distesa, e la destra al contrario piegata in tutte le articolazioni: il bacino deve appoggiar ugualmente sopra queste due estremità, e il tronco deve cadere a piombo sopra il bacino. Questo precetto è contrario a quello di alcuni maestri ; i quali dopo aver fatto postare nel primo atteggiamento, che chiamasi guardia, il tronco sulla parte sinistra, vogliono, che nell'atteggiamento dell'estensione il tronco appoggi sulla parte de-Ara: ne derivano quindi molti inconvenienti; il tronco è in una fospensione incomoda, e molesta; inoltre pela sopra la parte, che dee rialzarsi per portarsi indietro, e la fissa per così dire innanzi per la sua gravità.

Il capo dee restar dritto sul tronco, e sibero in tutti i suoi movimenti; per preservarlo bisogna scioglière le spalle, alzare un poco la giuntura della mano, affinche tutto il braccio descriva un arco impercettibile di cerchio: aggiugnete à questo una buona disposizione, e il capo sa

rà lontano, e preservato da' colpi.

Quando il combattente ha portato il suo col-

po, deve rimettersi in guardia.

Dopo queste positure, e questi movimenti di estensione vengono i movimenti particolari della O 2 giun-



giuntura della mano, come cavate, botte ec. i quali suppongono le cognizioni delle misure, de'tempi, delle opposizioni, e delle sside, od inviti.

La cognizione delle misure, e de' tempi è il frutto di una lunga fatica, ed una scienza nenessaria per la scherma: si ricerca un anno per acquistare la leggierezza, la pieghevolezza, e la

prontezza de' movimenti.

Ci vogliono anni per apprendere a battersi in misura, e a profittare de' tempi. La misura è una giusta proporzione di distanzatra due avverasari, nella quale possone toccarsi. Si strigne o si serra la misura portando innanzi la gamba destra, ed accostando in appresso la sinistra nella medesima proporzione, in guisa che si sia nella stessa situazione, nella quale si era innanzi: questo movimento dee sar avvicinare all'inimico; si rompe la misura, quando si tira indietro la gamba sinistra dalla destra, e quando nel secondo tempo si avvicina la destra alla sinistra; questo movimento dee allontanare dall'inimico; si rompo no tutte le misure saltando indietro.

Col termine di tempi s' intendono i momenti favorevoli, che debbono scegliersi per avventarsi sopra l'inimico; variano all'infinito, ed è impossibile dire alcuna cosa di particolare sopra di questo; si falla il tempo quando si parte o troppo presto, o troppo tardi; si parte troppo presto quando l'inimico non rispondendo ancora a de' finti movimenti, che si fanno per ismuoverlo, si si avventa, come se avesse risposto; si parte troppo tardi allora quando volendo sorprendere un inimico ne' suoi propri movimenti, si aspetta che gli abbia eseguiti, e si parte nello stesse.

so tempo che parte egli.

Quando si è in misura s' impegna il ferro, va-



le a dire s' incrocicchia il suo ferro da una o dall'altra parte con quello dell'inimico, di cui si procura sempre d'impadronirsi, opponendo il forte al debole.

La cavata è un movimento pronto, e leggiero, col quale senza distornare la punta del suo
ferro dalla linea del corpo, si passa per di sopra; lo che chiamasi tagliar sulla punta, ovvero
di sotto al ferro del suo nemico, osservando, come abbiamo poc'anzi detto, d'impadronirsene
per quanto si può col mezzo del sorte al debole.

La sfida od invito è un romore, che si fa sula la terra col piede che deve partire, con intenzione di determinare il suo inimico a sare un

qualche falso movimento.

L'opposizione ha luogo nelle botte; è nelle parate; si oppone allora quando si piega la giuntura della mano in guisa che la convessità guarda il ferro dell'inimico; con questo mezzo si allontana la spada dell'avversario della linea del suo corpo, senz' allontanare la punta della sua dal

corpo dell'inimico;

Quando si sa cavare, ed opponere si passa ad esercitarsi nel tirar delle botte, vale a dire, nel portare all'inimico de' colpi con certe posizioni della giuntura della mano, che caratterizzano, e distinguono le botte. Queste posizioni della giuntura della mano sono la supinazione, la pronazione, e la posizione media tra la supinazione, e la pronazione. La giuntura della mano è in supinazione quando la palma della mano guarda il Cielo: è in pronazione quando la palma non guarda la terra; nello stato medio la palma non guarda nè la terra, nè il Gielo, ma è lateralmente collocata in modo, che il pollice è in alto: queste

3 po-

posizioni non possono sostituirs un' all' altra, e

bisogna impiegarle secondo i casi.

Le botte sono la quarta semplice, la quarta bassa, che si tirano dentro alla spada dell'avverfario, colla giuntura della mano in supinazionesi

La terza, la seconda, o terza bassa, che.

tirano fuori della spada.

La prima, che si tira al di dentro della spada , colla giuntura della mano in pronazione.

La quarta sopra l'armi, l'ottava, la fianconnata, che si tirano fuori della spada, colla giuntura della mano nella posizione media. Tutte queste botte debbono essere sostenute dalla più

esatta opposizione.

Tutti questi colpi, che l' inimico può portare ne' loro differenti sensi, obbligano alle parate. Si parano i colpi dell'inimico, percuotendo vivamente, e seccamente il di lui ferro col suo, impiegando la più esatta opposizione, e le differenti posizioni della giuntura secondo i casi: osfervando di non parare colla punta della spada, ma di tenerla sempre diretta verso l'inimico.

La parata di quarta si eseguisce al di dentro della spada colla giuntura della mano, che cade

in supinazione e che forma opposizione.

La parata di semi-circolo si eseguisce allo stesso modo, ma è preceduta da un movimento semi-circolare della giuntura della mano, che raccoglie i colpi portati abbasso dal di fuori al di dentro.

La parata di terza alta, di terza bassa si eseguisce coll'opposizione della giuntura, che cade

in pronazione fuori della spada.

La parata di quarta sopra l'armi, di ottava si forma fuori della spada coll' opposizione della giuntura, ch'è in una posizione media.

JERERERERERE

La parata di prima esige la pronazione della giuntura ma al di dentro della spada.

Alcuni parano con una mano, e tirano coll' altra; lo che sembra molto naturale, e molto

vantaggiolo.

Possono qui mettersi le volte, le quali altro non sono, che certe evoluzioni del corpo, colle quali si si allontana o a sinistra, o a destra, o per metà, o in tutto dalla linea, sopra la qua-

le si attendeva l'inimico.

Queste evoluzioni tengono luogo di parata contra un avversario surioso, che si avventa senza regola, e senza misura. Si possono framischiare le parate all' infinito, e sconcertare i disegni dell'avversario; quando si ha appreso ad eseguire ciascuna botta s' impara a farle succedere opportunamente una all' altra; vale a dire a formare de' finti attacchi.

Le principali sono le botte di quarta in terza, di terza in quarta, le colate sopra il ferro. Non si rifinerebbe mai, se si volessero spiega-

Non si rifinerebbe mai, se si volessero spiegare per minuto e in particolare tutte le finte, le quali variano all' infinito secondo le circostanze.

Quando l'atleta sa eseguire tutte le botte, e farle succedere celeramente un'all'altra; quando sa formare le sue parate, e framischiarle, il Maestro di scherma gl'insegna l'arte di servirsi opportunamente, e a proposito di questi colpi, e di queste parate, presentandogli le occasioni savorevoli di metterle in opera con precisione, ed esattezza, e a questo modo gli presenta gli accidenti di un combattimento, nel quale i colpi si succedono in ogni senso, seguono le parate, le precedono ec. e questa immagine del combattimento, chiamasi l'assalto.

Ecco alcuni precetti generali d'assalto, che

O. 4 Pol-

possono considerarsi come altrettanti Corollari di quello, che precede.

I. Corollario_ Bisogna diffidare dell'inimico, e

non temerlo.

II. L'inimico fuori di misura non può pertare la sua soccata.

III. L'inimico non può entrare in misura sen-

za portare innanzi il piede finistro.

IV. L'inimico in misura non può portare la

stoccata senza muovere il piede destro.

V. Quando si rompe la misura è inutile pa-

VI. Se non si ha sicurezza di parare la stocca-

ta, si rompe la misura.

VII. Non bisogna mai entrare in misura senza esser pronto a parare, perchè si deve aspettarsi che l'inimico coglierà questo tempo per portare una botta.

VIII. Non attaccate mai l'inimico con una finta quando fiete in mifura; imperocche potrebabe cogliervi ful tempo, o per accidente, o con' difegno premeditato.

IX. Non confondete la ritirata con rompere

la misura.

X. Quando l'inimico rompe la misura sul vostro attacco, inseguitelo con suoco, e con prudenza.

XI. Quando rompe la misura da se medesimo


non lo inseguite, perchè vuole adescarvi.

XII. I battimenti di spada si fanno sempre in misura; imperocchè suori di misura sarebbero senza essetto, poichè non si potrebbe cogliere il momento, nel quale si avesse smosso l'inimico.

XIII. In misura, non s' intraprende mai un attacco cavando senza esser pronto a parare la soccata che l' inimico potrebbe portare sopra questo accessor.

questo tempo.

XIV.



XIV. I movimenti quanto più sono grandi tana

to più espongono a' colpi dell' inimico.

XV. Quando si sta pensando ad un movimento per quanto precipitato egli sia, si si mette in

pericolo.

XVI. Per evitare i colpi furbi; non si distacca mai la stoccata di un primo attacco senza sentire la spada dell'inimico, e senza opponere.

XVII. Quando non si sente la spada dell' inimico non si distacca la stoccata, se non allora

quando egli è smosso da un atracco.

XVIII. Il migliore di tutti gli attacchi è la colata di spada; perchè il movimento n'è breve ; e sensibile, e determina assolutamente l'inimico ad agire.

XIX. Dopo una colata di spada si può fare una

finta per meglio smuovere l'inimico.

XX. Non distaccate la stoccata dove l'inimia co s'è scoperto, perchèegli vuole farvi dar dena tro; ma se il vostro artacco lo ssorza a scoprira si, potete allora distaccare arditamente la bota ta.

XXI. Ogni volta che parate, o tirate, mer-

tetevi di faccia.

"XXII. Quando parate, o tirate, abbiate sem-

pre la punta più bassa della giuntura.

XXIII. Quando l'inimico para al di dentro dell'armi egli scopre il di fuori, e quando para al di fuori scopre il di dentro.


XXIV. Non si può colpire l'inimico che fuori

dell'armi, o nell'armi.

XXV. Tenete sempre la punta della vostra spada dirimpetto allo stomaco dell'inimico.

XXVI. Se l'inimico distorna la vostra punta da un lato, fatela passare dall'altro cavando.

XXVII. La vostra spada non corra mai die-



tro a quella dell' inimico; imperocchè egli profitterebbe delle scoperte, che gli fareste; ma ofservate il suo piede destro, e non andate alla parata se non allora quando distacca.

XXVIII. Dopo un attacco vivo, fate ritirata. XXIX. L'inimico penetrerà sempre nel lato, ch' è scoperto: e perciò non si dee allungar la stoccata sopra questo luogo, ma fingere di darla per coglierlo in fallo.

Per istudiare più particolarmente questa scienza, bisogna leggere gli Autori, che n' hanno

trattato.

MAJOLICHE (Fabbricatore di)

Avvi due sorte di Majoliche; le une sonosteviglie fine di terra cotta, coperte di un intonaco di smalto, che dà loro l'apparenza, e il liscio della porcellana, e che servono agli stessi usi, ma che però non possono mettersi sul fuoco. Le altre sono stoviglie più ordinarie, e comuni, fopra alle quali non si mette uno smalto così bianco, come sopra le prime, perchè son fatte per ester poste sul fuoco, come i vasi di terra inverniciati, a quali possono sostituirsi con vantaggio, essendo, infinitamente più pulite, e più belle a vedersi.

La terra con cui si fa la majolica è argilla, alcun poco sabbionosa. Si scelgono per l'ordinario per questo lavoro le argille che sono tenaci, e che contengono meno delle parti ferruginose: anzi le belle majoliche si fanno di argille bianche; e siccome tutte le argille contengono una certa quantità di sabbia grossa, così fa d' uopo, fepararnela col mezzo del lavamento.

Si stempera l'argilla in una grandissima quantità di acqua; si sa passare per un setaccio di crine mezzano, e si fa scolare a misura questo acqua carica di argilla dentro a fosse scavate all'

aria aperta.

Queste fosse hanno due piedi e mezzo di profondità, e sono larghe a proporzione della grandezza de' luoghi, e all' importanza della manifattura: i lati di esse sono guerniti di tavole, e il fondo lastricato di mattoni, o di tegole. Alcuni Fabbricatori spargono un pò di sabbia sul fondo innanzi di farvi cader la terra; con questo mezzo si leva, e si distacca dal fondo più facilmente quando è diventata dura. Mentre l'acqua carica e pregna della terra soggiorna nelle fosse, ed ivi riposa, l'acqua svapora, e la terrasi depone. V'ha delle fosse, dove non si aspetta che l'acqua sia svaporata; vi sono delle uscite e delle aperture fatte fotto alla terra per le quali si lascia scolar l'acqua, quando s'è fatta la caduta, o il deposito della terra: quand' ella è divenuta dura a segno, che può levarsi via, si prende con delle pale, e si mette dentro a de vali, come bacini, conche mal cotte, e difettose. Si mettono questi vasi sopra a delle tavole in tempo di state; e in tempo d' inverno intorno al forno, per farne svaporare l'umidità. Quando l'acqua è scolata a sufficienza, si leva la terra da' vasi, si porta in una camera profonda, e mattonata; si sparge quivi, e si calca a piedi ignudi fino a tanto ch'è bene impassata; indi si mette in mucchi o masse più o men grandi secondo le differenti opere, che se ne vogliono formare. Quanto più si lascia così ammucchiata innanzi di adoperarla, tanto migliore diventa; si può lasciarvela fino a due o tre mesi, ed alcuni Fabbricatori ve la lasciano perfino un anno.

Con questa terra così preparata si fabbricano

le stoviglie, o i vasi sul tornio. Il tornio è composto di tre pezzi principali; cioè, di un albero di ferro alto tre piedi e mezzo, e di due pollici di diametro; di una picciola ruota di legno tutta di un pezzo, di un pollice di grossezza, e di fette in otto-di diametro, posta orizzontalmente sulla sommità dell' albero, che serve di testa alla ruota; e di un'altra ruota più grande parimenti di legno, composta di molti pezzi insieme uniti, grolla tre pollici, e larga da tre in quattro piedi attaccata al medesimo albero abbasso, e similmente parallela all'orizzonte.

L'albero gira col suo perno, che ha abbasso; sopra una lamina incavata di ferro, o di pietra focaja, ed è rinchiuso in alto, un mezzo piede disotto della testa in un buco di ferro, fatto nella tavola, che l'artefice ha dinanzi a se.

I piedi dell' artefice assiso dinanzi alla tavola fon quelli, che danno il moto al tornio, spignendo la ruota grande di sotto, alternativamente coll' uno, e coll' altro piede, e dandole più o meno di moto secondo che ricerca l'opera.

Quando si ha adunque la terra in pronto, e preparata come si conviene, si mette sul tornio. Il Tornitore monta sopra di esso, ponendo uno de' suoi piedi contra una traversa collocata sopra alla ruota grande, e spigne la ruota coll'altro piede, fino a tanto ch'abbia un moto rapido, e veloce.

Allora egli prende una palla, un pezzo, o pane, di terra cui getta sulla testa del tornio; bagna le sue mani nell'acqua; le applica in appresso sulla terra attaccata alla testa del tornio, strignendola appoco appoco, e rotondandola; indi la fa montare in forma di piramide; in appresso mette il pollice sulla cima, la preme, e la fa discendere. Allora comincia ad aprire la terra col pol-

LINE REPRENEUR BERNE lice, e a formare l'interiore del pezzo. Per l' altezza, e la lunghezza la determina con una mifura di legno. Se il pezzo è dilicato lo uguaglia collo stocco, ch' è una porzione di cerchio traforato con un occhio nel mezzo, di ferro, o di legno. Mettendo le dita dentro al pezzo, collocandole contra le sue pareti, ed applicando/ lo stocco coll'altra mano contra le pareti esterne nel luogo che corrisponde alle dita applicate alle pareti interne; alzando, ed abbassando la mano e lo stocco nel medesimo tempo, e striguen-do le pareti tra lo stocco, e le dita le uguaglia, e dà loro la forma, che si conviene. Prende dopo questo il filo di rame, di cui si serve per tagliare il pezzo, e separarlo dalla testa del tornio: lo leva con ambe le mani, e lo mette sopra una tavola; e dopo lavora in un altro pezzo. Quando la tavola è coperta di opere, la mette sopra i raggi per dar tempo ai pezzi di asciugarsi, e di rassodarsi onde poter tornicciarli, e raccomodarli. Ha l'attenzione, che i pezzi così abbozzati non diventino troppo secchi. Per prevenire questo inconveniente gli mette in mucchio dentro ad una cassa, ovvero gli avvolge dentro ad un panno lino bagnato. Quando ve n' ha un numero sufficiente, allora egli sa il torniccino secondo il pezzo. S'è un piatto mette sulla te-Na del tornio un pezzo di terra molle; le dà a un dipresso la forma dell'interno del piatto, e la lascia sulla testa del tornio fino a tanto che tutti i pezzi della medesima sortesieno tornicciati. Perfar prendere a questo pezzo di terra molle la forma interna del piatto, lo abbozza prima colle dita, e poi lo lascia assicugare, e quando è un poco asciutto, finisce di dargli quanto più può la forma, che più si avvicina di dentro ad un piatto, col ferro da tornicciare. Que-

(Questo strumento è una verga di ferro, le cui estremità sono state ricurvate in sensi contrarj, ed appianate; queste parti ricurvate e appianate sono taglienti; sono in piani paralleli, e quando una è al di sopra della verga, o del manico l'altra è di sotto). Questo pezzo di terra di una forma che si avvicina ad un piatto; (diciamo che si avvicina, perchè si osserva di farlo un po più grande, affinche possa servire a tutti i pezzi della stessa sorte quand' anche fosfero un poco inuguali) si chiama il torniccino ; Finito il torniccino si cavano molti monti di opere abbozzate dalla cassa, che si portano sulla tavola del tornio; indi l' Operajo monta sul tornio, lo fa andare come per abbozzare, prende un piatto, lo rovescia sul torniccino, dove ha l' attenzione di collocarlo dritto, e orizzontale s prende il ferro da tornicciare, ne mette il taglio nel mezzo, o nel centro dalla parte di sotto del piatto facendolo entrare alcun poco nella terra; ed essendo la ruota in movimento, lo strumento leva via in toppe la terra scabra, ed inuguale dal centro fino all' orlo conducendolo colla mano. Quando il ferro è discostato dal centro, l' Operajo vi mette il pollice, e tien fermo il piatto. A questo modo leva via la terra, dove ve n' ha troppa, e dà al pezzo la forma che dee avere di fuori, perchè la forma di dentro s' è già fatta abbozzando. Questa seconda operazione da noi ora descritta si chiama tornicciare.

Quando il pezzo è tornicciato si rimette sulla tavola, e si passa ad un altro; quando la tavola è piena si mettono i pezzi sopra i raggi, affinchè si asciughino intieramente : questo si è quel-

lo, che chiamasi il crudo.

Quando vi è crudo bastante per empire il forno s' incastra dentro a degli astucci, o cassettine, cioè si mettono dentro ad una casa, o casetza quel più di pezzi che si possono mettere gli uni sugli altri senza che il peso di quelli che sono di sopra schiacci quelli; ché sono di sotto:

Una casa è un vaso di terra cilindrico, il quale ha per diametro la distanza da un buco ad un altro buco, che ha la volta inferiore del forno, l'altezza è arbitraria del pari che la gros-

fezza, ella ha 6, 7, 8 linee.

zza, ella ha 6, 7, 8 linee. Quando le case sono ripiene si portano al forno, e l'infornatore ve le mette dentro, cominciando dalla parte del muro ch' ha in faccia, o ch'è dirimpetto alla bocca. Quando ha fatta una fila, ne fa una seconda sulla prima, e così di mano in mano fino alla seconda volta. Ciò fatto ricomincia un'altra fila concentrica a questa; e continua fino à tanto che il forno sia pieno.

S'inforna anche a cappa; infornando a questo modo si mette più crudo nel forno che con le case; ma in questo caso si fanno fare delle tegole quadrate , i cui lati sieno uguali al diametro della casa; se ne tagliano i quattro angoli; in guisa ch'essendo le parti tagliate raccolte; coprirebbero giustamente uno de buchi, che sono nella volta inferiore : Si ha de' pilastri o colonne di terra di diverse alcezze secondo i pezzi: Queste colonne si formano sulla ruota. Quando si son fatte cuocere nel forno e le tegole tagliate, nei gli angoli; e le colonne; si può servirsene nel modo che segue. S' inforna la prima fila di case, se ne mettono, se si vuole, due o tre file una full'altra; indi si coprono con tegole; e sopra le tegole; dove gli orli si toccano, si collocano due colonne: se ne mettono due altre contra il muro laterale; indi due altre, le cui estremità posano sulle tegole, e si continua così fino all' altro lato del forno; indi si riempie di opere il

vuoto che v'è tra le coionne. Ciò fatto si mettono dell'altre tegole sopra le colonne, e si ripete fino a tanto che il forno sia pieno. Alcuni Fabbricatori non impiegano più che tre colonne, perchè le tegole posano su tutte e tre, ed 'è difficile farle posare su quattro. Ma se si mette fulla colonna, che non è di uguale altezza colle tre altre un poco di terra molle, di quella terra, di cui si fanno le colonne e le case e vi si pone sopra la tegola, questa poserà ugualmente sopra le quattro colonne, e questa maniera sarà migliore dell'altra. Accade talvolta che queste regole sono cariche di pezzi pesanti, e che il forno essendo ben caldo, l'estremità delle tegole, che non sono sostenute che da una colonna, che corrisponde sempre al mezzo di due di esse, piega, e dà tempo ai pezzi di sfigurarsi. Ma non v'è nulla a temere con quattro colonne: quando il forno è pieno si tura, lasciandovi per altro un'apertura affine di cavare le mostre, ed accertarsi quando le opere son cotte. Le mostre sono piccioli vasi, che servono ad indicare colla loro cuocitura quella del rimanente de' pezzi infornati.

Quando il forno è turato, si mette il bianco nel forno in una fossa fatta di sabbia, per calcinarlo, e ridurlo in smalto; e quelli, che fanno della bella Majolica mettono a calcinare anche la loro coperta. Ecco una buona composizione per la Majolica ordinaria. Prendete 100. libbre di calcinato, 150. dibuona sabbia, 25. di salina. La salina è il sale di vetro. Quanto al calcinato, è un mescuglio di 20. libbre di stagno fino e 100 libbre di piombo. Si mette il tutto insieme nel fornetto; si calcina, e se ne ha una polvere bianca giallastra. Il fornello non dee essere troppo caldo; basta che la materia sia in es-



so tenuta liquida e fluida; si agita continuamente con un pezzo di ferro sino a tanto che sia ridotta in polvere ed abbia un colore simile ad un zolso pallido. Il fornetto è una spezie di pic-

ciolo fornello di riverbero.

La cuocitura della Majolica è difficilissima, e ricerca molta esperienza. Si accende primieramente un picciolo fuoco nel focolare della bocca. La bocca è un apertura profonda, bislunga, e quasi a livello colla prima volta del forno ; quest'è propriamente il focolare del forno, e il luogo, dove si accende il fuoco. Si affumicano i vasi, mantenendo il fuoco moderato per 6, 7, 8, 9, 10 ore secondo la qualità della terra, di cui son fatti i vasi : si accresce appoco appoco il fuoco facendolo avanzare verso la prima volta del forno. Quando si crede di poter aumentare il fuoco, si fa di un grado mezzano tra il più picciolo, e il più violento mettendo dei ceppi fenduti in due, e in quattro a traverso della bocca. Si mantiene questo fuocodue o tre ore, indi si copre intieramente la bocca. Si dà gran fuoco per due o tre ore sino a tanto che i vasi sieno cotti, osfervando di non condurre il fuoco irregolarmente, e di non eccittare l' infuocamento.

L'infuocamento è una grande e forte fiamma eccitata da un fuoco irregolarmente diretto, e acceso con troppa violenza, il quale passa tutto ad un tratto per i buchi della volta, e guasta i vasi. L'ignoranza o la negligenza fan nascere questo inconveniente; basta lasciar cadere le legna nel focolare innanzi ch'abbian perduto la maggior parte della sua fiamma.

Si abbandona il forno in capo a trenta, o trenta sei ore. Indi si sforna. Alcuni sfornano in capo a venti o venti quattro ore; secondo che

Tom. VIII. P la

Ja terra è più o men dura da cuocere. Quando si ha sfornato, si conservano le tegole, e le colonne per farne ancora uso. Quanto a' vasi fenduti, e screpolati, questi serviranno per mettere a cuocere la terra; e quelli che sono buoni; si porteranno al luogo del Laboratorio, dove devono

ricevere il bianco, o lo smalto.

Dopo avere sfornato si discende nella volta inferiore, e si leva di là il bianco, che il gran calore del forno infuocato ha calcinato, eridotto in una focaccia, o massa di vetro bianca come latte, ed opaca. Si rompe la focaccia con un martello, e si netta; vale a dire, se ne leva via la sabbia, ch'è ad essa attaccata; indi si schiaccia assai minuta, e si porta al mulino dove v'è dell'acqua secondo la quantità di bianco che può contenere. Si mette il mulino in movimento, e si versa in esso appoco appoco del bianco fino a tanto che ve ne sia abbastanza, esi continua a girare il mulino, ch' è molto aspro, e duro. Se il mulino è grande, vi s' impiegano da cinque in sei uomini per macinare: in capo ad un'ora di lavoro 4. uomini basteranno, indi 3., e poi in capo a 4. ore basterà un solo. Sì continua questo lavoro fino a tanto che il bianco sia macinato fino quanto la farina; peraccertarsi, se sia minuto quanto si conviene, se ne prende una goccia, mentre il mulino è in movimento; si lascia cadere sopra l'unghia del pola lice sinistro, si stropiccia col pollice destro, e se non si sente nulla di aspro, è segno ch'è macinato abbastanza. Quando si abbandona il mulino o la sera, o all' ora del pranzo si gira la mola con tutta la possibile celerità, e si ferma tutto ad un tratto: allora niuno non la tocca, se non quegli, che dee farla andare, altrimenti si esponerebbe la materia, girando la ruota, a rapa pren-

JERERRERRERE prendersi, e ad indurarsi; esi avrebbe dopo molta difficoltà a far andare il mulino; e talvolta farebbe di mestieri levar via la maggior parte della materia; lo che sarebbe dispendioso per la perdita del tempo. Avrebbesi difficoltà a comprendere, perche girando tre o quattro volte velocemente s' impedisca al bianco di rapprendersi: Taluno avea creduto, che girando così rapidiffimamente si sforzassero le parti più fluide a separarsi dalle parti più grosse, e a montare sopra di este; donde cercando dopo di discendere bas gnassero continuamente queste parti grosse; tornassero a mescolarsi con esse, e mantenessero la fluidità, la quale avrebbe prontamente cessato; se non si avesse presa questa precauzione di separarle, e di farle ascendere con un rapido movimento. Pensava ; che se si avessero lasciate mescolate insieme, si sarebbero separate da se; e che in luogo di ritrovarsi sopra le parti grosse sarebbero discese di sotto; e che le parti grosse si sarebbero rapprese. Ma altri hanno addotta un' altra ragione, la quale sembra migliore: Dicono che ne rapidi giri, che si fanno fare alla ruota innanzi di arrestarla, le materie salgono in copia tra la mola, e la tramoggia; e che questa sola abbondanza di materia, il cui disseccamento è lento e tardo, impedisce loro di rapprendersi, è d'indurarsi ; e che il medesimo fenomeno accade a coloro, che macinano i colori, avendo questi operaj tanto maggior difficoltà a separare la pietra con cui macinano, dal marmo, quanto meno di colore v'è sul marmo:

Bisogna che il bianco sia finissimo, perchè sarà tanto più bello sopra i vasi, quanto più sarà siano; e perchè quanto più moltiplicate ne sarano le superficie, tanto maggior numero di pezzi coprira. Ben macinato che sarà il bianco; si vuo-

Pz

erà

JERKERRERERE terà dal mulino in un tino più grande o più picciolo secondo la quantità, che se ne avrà; e il numero de'pezzi, che in esso tuffarsi debbono. Si rimenera per renderlo ugualmente liquido tanto nel fondo che nella superfizie; se fosse troppo denfo, si renderà fluido, aggiugnendovi dell' acqua. Si prende in appresso un vaso, s' immerge nel bianco, e si cava prontamente, lasciando scolare il superfluo nel tino; il pezzo bagnato si seccherà incontanente, e si raschierà un poco il bianco coll'unghia; e se si ritrovasse troppo denfo, si aggiugnerà ancora dell'acqua al bianco nel tino, e si rimenerà come innanzi. Si farà un nuovo saggio, tuffandovi un altro vaso. Un' offervazione, che non dee trascurarsi si è, che quando le stoviglie sono già bianche, e sono ben cotte non ricercano, che il bianco sia tanto denso. come allora che fono rosse.

Un'altra osservazione non meno importante, e che può aver luogo nella porcellana, siè, che quando le stoviglie cotte sono di un'estrema durezza, si prende della terra, se ne prepara un latte di argilla, stemperandola chiara, e dando luogo alla sabbia, con cui è mescolata, di cadere in fondo dell'acqua; si separa la parte più tenera, e più fina, e se ne dà una mano ai pezzi o per immersione, o col pennello; il che forma un eccellente fondo allo smalto; senza di questo fondo lo smalto ondeggierà, e coprirà male. Questa operazione è dilicatissima; i Chinesi l'han praticata in alcune delle loro porcellane, dove si distinguono benissimo tre diverse sostanze, la terra di cui è fatto il vaso, la coperta, e lo strato sottile del latte di argilla, ch' è tra la terra del vaso, e la coperta, e che serve loro come di glutine.

Essendo stati tutti i pezzi tustati nel bianco,

NECESES SERVICE ed essendo pronti ad essere infornati, si prendono delle case della istessa figura che le prime, ma di una grandezza proporzionata a quella de' pezzi. Queste case sono in tre luoghi traforate con file di buchi paralleli, e in triangolo. La base del triangolo è rivolsa verso la base della casa, e l'angolo guarda l'alto di questo vaso s Queste file di buchi sono due a due. Per i tre buchi, che fono abbasso si fan passare tre pironi, o prismi di terra, la cima di ciascuno de' quali entra dentro della casa nove linee all' incirca. Sopra di queste tre estremità de' pironi si colloca un piatto; si mettono altri tre pironi ne' buchi, che sono sopra de precedenti; vi si pone un sea condo piatto, e si continua a questo modo fino a tanto che la casa sia piena. Si riempiono così tutte le altre, e s'infornano come sopra. Si postlono cuocere nello stesso forno e nella medesima infornata le stoviglie crude del pari, che le stoviglie smaltate. Se accade che la terra sia troppo dura a cuocere, si mettono le stoviglie crude abbasso, ovvero sulla tavola del forno, e le stoviglie smaltate in alto; ed al contrario, se la terra non è dura, si mettono le smaltate a basso, e le crude in alto. E' bene sapere, che se le stoviglie son troppo cotte, non prenderanno. più il bianco; e per questo si mettono per l'ordinario le crude in alto, quando la terra non sia oltre modo dura a cuocere

Le case son satte o col tornio, o collo stampo; si dà loro nell'uno e nell'altro caso la grossezza, la larghezza, e l'altezza, che si conviene. Il più de' s'abbricatori le sanno sare senza sondo, ma lasciano loro solamente un orlo di noa ve in dieci linee all'incirca di larghezza:

Per far le case collo stampo, bisogna avere uno stampo di embrice, o tegola, e un altro ro-

2

NEXICA REPRESENT tondo od ovale per lavorarle. Vi fono delle case di sessanta pollici di diametro, di venti, di quattordici. Se si volessero di quattordici pollici di diametro sopra altrettanta altezza, lo stampo per la tegola dovrebbe avere quaranta quattro pollici di giro (perchè la terra si ritira) quattordici pollici incirca di lunghezza in opera, e sette linee all'incirca di profondità. Si mette lo stampo sopra una tavola liscia ed uguale; vi si sparge sopra un pò di sabbia asciutta, e fina, e si riempie di terra, che si strigne, e comprime bene colla mano; se ve n'è troppa, si leva via il superfluo con un filo di ferro, o di rame; e dopo si ripassa con un coltello, o altro strumento addattato per uguagliarla dappertutto. Si leva via in appresso lo stampo, ch' è fabbricato di cerchi, come quelli, con cui si fanno i tamburi: dee avere quattordici pollici di diametro, e la medesima altezza che ha la tegola; un bastone posto a traverso della sua parte superiore gli serve di manico. Si mette sopra le pareti esteriori del tondo la tegola, in guisa che gli orli della tegola, e quelli del tondo no n avanzino l'un l'altro; indi con una mano si innalza un'estremità della tegola, e si preme contra il tondo; e girando le due estremità della regola, s' incontreranno. Allora si mette una mano nel luogo dove s'incontrano, e l'altra dirimpetto; si leva via il tondo insieme colla tegola, e si mettono sopra una tavola rotonda. Si assodano le due estremità della tegola insieme a porta ogni cosa sulla tavola rotonda, e si fa sidrucciolare a terra: si cava dopo lo stampo, esi ricomincia.

Quando le case sono un poco indurate, allora si sanno i buchi per i pironi. A tal essecto si prende una tavola trasorata triangulare, i cui

NASSEREESEREEN. buchi sieno in tale distanza gli uni dagli altri , che questa distanza sia per lo meno uguate all' altezza di un piatto; indi con un foratojo triangolare di ferro, o di legno, ma il ferro è migliore, essendo la tavola collocata contra le pareti della casa, si fanno de' buchi uguali, e rriangolari passando il foratojo per i buchi della tavola con una mano, e sostenendo coll'altra la superficie della casa; ciò satto si ricomincia la stessa cosa in due altri luoghi della casa assinchè ciascun piatto possa esser posto sopra gli angoli di tre pironi. Bisogna, che i pezzi posino sopra questi angoli, perchè a questo modo non sono toccati da tre pironi, che in tre punti; si riscaldano ugualmente dappertutto, e se accade che losmalto scoli, l'adesione non è nulla. Per impedire appunto questa adesione non si mette smalto o coperta nella parte inferiore de' pezzi fopra la quale posano nel forno. Ciò fatto si mette a seccar la casa.

Fatte queste case, e cotte, si fanno i pironi, i quali altro non sono che un prisma triangolare fatto di buona terra. Questi si fanno alla mano, ma possono farsi ancora collo stampo. Quando questi son cotti si addattano ne buchi delle case; quando le case sono incastrate s' infornano, e con este le stoviglie a cappa come abbiamo già detto.

Della maniera di colorir le Majoliche.

Ma la maggior parte delle Majoliche sono dipinte. Ecco come si coloriscono.

De' colori delle Majoliche.

Turchino: si prende del miglior zasserano, si mette in un crogiulo, si copre il crogiuolo con una tegola, che resista al suoco; si mette il tutto sotto al forno perchè si calcini; quando il

4 for

forno è freddo, si cava il crogiuolo. Si prende altrettanto di smalto, e si macina il tutto insieme fino a tanto che il mescuglio sia ugualmente fino che bianco, e si conserva questo colore per adoperarlo.

Rosso: la più bella ocra gialla calcinata due o tre volte nel forno, dove si cucinano le stoviglie

pestata e macinata darà questo colore.

Giallo: la terra di Napoli ben macinata, e

stemperata.

Altro giallo: 4 libbre di miniera di piombo, o di piombo rosso, 2 di cenere di piombo, 2 di fabbia bianca, di ocra rossa, o di ocra gialla calcinata, e ridotta in polvere; 2 di antimonio crudo polverizzato; i di vetro bianco, o cristallo, parimenti polverizzato: mescolate, fate calcinare adaggio, indi fate liquefare; pestate, e macinate.

Verde: 2 libbre di verde di ardesia, 1 di limatura di aghi, I di minio, I di vetro bianco: fate in polvere, mescolate, fate liquefare, macinate ec.

Altro verde: I di giallo, I di turchino, mescolate, macinate. Unendo questi due colori, si avranno diversi verdi secondo che si metterà più o meno di giallo, restando la quantità del turchino sempre la stessa.

Altro verde: 4 libbre di botteglie rotte, 1 di verde di ardesia, 12 di limatura di aghi, 1 di soda di Alicante, o di Varech: fate in polvere,

mescolate, sate liquesare.

Bruno: ca cinate l'ardesia due volte nel forno, riducetela in polvere, prendetene 2 parti; 2 di polvere di botteglierotte, i di calcina in polvere, 1 di soda, e 4 once di periguenx: mescolate, fate liquefare ec.

Altro bruno: 3 di minio o di miniera di piom-

とのでのかかいからのであるで bo, in di sabbia di Anversa, i di ocra rossa, e

4 once di Perigueux.

Turchino violetto: I di potass, 3 di sabbia bianca, 2 di bianco cotto nel forno, ma secco; 8 once di zafferano, i oncia di manganese: riducete in polvere, fate liquefare ec.

Essendo i colori preparati a questo modo si ado-

perano coll'acqua.

Quando il piatto è stato immerso nel bianco ed è asciutto, il Pittore lo prende, e vi disegna sopra la figura, che vuole: quanto al tratto rottondo, si serve per disegnarlo di un tornietcolloca il piatto sulla testa del tornietto, lo mette in movimento colla mano, offervando . che il centro della testa del tornietto corrisponda bene al centro del pezzo: ciò fatto lo tocca col pennello, e il tornietto fa il tratto. Oltre che quelli, che si piccano di fare della bella mas iolica fanno passare la loro terra per un setaccio fino, come abbiam detto, adoperano ancora co-

lori, e un bianco migliore.

Biance fine: cavate il sale di soda, come diremo all' Articolo VETRAJA; prendete 50 parti di questo sale, so di bella sabbia bianca, pura, e netta, riducete il fale in polvere, mescolarelo colla sabbia: fate calcinare il mescuglio nel fornetto, come se si avesse a sar del cristallo. Ciò fatto polverizzate il tutto, pestandolo; passate pel setaccio; prendete 50 libbre di stagno sino ed altrettante di piombo; calcinate come sopra, macinate. Passate pel setaccio; aggiugnete questi calcinati insieme; aggiugnetevi i libbra della più bella potass bianca, 3 once, e 2 gross di manganese di Piemonte preparata come diremo nell' Articolo VETRAJA; mescolate insieme ogni cosa, passate per un crivello, fate liquesare, mondate, macinate come il bianco. Una libbra di

di questo bianco equivalerà a due libbre di bianco ordinario. Bisogna per altro sare un' esperienza di questo bianco in picciolo, perchè se la

sabbia si liquesacesse sacilmente converrebbe ag-

giugnervene di vantaggio.

Potrebbe farsi il bianco colla soda medesima senza estraerne il sale: basterebbe aggiugnere alla composizione per ogni 100 libbre 8 once di manganese: ma siccome i sabbricatori di majoliche non sanno uso della manganese pel bianco, così diranno per avventura, che questa rendera lo smalto o bruno, o nericcio: ma ne sacciano l'esperienza in picciolo innanzi di dir cosa alcuna: la violenza del suoco distrugge tutti i colori accidentali, e tutte le sporcizie.

Altro bianco all' inglese: 150 libbre di Varech o di soda di Normandia, e 100 di bella sabbia pura: aggiugnete 18 libbre di stagno, e 54 di piombo calcinati insieme: 12 once di manganese preparata come pel cristallo; mescolate, e met-

tete a liquefare nel fuoco.

Altro di Ollanda: 50 libbre di sabbia purissima, e netta, 15 di potassi, 20 di soda. Quando la soda sarà stata ridotta in polvere si aggiugneranno 6 once di manganese: si mescolerà, e si calcinerà come pel cristallo; si pesterà, si passerà pel setaccio; si aggiugneranno 20 libbre di stagno, 20 di piombo, calcinati inseme: mescolate, e fate liquesare nel sorno.

Colori fini per dipignere la Majolica.

Prendete del miglior bolo armeno, calcinate re volte, macinate, prendete 12 libbre di bianco fino ridotto in polvere, 8 once di zafferano così preparato, 1 grosso di es usum polverizzato: mescelate, mettere sotto al forno in un croagiuo-

Biuolo grande a liquefare: lasciate raffreddare il crogiuolo, el rompetelo per aver la materia; mondate questa materia dalle scaglie del crogiuolo; pestate, macinate, ed avrete un bellissimo turchino.

Verde. Prendete della scaglia di miniera, o limatura di aghi pestata, mettete nel crogiuolo,
coprite con una tegola; mettete sopra un fornello crudo un poco di carbone, fate suoco all'
intorno, indi mettete nel cammino, ed accrescete appoco appoco il suoco sino a tanto che il
crogiuolo sia coperto; continuate per due ore;
lasciate rassreddare, pestate, macinate, e conservatelo per l'uso.

Prendete ancora la scaglia, che cade dall' incudine de Chiavajuoli senza sporcizia; pestate macinate, e conservate per servirvene al bi-

Sogno .

Prendete del bianco in polvere 3 libbre, 5 di scaglia di miniera preparata, 1 grosso di paglia di ferro preparata; mescolate, fate liquefare ec.

Porpova comune, 6 libbre di bianco in polvere di manganese, mescolate, e fate liquefare.

Giallo: 6 libbre di bianco in polvere, 5 once di tartaro rosso di Montpellier; riducete in polvere: 1 grosso 36 grani di manganese preparata: mescolate, mettete in un crogiuolo grande, a cagione dell'ebullizione; e sate come sopra.

Bruno: 6 libbre di bianco comune in polvere, 3 once di Perigueux, x¹/₂ di zafferano, mescola-

te, e fate come sopra.

Mero: 6 di bianco comune in polvere, 3 once di zafferano non calcinato, 2 di manganese, 2 once di Perigueux, 1½ di zafferano: mescolatea e fate come sopra.



Da questi colori insieme mescolati se ne faranno degli altri.

Della Coperta.

La coperta non è altro che una specie di bel cristallo tenero. Prendete trenta libbre di litargirio, 12 di potass, 18 di bella sabbia bianca; aggiugnete 2 once di arsenico bianco in polvere, fate liquesare nel sorno: ciò satto, mondate, come il bianco, pessate, macinate.

Questo dà una vernice risplendente, e sa scorrere il bianco. Bisogna che questo sia ben macinato, e molto liquido, e si adopera nel modo

che segue.

Si ha una spazzola, od aspersorio; si bagna nella coperta, ch'è fluida come l'acqua; si tiene nella sinistra, e colle dita della mano destra si tira il crine verso di se, lasciandolo andare; si asperge o si bagna il pezzo; e si ripete la medesima cosa. Ma in Ollanda si tiene il vaso coperto di bianco, e dipinto sulla palma della mano sinistra, e l'aspersorio nell'altra, e si sparge sopra la coperta, scuotendolo.

Altra coperta bianca. Prendete a libbre di ceneri di piombo, 2 libbre di ceneri di stagno, e un buon pizzico di sale comune; sate liquesare il tutto sino a tanto che si vetrifichi, e forma-

tene delle focaccie per l'uso.

Coperta gialla. Prendete delle ceneri di piombo, del minio, e dell'antimonio, di ciascuno una parte i de'sassi calcinati, e macinati due parti; una parte di sal gemma, o sal comune, macinate, sate liquesare, ed operate nel resto come per la coperta precedente.

Ovvero prendete 6 libbre di ceneri di piombo, di antimonio, e della raschiatura de' Lavora-

FOFE

tori in ferro, di ciascuno e libbra, 6 libbre di

fabbia, fate liquefare ec.

Coperta verde: prendete due parti di sabbia, tre parti di ceneri di piombo, delle scaglie di rame; ad arbitrio fate vetrificare. Aggiugnete, se volete, una parte di sale; la materia si liqueferà più facilmente; il verde sarà più o men carico secondo il più o meno di scaglie di rame.

Coperta turchina: prendete della sabbia bianca o de sassi, riduceteli in polvere fina; aggiugnete un'uguale quantità di ceneri di piombo, e r una terza parte di turchino di smalto: sate liquesare, formate delle socaccie, e conservatele

per l'ulo.

Ovvero prendete 6 libbre di ceneri di piombo 4 di sabbia bianca pura, 2 di vetro di Venezia, una mezza libbra o tre quarte parti di zafferano, ed una buona pizzicata di sale, ed operate

come sopra.

Coperta violetta: prendete cenere di piombo una parte, sabbia tre parti, turchino di smalto una parte, manganese un'ottava parte, ed operate come sopra.

Coperta bruna: prendete vetro comune, e manganese di ciascuno una parte; di vetro di piom-

bo due parti, e fate come per le altre.

Coperta nera, od oscura: prendete due parti di magnesia, una parte di turchino di smalto, una parte e mezzo di sassi calcinati, di ceneri di piombo, e di calcina, e sate come sopra.

Coperta singolare: prendete del minio, e de' fassi calcinati parti uguali, riducetegli in polvere sina, mettete il mescuglio in susione, e for-

matene focaccie.

Coperta di color ferragineo: prendete due parti di ceneri di piombo; una parte di ceneri di rame, e di verro comune; o di fasso bianco, ed operate come sopra.

Composizioni di Kunckel.

Le seguenti composizioni sono di Runchel, il quale le ha raccolte nel suo Trattato della VE-TRAJA; gli sono state comunicate da cosoro; che al tempo suo lavoravano in Ollanda nella Majolica, Gli costo somma fatica e spesa l'impararle dagli Operaj, che ne avean sempre satto un mistero. Egli le sia vedute praticare; e ne sia sperimentate molte egli stesso.

Cerusa, o base della coperta bianca: prendete della sabbia fina, e lavatela diligentemente: mettete sopra 100 libbre di sabbia, 44 libbre di soda, e 30 libbre di potassi calcinate il tutto, ed

avrete la cerusa.

Altra preparazione della cerufa: prendete 100 libbre della prima, 80 libbre di calce di stagno si libbre di sal comune, fate calcinare il mescuglio per tre diverse riprese.

Altra coperta della calcina di stagno: prendete ioo. libbre di piombo, 33. libbre di stagno; fate calcinare, ed avrete quello, che chiamasi la mas


teria fina per la coperta bianca.

Altra coperta migliore: prendete 40. libbre di sabbia purissima, 75. libbre di licargirio, o ceneri di piombo, 26. libbre di potas, 10. libbre di sal comune, e sate calcinare il mescuglio.

Altra coperta: prendete sabbia pura 50. libbre, 60. di ceneri di piombo, 20. di potas, 3. disal

marino, calcinate il mescuglio.

Altra coperta: prendete sabbia per 10. libbre, ceneri di piombo 20, sal marino 10. Queste co-



perte comuni sono, come si vede, a un di presso le medesime.

Si coprono i vasi di queste composizioni fluide; dopo si dipingono del colore, che si vuole, e si mettono nelle cassette come abbiam detto innan-

zi, e le cassette nel forno.

smalto bianco: prendete 2. libbre di piombo ; a. lib. di stagno, e un poco più: calcinate il mescuglio, riducetelo in ceneri: prendete di quesse ceneri 2. parti: di sabbia bianca, o sassi calzinati o pezzi di vetro bianco 1. parte; i di sale; mescolate; mettete a ricuocere in un forno; sate liquesare; ed avrete un bel bianco.

Altro bianco: prendete del piombo una libbra e 1/3, calcinate: prendete 8. parti di queste ces peri, di sasso, e di sale calcinati 4: parti sate

liquefare ec.

Altra: prendete del piombo 3. libbre, di stagno 1: sate calcinare: prendete di questa calce 2. parti; di sale 3. parti; di sassi puri 3. parti; fate liquesare ec.

Altra: prendete del piombo 4. libbre, di stagno 1. libbra; e riducete in calce: prendete di questa calce 3. parti, di sassi 7. parti, di sale

14. parti; fate liquefare ec.

Dissolvente per mettere la coperta in fusione à prendete di tartaro calcinato i parte, di sassi e di sale di ciascuno i. parte; passate questo mescuglio sopra i vasi, quando la coperta si appiaglierà male.

Altro diffolvente: prendete tartaro calcinato bianco, e sassi, di ciascuno una parte, e sate liquesare; mettete in socaccia; polverizzate, prendete di questa polvere 1. parte, di ceneri di

piombo 2; e fate liquefare.

altra: prendete di tartaro calcinato i. parte di ceneri di piombo, e di stagno i parte, di

faffi

fassi 1. parte, di sale due; sate liquesare il mefeuglio.

Coperta bianca, che si metterà anche sopra vasi di rame: prendete di piombo 4. libbre, di stagno 3., di sassi 4., di sale 1., di vetro di Ve-

nezia 1; fate liquefare.

Altra: prendete di stagno 1. di piombo 6., fate calcinare; prendete di questa calce 12., di fassi calcinati 14., di sale 8.: fate liquesare per due volte.

Altra: prendete di piombo 2, libbre, di sagno 1., calcinate: prendete della calce, di sale, di sassi 1. libbra per ciascheduno; fate liquesare, e la coperta sarà bellissima.

Altra: prendete di piombo 3, di stagno 1, di sale 3, di tartaro calcinato 4: fate liquesare, e

formatene focaccie.

Altra: prendete di stagno 1, di piombo 5, di vetro di Venezia 1, di tartaro calcinato 1/4 ec.

Altra migliore: prendete di stagno 1. e $\frac{1}{2}$, di piombo $1\frac{1}{2}$, di sale 1, di vetro di Venezia $\frac{1}{11}$ ec.

Altra: prendete di pionibo 4, di stagno $1\frac{1}{2}$,

di sasso calcinato 3, di sale ec.

Bianco per dipignere sopra un fondo bianco: prendete un poco di stagno purissimo, avvolgetelo dentro a dell'argilla, o terra, mettetelo in un corgiuolo, calcinate, rompete il crogiuolo, ne caverete una calcina, o cenere bianca: servitevi di questa cenere per dipignere: le figure, che delinearete, verranno assai più bianche del fondo.

Bisogna osservare per tutte le coperte bianche, da noi di sopra descritte che sa di mestieri sopra ogni altra cosa, che il piombo, e lo siagno sieno stati ben calcinati, e che il mescuglio, quando vi si aggiugnerà del sale, e della sabbia sieno messi di nuovo a calcinare per dodici, o se-

dici ore.

Coperte gialle: prendete di stagno 2 lib. 2 di antimonio, di piombo 3, ovvero un'uguale quantità di ciascuno; calcinate, e fate in appresso vetrificare; questa coperta sarà bella, e susibilissima.

Altro giallo: prendete di minio 3, di polvere di mattoni 2, di ceneri di piombo 2, di sabbia 1, di una delle antecedenti coperte 1, di antimonio 2; sate calcinare, e mettete in appresso in sussone.

Altro giallo cedrino: prendete di minio 3 lib. di polvere di mattoni assai rossi 3 e 1/2, di antiamonio 1: mettete a calcinare giorno, e notte per due o tre giorni nel forno de' vetraj; indi liquesate.

Altro giallo: prendete ceneri di piombo, e stagno calcinati insieme 7 parti, di antimonio 1, e

fate liquefare.

Altra: prendete di vetro bianco 4, di antimonio 2, di minio 3, di schiuma di ferro $\frac{1}{2}$, fate

liquefare.

Altra: prendete di calia, o raschiatura di Aguzzacoltelli 4, di minio 4, di antimonio 2; mescolate, e macinate, ma non mettete il mescuglio in susione.

Altra: prendete di sassi 16, dilimatura di fer-

ro 1, di litargirio 24: fate liquefare.

Giallo chiaro: prendete di minio 4 lib. di antimonio 3, di mescuglio di ceneri di piombo, e

di stagno 8, di vetro 3; fate liquefare.

Giallo d'oro: prendete di minio 3, di antimonio 2, di zasserano di marte 1; sate liquesare insieme, polverizzate; sate liquesare di nuovo, e ripetete ogni cosa sino a quattro volte.

Altro: prendete di minio e di antimonio di Tomo VIII. O ciaWESTERSESESSE ciascuno 23, di ruggine di ferro ; fate liquefare da quattro in cinque diverse riprese.

. Altro: prendete di ceneri di piombo 8, di sassi 6; di giallo d' ocra i; di antimonio 1, di vetro bianco i, calcinate, e poi fate liquefare.

Altro: prendete ceneri di piombo ; di sassi bianchi di ciascuno 12 lib. di limatura di ferro 1:

fate liquefare per due volte.

Tutti questi gialli daranno tinte ed una fusibilità differenti; se, posti che saranno stati in fusione, si fanno ricuocere; contribuirà a questo anche il macinamento.

Coperta verde sopra un fondo bianco: prendete di ceneri di rame 2 parti; di una delle coperte gialle ad arbitrio 2; mettete in fusione per due volte; e dipignete leggiermente, perchè il colore

non sia oscuro, e carico.

Altra: prendete verde di montagna i lib. di limatura di rame i, di minio i, di vetro di Venezia i; fate liquefare; potrete servirvene senza averla posta in fusione.

Altra: prendete di minio 2 lib. di vetro di Venezia 1: di limatura di rame 2; fate lique-

fare:

Altra: prendete di vetro bianco 1, di limatura di rame, e di minio r lib. per ciascheduno fate liquefare, e macinate; indi prendete 2 parti di questo mescuglio macinato, ed una di verde di montagna :

Altra: prendete di una delle antecedenti coperte gialle, aggiugnete una lib. delle coperte turchine, che seguiranno, mescolate, e maci-

nate .

Mescolando il giallo e il turchino si avranno

differenti tinte di verde.

Coperta turchina: prendete ceneri di piombo i lib; fassi polverizzati 2, sale 2; tartaro calcinato bianco r, di vetro bianco, o di Venezia di zafferano fatte liquefare, estinguete nell'acqua, rimertete in fusione, ed estinguete di nuovo, e così di mano in mano per più volte. Offervate la medesima regola per tutte le composizioni, dove entrerà del tartaro, altrimenti saranno troppo cariche di sale, e il colore non sara nè bello, nè durevole; calcinate parimenti il mescuglio per due volte 24 ore nel forno ad uso de vetra;

Altra: prendete di tartaro una sib. di litargi-

rio, o ceneri di piombo 1/4 di libbra, di zafferano una mezza oncia, di bel sasso polverizzato 1/4 di libbra; sate liquesare ed operare come

quì addietro

Alera: prendete di piombo 12 lib. di stagno 1; riducetele in calce; aggiugnetevi di sale 5, di sassi polverizzati 5, di zasserano 1, di tartaro 3, e di vetro di Venezia di ciascuno 1, operate per la calcinazione come sopra, e sate in appresso liquesare il mescuglio.

di fassi i, di litargirio, e di zasserano di cia-

scuno i; e sinite come sopra.

Altra: prendete di litargirio i lib. di sabbia 3, di zafferano i, ed in mancanza di zafferano i lib. di smalto turchino.


Altra: prendete di litargirio 2 lib. di sassi e di zasserano di ciascuno 4; macinate, e sate lique e fare

Altra: prendete di litargirio 4 lib. di sassi 2,

di zafferano 1, fate calcinare; e liquefare.

Alira: prendete di litargirio 4, di sassi polverizzati 3, di zasserano i, di tartaro 1, di vetro bianco i; fate liquesare, e finite come sopra.

Thra



fassi e di zasserano di ciascuno 12, e finite co-

me sopra.

Altro: prendete di stagno 4 once; di litargirio 2 once, di sassi polverizzati 5 once, aggiugnete una mezza dramma di magnesia, e finite come sopra.

Tutte le operazioni da noi ora esposse sono

state sperimentate.

Coperta rossa: prendete di antimonio 3 lib. di litargirio 3, di ruggine di serro 1, macinate, e serbatela per l'uso.

Altra: prendete di antimonio 3 lib. di litargirio 3, di zasserano di marte calcinato 1, e fini-

te come fopra.

Altra: prendete del vetro bianco, riducetelo in polvere finissima; prendete del vitriolo calcinato, o rosso, o piuttosto il caput mortuum, dell'olio di vitriolo; addolcite coll'acqua, mescolate col vetro macinato, dipignete, e fate in appresso ricuocere la vostra opera per fare sortire il rosso.

Altra di un bruno di porpora: prendete di litargirio 15 lib. di sassi polverizzati 18, di magnesia 1, di vetro bianco 15; macinate, e sate liquesare.

Coperta bruna: prendete di litargirio, e di sassi di ciascuno 14 lib. di magnessa 2, e sate li-

quefare.

Altra: prendete di litargirio 12 lib. di ma-


gnesia 1; fate liquefare.

Altra coperta bruna sopra un fondo bianco: prendete 2 lib. di magnessa, i di minio, e di vetro bianco; fate liquesare due volte.

Coperta di color di ferro: prendete di litargirio lib. 15, di sabbia, e di sassi 14, di ceneri di ra-

me 5, fate calcinare, e liquefare.

11-



Altra simile: prendete di litargirio lib. 12, di fassi 7, di ceneri di rame 7, e finite come sopra.

Coperta nera: prendete di litargirio 8 lib. di limatura di ferro 3, di ceneri di rame 3, di zafferano 2; fate liquefare; e se volete il colo-

re più nero, aggiugnetevi del zafferano.

Tutte queste composizioni sono di differenti artefici: e nessuna dà la medesima tinta: non è adunque superfluo averne indicate molte. Non v'ha circostanza, dove più importi avere da scegliere. Oltre a questo Kunckel, del qual è nota l'esattezza, e l'arte sperimentale, assicura possativamente, che tutte riescono.

MANEGGIO (Arts del)

Vedi CAVALLERIZZO:

MANGANAJO.

Il Manganajo è l'artefice che mette i drappi,

sotto alla soppressa, o al mangano.

Il Mangano è una macchina che serve a lustrare, e a marezzare certi drappis di seta, o di
lana, e a nascondere i disetti delle tele, dando
loro un certo lustro, e rendendole più uguali.
Questa macchina è composta di due grossi cilindri di legno duro, e liscio, intorno a quali si
avvolgono ugualmente le pezze de drappi. Questi rotoli o cilindri si mettono trasversalmente
tra due pezzi di legno, o di altra materia, ben
lisci e puliti, più lunghi che larghi, che chiamansi ordinariamente tavole. La tavola di sotto
è posta a livello, sopra un sondo sodo di murato, e quella di sopra, quantunque carica di grosse pietre, il cui peso arriva talvolta fino a ven-

Q 3 ti

ci migliaja è mobile. Una corda ravvolta full? asse di una ruota grande, ed attaccata alle due estremità di questa tavola superiore gli dà il moto col mezzo di una ruota, nella quale camminano continuamente due uomini. Questo moto alternativo, e il gran peso della tavola superiore son quelli che lustrano e marezzano i drappi. Si adoperano anche de' mangani senza ruote, che si fanno andare col mezzo di un cavallo; si pretende, che questa ultima maniera sia men buona di quella a ruota, perchè ha il moto più uguale, ed uniforme: resta tuttavia a sapere se un pò d'irregolarità nel moto sia un disavantaggio quando si tratta di formar onde sopra un

drappo.


L'uso del mangano si è, come abbiamo detto, di lustrare, e di marezzare. Per marezzare s' intende segnare sopra un drappo quei solchi di lustro, che sembrano succedersi come onde, che si osservano in certi drappi di seta, edaltri, eche in essi si conservano per più o meno di tempo; nè v'ha altra differenza tra luftrare, e marezzare se non quella, che deriva dalla groffezza del grano del drappo; vale a dire, che nel lustro non essendo il grano del drappo molto grande, le onde si osservano meno che nel marezzo, dove il grano del drappo è più grande : L' operazione del mangano non è affatto la stessa per tutti i drappi, e non si marezza come si lustra; per marezzare si prende un pezzo di grossa tela da coltrici, e un rotolo: si fa fare al pezzo di tela un giro sopra il rotolo; si piega il drappo, che si ha a marezzare in due per lungo, in guisa che la cimosa si trovi sopra la cimosa. Indi si mette in zig-zag, in modo che l'estensione di ciascun zig-zag sia presso appoco uguale a quella del rotolo, e che ciascuna piega copra in parce

と如ののののののののののので

quella che la precede, e sia in parte coperta da quella, che la segue. Si avvolge il drappo così piegato in zig-zag sul rotolo, offervando di strignere e serrare ogni giro a forza di braccia gli uni contra gli altri col mezzo del pezzo di tela grossa; e si continua a piegare in zig-zag, e ad avvolgere sino al fine della pezza. Non si mettono sopra un rotolo più che da trenta in trentacinque canne di grano grosso, come amuero, ed altri simili drappi, e non più di cinquanta canne, s'è grano picciolo: il pezzo di tela che avviluppa, e cinge il drappo non ne ha più di sei sopra tre quarte di larghezza. Chiamasi fodero questo invoglio di tela, che segue tutti i giri del drappo in zig-zag sul rotolo. Bisogna osservare quando si avvolge la pezza che si vuole marezzare di metter la cimosa in faccia di se, e dibagnare la testa del fodero affine di trattenere o fermare il drappo, e il fodero sopra il rotolo.

Quando il rotolo è a questo modo caricato, si fa passar sotto al mangano, e se gli danno venticinque giri. Per un giro s'intende un' andata, e una venuta. Si cava dipoi il rotolo, si spiega il drappo, indi si rimette in zig-zag, ma in guisa che le parti del drappo, che formavano l'estremità de' primi zig-zag formino il mezzo di questi. Ciò fatto, si rimette sotto al mangano, se gli danno altri quindici giri, dopo i quali si cava il rotolo, si spiega il drappo, e si accomoda, e si assesta: vale a dire si mette in pieghe uguali di una mezza canna, ma non in zig-zag fenza però aprirlo: quando è assestato si soppressa a caldo.

La soppressa de' Manganaj non ha niente di particolare: hanno delle lame di ferro caldo della grandezza del drappo piegato: mettono una



lama di ferro caldo tiepido, la coprono con un foglio di cartone, e si ferra il tutto a forza di braccia. Questa precauzione di soppressare a caldo il drappo marezzato sa, che l'onda si mantenga per più lungo tempo: senza la soppressa l'umidità opererebbe talmente sulle onde, che le cancellerebbe nelle riprese che si fanno. Si soppressano tutti i drappi a lama calda eccettuato lo scarlatto.


Ne segue da quanto abbiam detto quì innanzi, che il marezzo non è nè un effotto del lavoro del drappo, nè un 'effetto della' tintura. Ma che non è altra cosa che le differenti presioni delle pieghe del drappo sopra di lui medesimo; queste pieghe applicate sopra il drappo da un enorme peso ne schiacciano il grano in zigzag, e formano strascinando il rotolo quell' onde, o riverberi di luce, che colpiscono tanto

piacevolmente gli occhi.

Per dare il lustro si piega in due, ma non si fa nessun zig-zag: basta avvolger bene il drappo sopra di lui medessimo, e strigner bene i giri gli uni sopra degli altri: essendo il drappo debole se si mettesse in zig-zag come per marezzarlo, non potrebbe sostenere l'impressione delle pieghe applicate e compresse dal peso senza sirarsi, ed anche senza stracciarsi. I drappi lustrati si soppressano a freddo, osservando soltanto di dividerne ciascun letto con tavole: ma sia marezzo, sia lustro i drappi non istanno più che una notte sotto alla soppressa.

I rotoli, di cui si servono i Manganaj, sono di carpine, ed hanno tre piedi ed otto pollici di lunghezza, compresivi i pomi o manichi, da sei in sette pollici di diametro. Servono appena usciti dalle mani del Tornitore; non sono sutti ugualmente buoni: i filamentosi e i bianchi

one



fono preferibili ai duri e rossi. I primi non si schiacciano, nè si rompono. Se accade che un rotolo si schiacci, bisogna fermar tosso il mangano, altrimenti i frammenti del rotolo taglie-

rebbero il drappo.

Quando i pezzi son corti di misura si manganano gli uni sopra degli altri; il meno che se ne possa manganare in una volta sono dodici o quindici canne, quando non si addoppiano; e da sette in otto canne quando si addoppiano, o si piezgano in due. Tutti i drappi non si serrano ugualmente bene sopra il rotolo. Quando si vede che sono allentati bisogna spiegarli. Per impedire; che le pezze non si scarichino le une sopra dell'altre si sanno sole, ovvero si separano con carte bianche sopra il medesimo rotolo. Quando i rettoli son nuovi è bene sargli lavorare prima con pezze, le quali sieno in larghezza di tutta la lunghezza di questi rotoli. Se ne perdono sino a venti, trenta e quaranta in una settimana.

Quando si vede che si forma una gonsiezza nel drappo umido, ovvero ch'essendo asciutto, e il mangono sdrucciolandovi sopra, il rotolo si sconcerta, si rimette al suo luogo con un mazzapica chio; lo che chiamasi in termine di Arte cassia

gare il rotolo.

MANÍSCALCO.

Il Maniscalco è l'Artesice, che ferra i cavali, che gli medica nelle loro malattie, e che cura tutte le ferite, e le piaghe, da cui possono

esfere attaccati.

Lo spirito Filosofico, che regna in questo Secolo ha fatto gettar gli occhi sopra tutti gli oggetti utili, e vantaggiosi. L'arte di curare i cavalli nelle loro malattie s'è perfezionata; se

AND REPRESENTATION AND A STATE OF THE STATE n'è formato uno studio particolare; e si ha perfino eretto in alcuni luoghi, come a Lione, una Scuola, dove s'infegna a coloro, che vogliono applicarvisi, l'arte di conoscere e di guarire le malattie de' Cavalli. Il Re di Francia, ch' ha istituita questa Scuola Veterinaria l'ha messa sotto la direzione del Sig, Bourgelat, all' opere del quale non meno che a quelle del Sig, della Gueriniere noi rimettiamo i Lettori per proccurarli una minuta, e particolare cognizione intorno a tutti gli oggetti di quest' Arte; ristrignendoci noi in questo Articolo a dare un'idea delle operazioni più usuali, che fanno i Maniscalchi, e de' mezzi, che possono adoperarsi per curare i cavalli nelle loro più ordinarie malattie, particolarmente in quelle, ch' eligono un pronto foccorfo.

Delle flussioni de Cavalli.

I Cavalli hanno talvolta delle flussioni sopra gli occhi, alcune delle quali possono essere cagionate da un qualche accidente, ed altre da un ingorgamento di umori. Distinguonsi di leggieri le une dall'altre, perchè quelle, che derivano da contusione, da percosse, da cadute, o da ferice fanno in brevissimo tempo gran progresso; gli occhi sono rossi; v'è in essi del calore, della tensione; le palpebre son grosse, enfiate, coprono quasi la pupilla, che apparisce infiammata allora che si separano, ed esce dell'acqua dall'angolo, degli occhi. Nelle flussioni cagionate da ingorgamento di umori osservansi gli stessi sintomi s ma queste flussioni prodotte da interna cagione non fanno un così pronto avanzamento. Se la flussione deriva da una qualche interna cagione, purchè non sia una di quelle flussioni periodiche, di cui or ora parleremo, è bene cavar fangue

all'animale nel collo, e lavargli l'occhio con l' acqua di piantaggine, mescolata con acqua di rose; nelle quali sia stata messa in infusione della pietra calamina rossa, del vitriolo minerale bianco, del zucchero candito, edella tuzia: nella flussione cagionata da un qualche accidente non si ha a far uso che della medesima acqua;

Le flussioni più pericolose per un cavallo sono quelle, che son periodiche; vale a dire, che ritornano in capo ad uno o più mesi : queste flussioni appanano la vista del cavallo a segno, che non può talvolta veder nulla affatto, particolarmente allora quando attaccano ambi gli occhi : ma in capo a qualche tempo il cavallo ricupera la vista, e sembra avere gli occhi così belli come se mai non avesse avuro flussione, sembrando questo male avere un corso a un di presso così regolato come quello della Luna; il che avrà certamente fatto credere, che questo Pianeta potesse ad esso contribuire colle supposte sue influenze, e ciò appunto ha fatto dare a' cavalli, che ne sono attaccati il nome di cavalli lunatici.

Questa malattia proviene da un'abbondanza di umore, il quale non compie la sua circolazione, e la sua depurazione, se non in capoad un tempo limitato di trenta, di sessanta, o di novanta giorni. La flussione periodica si distingue dalla flussione ordinaria; perchè nella prima si osserva al di fotto della pupilla una spezie di colore di foglia morta: l'animale perde per l'ordinario affatto la vista all'ottavo o nono ritorno periodico. Non bisogna in queste circostanze cavar sangue a' cavalli; ma bisogna soltanto metter loro de' cristeri, purgargli, e bagnar loro gli occhi coll'acqua di piantaggine, di cui abbiamo di fopra parlato . Indicheremo all' Articolo MER-CATANTE DI CAVALLI la maniera di cono-

fcere

feere i cavalli, che possono esser soggetti a que-

of Chairmanialists

ste flussioni periodiche.

Pretendono alcuni che niuna cosa renda i cavalli più soggetti a questa sorte di sinsioni quanto il dar loro del grano secco all'età di due anni, perchè lo ssorzo che sono obbligate a fare le loro mascelle deboli tira gli umori sopra di questa parte; e perciò si dee aver la cura di dar loro il grano macinato.

Del Morbello .

Quasi tutti i cavalli sono soggetti nella loro gioventù ad una malattia, che chiamasi il mora bello. Questa è propriamente una depurazione di umori crassi, e vischiosi, provenienti santo dalla qualità del cibo, di cui s'è nodrito il polledoro, quanto dal clima nel qual egli è nato; imperocchè si ha offervato, che i cavalli allevati ne'climi caldi, dove le piante contengono men di flemma, e dove l'aria è più asciutta, sono assai men soggetti a questa spezie di malattia che non son quelli allevati ne' paesi situati verso il settentrione.

I Cavalli gettano per l'ordinario il loro morbello intorno all'età di treo quattro anni. Questa depurazione si fa in forma di deposizione sopra le glandule situate sotto alla ganascia, ovvero la materia scola per le narici. E' molto vantaggioso, che questa depurazione per le narici si faccia in tempo di State, perchè i cavalli essendo allora ne' pascoli, ed avendo sempre il capo basso gettano assai meglio il morbello per le narici. Quando gettano il loro morbello in tempo d'inverno, debbono tenersi caldi nella stalla, levar loro assatto la biada, dar loro a mangiare solamente della crusca, e sar loro bevere dell'

acqua tiepida bianca, cioè, dell' acqua tiepida, nella quale s'è messa della crusca. Quando i cavalli non gettano che impersettamente il loro morbello all'età di tre anni, non sono mai di una persetta sanità; e presto, o tardi, come verso l'età di sei, sette, dieci, e talvolta dodici anni gli umori colano di bel nuovo, e si dice, che questi cavalli gettano un falso morbello, il quale

può divenir loro fatale.

Uno de' mezzi migliori per prevenire questo accidente si è dar loro una bevanda, la quale agevoli l'evacuazione degli umori, quando si vede, che i cavalli cominciano a gettare. Si compone questa bevanda con acqua, nella quale si mettono in infusione delle piante atte a rinvigorire i solidi, come il cardo benedetto, la scorzonera, la scabbiosa, e la cicorea salvatica; vi si aggiugne del vino bianco, ed un' oncia di confezione giacintina. Per agevolare l'uscita degli umori per le narici, s'intonaca di osso dialoro una penna di oca, si asperge di tabacco, e li pepe, e si mette nel naso del cavallo, avendo l'attenzione di fermar questa penna.

Del Cimurro, o Ciamoro.

Il Cimurro, o Ciamoro è una malattia tanto più pericolosa, perchè diventa contagiosa in una stalla; e perciò la prima attenzione, che dee usassi, si è quella di separare i cavalli, che ne sono attaccati. In questa malattia cola per le narici un amore viscoso quando rosso, e quando bianco. Avvi un mezzo per conoscere, se il cavallo n'è attaccato. Si bagna l'estremità di una penna in aceto sorte, e si mette nel naso del cavallo: se i muscoli entrano in una contrazione simile a quella, che interviene alloraquando si starnuta,

il

il cavallo non ha il ciamoro perlomeno confermato; imperocchè non potrebbe fare un moviimento così gagliardo, e violento, fe vi fosse un' ulcera nelle narici; accidente, che sempre accompagna il Ciamoro. Se il cavallo non fa questi movimenti, si può soltanto sospettare, che sia attaccato dal Ciamoro.

Dicesi, che un eccellente rimedio per guarire il Ciamoro, quando questo male non sia invecchiato, si è sar mangiare al cavallo della crusca di frumento, colla quale si mescola un manipolo di radici di cardo spinoso, e un quarto di radici di sigillo di Salomone, o di Santa Maria bisogna dargli a mangiare di questo mescuglio per otto o dieci giorni, e ben coprirlo per agevolare la traspirazione abbondante, che allora nasce. Dicesi, che le sole radici del cardo prese allo stesso modo sieno buonissime per i cavalli, chi hanno flussioni nelle gambe, che sono bossi, gonsi di corpo, e di gambe, non meno che per quelli, che sono attaccati dall'elefanzia, dalla serpiggine, e dalla scabbia.

Della Squinanzia, o degli stranguglioni.

La Squinanzia, o gli stranguglioni sono una infiammaggione delle glandule massilari, la qual è alle volte tanto violenta, e si comunica per sì satto modo alle glandule vicine, che si gonsiano a segno che impediscono quasi affatto al cavallo di respirare. Dee recarsi un pronto rimedio a questi accidenti. La prima cura esser dee quella di far cavar sangue al cavallo più volte, di mettergli del butirro fresco negli orecchi, perchè questo butirro liquesacendos s'introduce per i pori, e lubrisca tutte le glandule: bisogna lavagli la gola con acqua di bismalva, o malvischio, e sono della sono della sono di si si con acqua di bismalva, o malvischio, e sono della sono de



avvolgergli intorno al collo una pelle di montone, la quale agevola la traspirazione degli umori, il cui soggiorno cagiona l'infiammazione delle glandule. Questa malattia deriva dagli alimenti
troppo caldi; come dal frumento preso in soverchia
quantità; dall'acqua fredda data al cavallo; quando avea molto caldo; o dalla freschezza del luogo; in cui si ha lasciato un cavallo; ch' era caldissimo; lo che intercetta ed impedisce la traspirazione.

Delle emorraggie.

I cavalli, che in tempo di caldi grandi hanno fofferte lunghe, e violenti fatiche, sono talvolta soggetti ad emorragie; le quali sono un corso di sangue che si sa per le narici; o per la bocta. Il rimedio più pronto si e sossare del vitriolo dell'alume in polvere nelle narici del cavallo s sa d'uopo anche cavargli sangue; e dargli de' cristeri rinfrescativi.

Del male del Cervo o della Riprensione.

Il male del Cervo è un reumatismo universale, che tiene il cavallo in uno stato d' intorpidimento, e particolarmente il collo, la testa, e la mascella tanto immobili, e dure, che non può mangiare, e non è in minor pericolo di morissi di fame, che della sua malattia; la febbre accompagna questi sintomi: in questo caso è d' uopo cavar prontamente sangue al cavallo nel collo per dodici o quindici ore di due ore in due ore; ma non se gli cava più che una libbra di sangue per volta: si dee inoltre applicargli ogni giorno de cristeri ammollienti.

NSSSSSSSSSSI

Della Bolfaggine .

La Bolsaggine è una grande difficoltà nella respirazione cagionata da un qualche imbarazzo nel polmone. Quando questa malattia è nel suo ultimo periodo è accompagnata da uscera. Questa malattia è allora lunghissima, dissicile a guarire, e sovente incurabile. Un rimedio buonissimo per sollevare i cavalli in questa malattia è il cardo spinoso ridotto in polvere, se ne mette un' oncia in ogni misura di avena. Questo rimedio tanto semplice lo solleva molto; ed è anche ottimo per sostenere il fiato di un cavallo, il quale non fosse bolso: è bene sar prendere di questa polvere nell' avena ad un cavallo, a cui vuol farsi fare una gran corsa.

Del fieno polveroso, o una piuma, che un cavallo avrà ingojata insieme col suo cibo possono cagionargli una tosse, la qual è molto diversa dalla bolfaggine : se si trascurassero meno questi primi accidenti, vedrebbonsi per avventura assai men di cavalli bolli. Quando la tosse dura più di un' intiera giornata, bisogna aggiugnere la mattina, e la sera nell' avena del cavallo una mezza oncia di una polvere composta di fiori di xolfo, di zucchero candito, di anice verde, e-

di polvere di bache di alloro.

Delle Coliche .

Le coliche sono dolori negl'intestini, così atroci, e violenti, che si vede il cavallo battere i piedi di dietro, rotolarsi per terra, rialzarsi, e cangiar continuamente situazione. Queste coliche sono cagionate dall' abbondanza delle materie, che sono negl'intestini, o dalla loro qualità corrosiva, o da un ingorgamento di sangue.

Le



Le coliche rosse son quelle, nelle quali il moto degl' intestini è rovesciato, e sa ritornare per la bocca del cavallo delle materie vischiose, e corrotte: in questo caso bisogna usare de' cristeri raddolcienti, e fargli prendere una foglietta d'acqua vite, nella quale si avrà messa un' oncia di teriaca con un pizzico di zasserano in polvere.


Se un cavallo non è attaccato che da una ritenzione di urina senza coliche, bisogna fargli prendere una foglietta di vino bianco, nella quale si fanno disciogliere quattro once di colosonia in polvere.

Del male del tiro.

V'ha de' cavalli, ch' hanno la cattiva abitudine di rosicchiare la loro mangiatoja, alcuni co' denti della mascella superiore, ed altri con quelli della mascella inferiore: si dice che questi cavalli hanno il tiro. Questa cattiva abitudine è cagione, che i cavalli logorino i loro denti, e perdano molto di avena, portando così sempre la testa fuori della mangiatoja. Il mezzo migliore per correggere i cavalli dal tiro si è fregare la mangiatoja con del fiele, ovvero guernire gli orli di essa con plache, o lamine di ferro: si può anche far loro mangiar l'avena dentro ad un facchetto, che si sospende loro al capo; se non si usano queste attenzioni, un cavallo, ch' ha il tiro non può conservarsi in buono stato, quantunque se gli dia la quantità di avena necessaria.

De' vermi .

I cavalli sono talvolta incomodati da' vermi, alcuni de' quali soggiornano negl'intestini, ed al-Tomo VIII. R trì



vermifughi. Si può loro far prendere una bevanda composta di tre once di teriaca, di un' oncia e mezza di aloe; e di un' oncia di corno di cervo in polvere; che si mettono in infusione in tre

mezzi sestieri di acqua.

Nel caso che un cavallo perda tutto ad un tratto l'appetito, e se gli vegga gonfiare il corpo, si ha ragione di sospettare, che vi sia stato nell'erbe, ch' ha mangiate; qualche spezie di veleno. Siccome il più de'veleni sono corrosivi; così è bene sar prendere al cavallo dell'oglio con un brodo di verbasco bianco, o del latte per avvilupare queste sostanze corrosive.

Delle disenterie.

Le cattive acque, i cattivi cibi cagionano talvolta a'cavalli certe dissenterie, che sono accompagnate da coliche; e da'dolori: bisogna dar loro de' cristeri con una decozione di verbascobianco, e sar prender loro del vino emetico; nel quale si son satte bollire venti o trenta ghiande di quercia ridotte in polvere.

Delle piaghe.

Le selle troppo dure, o i sornimenti mal satti ofsendono, ed impiagano sovente i cavalli. Se la piaga è leggiera, e vi è poca enfiatura, bisogna sfregare la parte con acqua vite, nella qualle si ha satto discigliore del sapone. Se l'enfiatura è grande si può sfregare la parte con un unguento composto di quattro o cinque albumi di uovo, ne quali si ha fatto discigliore un grosso pezzo di alume, e vi si aggiugne un bicchiere d'acqua-vite, ed altrettanto d'olio essenzia-

le di trementina. Le sfregagioni fatte con questo unguento prevengono tutti gli accidenti, che potrebbero intervenire. Se il cavallo ha una piaga grande, la quale non venga a suppurazione 3 e si voglia far diseccare, si asperge con ce-

de il voglia far difeccare; il alperge con ceperi di gusci di uovo; ovvero con quelle di ciabatta bruciata;

Della inchiodatura:

Accade talvoltà, ch'entrano de'chiodi fotto la parte inferiore del piede de cavalli: se il cavallo zoppica un poco, bisogna cavare il chiodo, ingrandire l'apertura, e farvi liquesar dentro alcune gocce di cera di Spagna, se non si ha nulla di migliore da applicarvi sul momento. Se il nervo è stato osseso, bisogna versar nel buce del bassamo composto di trementina, e di olio di sasso, ne'quali sieno stati messi in infusione de'fiori d'iperico.

Del male che viene in mezzo alle gambe:

Quando coloro che medicano i cavalli non hanno l'attenzione di ben nettargli in quella parte; che forma delle pieghe fotto la parte anteriore del corpo; se la pelle è delicata; e tenera; si feriscono; e si scorticano. In questo caso bisogna fregare queste scorticature con un' uguale porzione di grasso di rognoni di montone e di miele, e tener queste parti nette e pulite per evitare di nuovo questo accidente.

Dell' uscita della verga.

Quando i cavalli hanno urinato, la verga rientra per l'ordinario nella vagina; ma accade al-R 2

JERSESSESSES. le volte che non vi rientra, lo che non può intervenire che per irritamento, o rilassamento. Quando ciò nasce per irritamento allora è una spezie di Priapismo; l'infiammazione diventa talvolta sì grande, che il corpo del cavallo si gonsia, ed i testicoli rientrano affatto. Bisogna condurre questi cavalli nel fiume, all'acqua corrente sera e mattina, tenervegli per più o meno di tempo secondo la freschezza dell'acqua, e far loro bevere dell' acqua bianca. E' d' uopo ancora impiegare i cristeri col latte, e col miele, addolcire la parte con olio rosato, mettere il cavallo alla crusca, levargli l'avena, e il fieno. Quando ciò deriva da rilassamento, bisogna spruzzare o bagnare la parte con un pò d'acqua vite, che si mescola con acqua tiepida, e mettere il cavallo al medefimo governo.


Delle galle.

Le galle sono tumori teneri, e molli della grosfezza di una nocciuola, senza dolore in sul principio, situate nella parte laterale della nocca tanto interna ch'esterna. Pretendesi, che un eccellente rimedio sia sfregargli tre o quattro volte il giorno con aceto sorte, nel quale si ha fatto disciogliere del zolso in canna e del sale in-

sieme macinati.

Non si può ferrare i cavalli quando l'unghia del loro piede è troppo secca, ed anzi allora accadono loro molti accidenti, i quali possono impedirsi avendo l'attenzione, in questo caso, di nodrir loro l'unghia coll'unguento da piede, il qual è fatto con sevo di montone, trementina, olio di oliva, e miele. Si umetta con questo unguento la corona del piede, lo che mantiene sempre l'unghia in buono stato.

Del-



Della Legatura.

I cavalli, ch' hanno fatta una gran fatica, e ch' essendo tutti in sudore, sono stati colti da un freddo improvviso, diventano talvolta legati. In questa malarcia le gambe del cavallo diventano rigide, e dure, ed egli non può quasi sostenersi in piedi. I cavalli possono ancora diventar legati quando si lasciano nella stalla lungo tempo senza far nulla, e si fa loro mangiar troppa biada. Accade sovente nelle Armate, che i cavalli diventano legati, quando bisogna dar loro a mangiare del frumento verde, o in erda. I rimedi in queste circostanze debbono esser pronti. Bisogna cavar fangue ai eavallo, fargli bevere dell' acqua, nella quale si ha fatto disciogliere del sale, e fregargli le gambe con un mescuglio di acqua vite, di aceto, di sale, e di olio essenziale di terebinto.

Della Castratura.

Si modera l'impetuosità de cavalli colla castratura. Questa operazione si fa in due maniere, o col fuoco, o col caustico. Ecco la maniera, con cui si opera col fuoco. Gettasi primieramente il cavallo a terra; se gli alza il piede di dietro sino alla spalla, e si tien fermo col mezzo di una corda, che cinge il collo, e che si attacca al piede. Il maniscalco prende la pelle de testicoli, vi fa un' incissone con uno strumento tagliente per sar uscire il testicolo; taglia dipoi con un coltello arrossato al fuoco i ligamenti, a cui resta attaccato il testicolo; il testicolo cade; il maniscalco continua a bruciare tutte l'estremità de'vasi sanguigni, applicandovi de'pezzi di

TARRESER SEREN


resina, cui sa liquesare col coltello insuocato: ricomincia in appresso la stessa operazione sopra l'altro testicolo; dopo getta dell'acqua sulle bor-

se, e l'operazione è fatta.

Il metodo di castrare col caustico è il più sicuro, e il men pericoloso, in qualunque età. Il maniscalco si munisce di quattro piccioli bastoni della groffezza del dito, lunghi da quattro in cinque pollici, appianati da una parte, e incavati di dentro; e riempie la cavità di questi bastoni con della pasta, che si asperge di arsenico: taglia la pelle della borsa, che racchiude i testicoli, e abbraccia dipoi da ciascun lato tutto il fascio de' vasi spermatici con due di questi bastoni incavati, e gli ferma per le due punte col mezzo delle due tacche, ch'hanno alle loro estremità; taglia in appresso i vasi spermatici de' testicoli vicino a bastoni; i testicoli cadono, e i bastoni restano attaccati a' vasi spermatici; l'arsepico, che s'è posto nelle loro cavità distrugge l'organizzazione di queste parti: venti ore dopo l' operazione si taglia destramente lo spago de' bastoni, e si levano via. Bisogna schivare, per far queste operazioni, il tempo del gran caldo e del gran freddo.

Del taglio della coda.

Quando si vuole tagliar la coda a' cavalli, si collocano in guisa, che la loro coda posi sopra un ceppo, e si dà un gran colpo di mazza-picchio sopra un coltellaccio satto a bella posta, il quale distacca in un subito l'estremità della coda; si lascia prima che getti sangue: indi vi si applica un serro caldo, e si sa liquesare sopra l'estremità della coda della resina per turare l'orisicio de' vasi. Sembrando agl' Inglesi che i caval-



cavalli abbiano maggior garbo quando portano questa coda corta, alta, e sollevata; i maniscalchi del loro paese dopo aver tagliata la coda a' cavalli, vi fanno cinque o sei incisioni ad uguale distanza dall'origine della coda fino all' estremità ; dov'è tagliata: attaccano a' crini, ch' hanno riservati nell'estremità della coda uno spago, che passa in una girella attaccata al zossitto della stalla, e all'altro capo di questo spago attaccano. un peso, che tiene continuamente sollevata in alto la coda del cavallo, sia che se ne stia in piedi, o coricato; e vi lasciano questo peso fino a tanto che le cicatrici della coda sieno del tutto guarite. Questa operazione sa che la coda di questi cavalli se ne stia sempre alta, e che la portino, come dicesi, all' inglese.

Non v' ha rimedio che sia di un' utilità tanto universale quanto il fuoco nelle malattie de' cavalli. Chiamansi così certe leggiere escare, che si fanno con coltelli infuocati sopra le parti, da cui si vuole sar evacuare gli umori; si applica questo suoco più o meno gagliardo e vivo secondo le circostanze; ma si ha sempre osservato che non sopravviene più alcun male alle parti, che

sono state curate in questa guisa.

Della maniera di ferrare i cavalli,

Dopo aver data un' idea generale delle malattie, che vengono à cavalli, e che ricercano pronti soccorsi, rimettendo i Lettori a' Libri Originali per conoscere particolarmente tutte l'altre spezie di malattie, da cui possono essere attaccati, parleremo adesso del metodo di serrargli.

Quattro sono le massime, o regole principali,



cui bisogna necessariamente sapere per ben serra-

re ogni sorta di cavalli.

La prima è espressa da maniscalchi co termini seguenti; punta davanti, e calcagno di dietro; vale a dire che la punta de piedi dinanzi è buona, e sorte; e che si può arditamente mettere i chiodi nella punta de piedi dinanzi, e non nel calcagno o talone di questi medesimi piedi, il quale ha l'unghia men grossa. Il cavallo ha i taloni de piedi di dietro sorti; l'unghia di essi è grossa, e capace di sopportare i chiodi: ma nella punta de piedi di dietro s'incontra tosto il vivo, perchè c'è poca unghia, ed anzi i maniscalchi non debbono porvi chiodi di veruna fatta.

Il più de' maniscalchi ne' piccioli luoghi hanno difficoltà ad offervar questa massima; mettono mal a proposito i chiodi ne'piedi di dietro come

ne' piedi dinanzi.

Bisogna adunque per la prima regola ricordarsi, che il talone de' piedi dinanzi è debole, e' che parimenti lo è la punta de' piedi di dietro, in guisa, che mettendo i chiodi un pò troppo in alto in questi luoghi si strigne, e si comprime facilmente una vena, che circonda il piede, lo che sa zoppicare il cavallo, ed allora si dice, che il cavallo è inchiodato. Se non si usa l'attenzione di cercare il luogo ferito, e inchiodato, sopraggiugne un' insiammazione, e ne nasseono de' funesti accidenti: lo stesso accade, alloraquando si tocca il vivo, ch' è la carne che circonda il piede tra la suola, e l'unghia.

La seconda regola si è non aprir mai i taloni o i calcagni a' cavalli: questo è il massimo abuso, e che rovina più di ogni altro i piedi. Dicesi aprire il talone alloraquando il maniscalco apparecchiando il piede, taglia il calcagno trop-


po vicino alla forchetta, e la leva via fino in alto un dito discosto dalla corona, in guisa che separa i quarti dal calcagno. Essendo la rotondità, o circonferenza del piede tagliara con questa cattiva pratica, non è più sostenuto da nulla, e perciò è d'uopo, se v'è qualche debolezza nel piede, che si ferri, e si ristringa.

La terza regola si è adoperare i chiodi sottilissimi di lama. I chiodi grossi di lama sanno un buco grande, non solamente quando s' introducono, ma anche quando si ribadiscono; essendo duri sanno scheggiar l'unghia, e la portano via.

La quarta regola si è fare i serri più leggieri ch'è possibile, secondo il piede e la statura del cavallo. I ferri pesanti ammaccano i muscoli e i nervi, e stancano il cavallo, il quale camminando tiene quasi sempre i piedi in aria, in guifa che deve sempre sostenere questo pesò inutile; inoltre essendo il peso de' ferri grande, sa presso mollare i chiodi al minimo urto nelle piere; finalmente alloraquando il cavallo si urese val a dire, incontra co' piedi di dietro quelli dinanzi i ferri pesanti si distaccano, e si perdono più facilmente.

Si possono considerare nel ferro due faccie, e molte parti. La faccia inferiore si appoggia e ripola direttamente sopra il terreno; la faccia superiore tocca immediatamente il disotto dell' unghia di cui il ferro segue esattamente il contorno. Il colmo è il campo compreso tra l'orlo esseriore e l'orlo interiore nel luogo dove l'incurvatura del ferro è più sensibile. La punta corrisponde esattamente alla punta del piede; le branche o i rami vanno dal colmo sino all'estremità di ciascuna branca, le quali corrispondono a' calcagni. Finalmente i buchi, con cui è traso-

rato il ferro per lasciar passare i chiodi, e per



un ferro dinanzi collocati in punta, e quelli di un ferro di dietro in talone, ed essendo questi medesimi buchi sempre più magri o più vicini all'orlo esteriore del ferro nel ramo, che dec

difendere, e coprire il quarto di dentro.

Quando il maniscalco apparecchia i piedi non dee incavare ne quarti col ferro, con cui apparecchia il piede. Bisogna, che lasci i taloni de piedi dinanzi forti, e tutto il piede ancora. Se s'indebolisce di troppo, se accade, che il cavallo si sferri in viaggio, il suo piede resta qualche volta rovinato innanzi che si trovi occasione, e

comodo d'inferrarlo di nuovo.

Bene apparecchiato ch'è il piede, bisogna adattarvi un serro, che sia mezzo all'inglese, vale a dire che non copra nè troppo, nè troppo poco. Bisogna, che non posi sopra la suola, ma dee posare della larghezza di un mezzo dito tutto d'intorno al piede giustamente sulla corona ed ugualmente. Se il serro è orlato per di dentro, vale a dire s'è ribattuto a freddo sulla biscornia, e che innanzi di metterlo non abbissi avuta l'attenzione di appianare questa orlatura, e che questa posi sull'unghia, la rovinerà necessariamente, e rovinerà il piede; l'unghia intorno al piede non è più larga che un dito traverso; e questa è la grossezza ch'ha per l'ordinario, tutta l'unghia.

Adattato a questo modo il ferro, vi si mettono de' chiodi, e si lascia andare il piede a terra per conoscere, se il ferro è ben messo nel luogo, ch' esser deve, indi s' introducono i chiodi agualmente in modo che gli uni non sieno più

alti degli altri.

Introdotti i chiodi innanzi di ribadirgli, quan-


とののののででのでのののので do si sono tagliati colle tenaglie, bisogna prendere il taglia piede ch'è uno strumento di acciajo lungo all'incirca un mezzo piede, tagliente per una parte, e ch' ha un dosso alguanto grosso dall' altra. Questo strumento serve a tagliar l'unghia che oltrepassa il ferro quando è inchiodato, picchiando col martello sopra il dosso fino a tanto ch'abbiasi tagliato quello, che si vuole levar viz dell'unghia.

Si adopera ancora il taglia piede inpanzi di ribadire i chiodi per tagliare quel poco di unghia, che il chiodo ha fatto scheggiare di sotto; affinchè le ribaditure sieno unite coll'unghia. Questa operazione oltre alla pulitezza fa che i chiodi tengano meglio, e che il cavallo non possa tagliarsi colle ribaditure; inconveniente che acca-de spessissimo, se non si ha quest' attenzione.

La ferratura de' cavalli, che a prima vista sembra non essere che una pura pratica, ricerca nondimeno tutta la capacità, e l' esperienza di un Maniscalco intelligente.

MARMO (Arte di tagliare, e di pulire il)

Il marmo dal Latino marmor, derivato dal Greco marmeten risplendere, a cagione del lustro, che riceve, è una spezie di pietra di roccia estremamente dura, e che porta il nome delle differenti Provincie, dove sono le cave, donde si trae. Ve n'ha di molti colori; alcuni marmi sono bianchi, o neri, altri sono screziati o mescolati di macchie, vene, mosche, onde, nuvole: quanto più i colori e le macchie son vive, e variate, tanto più i marmi sono preziosi, e cari, Il loro prezzo dipende ancora dalla loro durezza e dalla facilità ch' hanno a ricevere un bel lustro, I marmi sono tutti opachi; il solo bian-



tavole sottili; e perciò gli Antichi se ne servivano in luogo di vetro nelle finestre de Bagni, delle Stuffe, ed altri luoghi, cui volevano di-

fendere dal freddo.

Il marmo si divide in due spezie; in marmo aptico, e in marmo moderno: per marmi antichi s'intendono quelli, le cui cave sono consumate, perdute, o inaccessibili, e che non sono da noi conosciuti, che per l'opere degli antichi; e per marmi moderni quelli, che attualmente si adoperano, e le cui cave attualmente essono.

De' marmi antichi.

Il marmo bianco antico, le cui cave erano nesta Grecia, e del quale veggonsi ancora delle bestissime statue, è affatto ignoto al giorno d'oggi; ed in mancanza di esso si adopera quello di Carrara.

Il lapis è stimato il più bello di tutti i marmi antichi; il suo colore è un curchino oscuro, e carico moschettato di un altro turchino più chiaro, tirante al celeste, e mescolato di alcu-

ne vene d'oro.

Il porsido dal Greco mosqueos, porpora, riputato il più duro di tutti i marml antichi, e dopo il lapis, uno de' più belli, traevasi anticamente dalla Numidia in Africa, e per questa ragione era dagli Antichi chiamato lapis Numidicus; se ne ritrova di rosso, di verde, e di grigio. Il porsido rosso è durissimo; il suo colore è un rosso carico, del colore della feccia di vino, seminato di picciole macchie biamche, e riceve benissimo il lustro. Il più bello è quello, il cui rosso è più vivo, e le cui macchie sono più bianche, e più picciole. Il porsido verde, ch' è assai più raro, ha

Mesarianes e

la stessa durezza che l'antecedente, ed è mescolato di piccole macchie verdi, e di piccioli punti grigi. Il porsido grigio è macchiato di nero,

ed è assai più tenero.

Il Serpentino, chiamato dagli antichi ophites, dal Greco opis serpente, a cagione del suo colore che imita quello della pelle di un serpente, cavavasi anticamente dalle Pietriere di Egitto. Questo marmo ha molto della durezza del porsido; il suo colore è di un verde bruno, mescolato di alcune macchie quadrate, e rotonde, come anche di alcune vene gialle, e di un ver-

de pallido di color di cipolletta.

L' Alabastro dal Greco a na Baspov è un marmo bianco, e trasparente, o variato di molti colori, che si cava dall' Alpi, e da' Pirenei: egli è renerissimo nell'uscir dalla cava, e s'indura grandemente all'aria. Ve n' ha di molte spezie, il bianco, il variato, il moutahuto, il violetto, e il roquebrue. Il variato si divide in tre spezie; la prima chiamasi orientale; la seconda il fiorito, e la terza l'agatato. L'orientale si divide ancora in due, di cui l'uno in forma di agata è mescolato di vene rosse, gialle, turchine, e di biano co pallido. L'altro è ondato, e mescolato di vene grigie, e rosse, con lunghe striscie. L' alabastro fiorito è di due spezie; uno è macchiato di ogni sorte di colori, come i fiori, donde trae il suo nome; l'altro venato in forma di agata è lustro, e trasparente: di questo genere di Alabastro è ancora quello, che chiamasi in Iralia pecores, perchè le sue macchie somigliano in certo modo alle pecore; e a' montoni che si rappresentano ne' Paesaggi. L' alabastro agatato è lo stesso, che l'alabastro Orientale, se non che i suoi colori sono più pallidi. L'alabastro di Mon-

tabuto è tenerissimo, ma pure più duro; che non sono le agate di Allemagna, a cui si rassomiglia: Il suo colore è di un fondobruno; mesco. lato di vena grigia, che sembra imitare delle figure di Carce Geografiche : L' alabastro di Roquebrue; che si cava dal paese di questo nome nella Linguadocca è più duro che gliantecedenti; il suo colore è di un grigio carico, e di un

rosso bruno con gran macchie:

Il Granito, così chiamato, perchè è segnato di picciole macchie formate di molti granelli di sabbie condensate, è durissimo, e riceve difficilmente il lustro: egli è evidente; che non v' ha marmo, da cui gli Antichi abbiano cavati pezzi sì grandi, e in tanto numero come da questo; perchè la maggior parte degli edifizi di Roma perfino le case de' particolari, n' erano abbellite, e fregiate: Questo marmo era certamente comunissimo per la quantità de' tronchi di colonne ; che servono ancora oggidì di limiti a tutte le strade della Città. Ve n' ha di molte spezie : quello di Egitto, d' Italia, e del Delfinato; il verde, e il violetto. Il granito di Egitto, noto fotto il nome di Thebaicum marmor, e che traevali dalla Tebaide è di un fondo bianco sporco, mescolato di picciole macchie grigie, e verdastre, e duro quasi quanto il porfido. Il Granito d'Italia, che secondo il Sig. Felibien si traeva dalle cave dell' Isola d' Elba, ha delle picciole macchie un poco verdastre, ed è men' duro, che quello di Egitto. Il Granito del Dolfinato, che si cava dalle rive del Reno vicino alla foce della Lifera è antichissimo, come apparisce da molte colonne, che sono nella Provenza: Il Granito verde è una spezie di serpentino, o verde antico mescolato di picciole macchie bianche :

che, é verdi : Il Granito violetto si trae dalle cave di Egitto, ed è mescolato di bianco e di

violetto con picciole macchie .

Il marmo di giaspo, è di color verdastro mes scolato di picciole macchie rosse. Avvi ancora un giaspo antico nero e bianco con picciole mac-

chie; ma ch'è rarissimo :

Il marmo di Paros cavavasi anticamente da un' Isola dell' Arcipelago; così chiamata, e che al dì d' oggi chiamasi Peris e Parissa: Varrone avea dato a questo marmo il nome di marmo lychnitas dal Greco Xuxuas; una Lampana perchè si tagliava nelle Cave a lume di lampane. Il suo colore è di un bianco un poco giallo; e trasparente; più tenero; di quello; di cui ci serviamo al presente; che si accosta all' alabastro; ma che non è tanto bianco: La maggior parte delle antiche statue sono di questo marmo:

Il marmo verde antico, le cui cave si sono perdute, è rarissimo. Il suo colore è mescolato di un verde di zolla, e di un verde nero a lamine

di figura; e grandezza inuguali:

Il marmo bianco, e nero, le cui cave si sono perdute, è mescolato a lamine di bianco purissi-

mo, e di nero nerissimo:

Il marmo di picciolo antico è di questa ulcima spezie, cioè, bianco e nero; ma più confuso a picciole vene:

Il marmo di Brocatello cavavali anticamente vicino ad Andrinopoli nella Grecia: il suo colore è mescolato di picciole macchie grigie; rosfe, pallide, gialle, e di color d'Isabella.

Il marmo Africano è macchiato di un rosso bruno mescolato di alcune vene di bianco sporco, e di color di carne con alcuni siletti di un verde carico, e sosco. Lo scarnozzi parla di un altro marmo Africano durissimo, che riceveva un

bellif-



bellissimo lustro, di un fondo bianco, mescolato di color di carne, e talvolta di color di sangue con vene brune, e nere assai sottili, ed ondate.

Il marmo nero antico era di due spezie: uno che chiamavasi marmor luculleum, e che si cavava dalla Grecia, era tenerissimo; l'altro chiamato da' Greci Bangaros pietra di paragone, cui Vitruvio chiama index, perchè serve a provare i metalli, si traeva dall' Etiopia, ed era più stimato del primo: questo marmo era di un nero grigio tirante al ferro.

Il marmo di cipollino; cui Scamozzi crede effere quello, che gli Antichi chiamavano augustum o tiberium marmer, perchè fu scoperto in Egitto al tempo di Agusto, e di Tiberio, è formato di grandi onde, e macchiato dibianco, e di verde pallido di colore d'acqua marina, o di cipolla,

donde ha tratto il suo nome.

Il marmo giallo è di due sorte, uno chiamato giallo di Siena, è di un giallo color d'isabella; senza vena, ed è rarissimo. L'altro chiamato dorato più giallo che non è l'antecedente, è quello, a cui Pausania dà il nome di marmor croceum, a cagione del suo colore di zasserano: si cavava dalla Macedonia.

Il marmo di Bigionero, le cui cave si sono per-

dute, è rarissimo.

Il marmo di Lumachello così chiamato, perchè il suo colore è mescolato di macchie bianche, nere, e grigie formate a guscio di lumaca, donde trae il suo nome, è rarissimo, essendosene perdute le cave.

Il marmo di Piccinisco, le cui cave si sono parimenti perdute, è venato di bianco, e di un colore, che si avvicina a quello d'isabella.

Il marmo duro antico, le cui cave si sono perdute, è mescolato a macchie rotonde di varia

WESSESSESSE grandezza di bianco, di nero, di rosso, di tura chino, e di grigio.

De' marmi moderni .

Il marmo biancho, che si cava al presente da Carrara verso le coste di Genova, è duro, e bianchissimo, e molto buono per le opere di scultura. Se ne cavano de' pezzi di quella grandezza,

che si vuole.

Il marmo di Carrara, che chiamasi marmo vera gine, è bianco, e si cava da' Pirenei dalla parte di Bajonna. Ha il grano men fino che l'altro a risplende come una spezie di sale, e rassomiglia al marmo bianco antico, di cui furono satte tutte le statue Greche, ma è più tenero, non cost bello, foggetto a diventar giallo, e a macchiarsi; si adopera per opere di scultura.

Il marmo di Dinant, che cavasi vicino alla Città di questo nome nel Paese di Liegi è comunissimo, e di un nero purissimo, e bellissimo.

Il marmo di Namur è esso pure comunissimo e nero quanto quello, di Dinant, ma non così perfetto; tira alcun poco al turchino, ed è tra-

versato da alcuni filetti grigi.

Il marmo di Theu, che si cava dal paese di Liegi, dalla parte di Namur, è di un nero puro, tenero, e facile a tagliare. Riceve un lustro più bello, che quello di Namur, e di Di-

Il marmo bianco venato, che viene di Carrara, è di un turchino fosco sopra un fondo bianco, mescolato di macchie grigie, e di vene grandi. Questo marmo è soggetto ad ingiallire, e a macchiarli.

Il marmo di Margossa, che si cava dal Milane-Tomo VIII.

fe, è duriffimo, e molto comune. Il fuo colore è di un fondo turchino, mescolato di alcune

vene brune, di color di ferro.

Il marmo di Barbanzon, che si cava dal paese di Hainaut, è un marmo nero venato di bian-

co, ed è comunissimo.

Il marmo di Portor & cava dal piede dell'Alpi nelle vicinanze di Carrara. Ve n'ha di due forte: uno, ch' ha il fondo nerissimo mescolato di alcune macchie, e vene gialle dorate, è il più bello; l'altro, le cui vene sono biancastre, è meno stimato.

Il marmo di S. Massimino è una spezie di Par-

tor di un giallo, e di un nero vivissimo.

Il marmo di Serpentino moderno viene d' Allemagna, e serve per vasi, ed altri ornamenti di

questa spezie.

Il marmo verde moderno è di due forte: uno che chiamasi impropriamente verde di Egitto, si cava vicino a Carrara sulle coste di Genova. Il suo colore è di un verde carico, mescolato di alcune macchie di bianco, e di grigio di lino. L'altro che chiamasi verde di mare si cava in que' contorni. Il suo colore è di un verde più chiaro, mescolato di vene bianche.

Il marmo giaspato è quello che si avvicina al giaspo antico; il più bello è quello, che più se

gli accosta.

Il marmo di Lumachello moderno è quali fimile all'anrico; ma le fue macchie non fono così

ben segnate.

Il marmo occhio di pavone è mescolato di macchie bianche, cilestre, e rosse, un po somiglianti a quelle spezie di occhi, che sono all'estremità delle penne della coda de' pavoni, donde ha tratto il suo nome.

Il marmo di Porta santa, o serena è un mar-

MENSION DE PROPERTO mo mescolato di macchie grandi, e di vene gria

gie, gialle, e rossiccie.

Il marmo del Vescovo è mescolato di vene verdastre traversate da striscie bianche, allungate,

rotondate; e trasparenti.

Il marmo di Brocatello, chiamato Brocatello di Spagna; è che si trae da una cava antica di Tortosa nell'Andalusia è rarissimo. Il suo colore è mescolato di giallo, rosso s grigio pallido s ed ifabella:

Il marmo di Bologna è una spezie di Brocatello che si cava in Picardia, ma le cui macchie sono più grandi, e mescolate di alcuni filetti rossi:

Il marmo di Sciampagna, che partecipa del Brocatello, è mescolato di turchino a macchie rotonde come occhi di pernice; se ne ritrova anche di un' altra sorté mescolato di bianco, e

di giallo pallido:

Il marmo di Linguadocca è di due spezie: uno che si cava vicino alla Città di Cofne nella Linguadocca, è comunissimo. Il suo colore è di un fondo rollo; di vermiglio sporco; mescolato di vene grandi, e di macchie bianche; l'altro, ché viene da Narbonna; e ch'è di color bianco; grigio, e celeste è assai più stimato.

Il marmo di Roquebrue, che si cava sette leghe distante da Narbonna, è a un dipresso simile a quello di Linguadocca ; e non n'è in altro diverso se non in quanto le sue macchie bianche

sono tutte in forma di pomi rotondi.

Il marmo di Caen in Normandia è quasi simi= le a quello di Linguadocca; ma più confulo; e

men vivo di colore.

Il marmo di Serancolin si cava da un luggo chiamato la Val d'or vicino a Serancolin, e da' Pirenei in Guascogna: Il suò colore è di un rosso color di sangue; mescolato di grigio; di S gial-

giallo, edi alcuni luoghi trasparenti come l'agata; il più bello è rarissimo, perchè la cava n'è confumata.

Il marmo di savoja, che si cava dal paese di questo nome è di un fondo rosso, mescolato di molti altri colori, che sembrano essere come in-

collati.

Il marmo di Signan è di un verde bruno mescolato di macchie rosse, che sono talvolta di color di carne mescolato di grigio, e di alcuni filetti verdi in un medesimo pezzo.

Il marmo di Gauchenet, che si cava vicino a Dinant è di un fondo rosso bruno, macchiato,

e mescolato di alcune vene bianche.

Il marmo di rance, che si cava dal paese di Hainaut è comunissimo, e differente nel grado di bellezza. Il suo colore è di un fondo rosso sporco, misto di macchie e di vene turchine, a bianche.

Il marmo di Berzalto ha il fondo di un bruno chiaro e senza macchia con alcuni filetti grigi folamente, ma fottili in guifa, che fomigliano a' capelli, che cominciano a incanutire.

Il marmo di Avergna, che si cava da questa Provincia ha un fondo di color di rosa, misto di

violetto, di gialio, e di verde.

Il marmo di Bourbon, che cavasi dal paese di questo nome è di un grigio cilestre, e di un rosso sporco, mescolato di vene di giallo sporco.

Il marmo di Hon, che viene da Liegi è di un colore alquanto bigio, misto di un rosso color di

sangue.

Il marmo di Sicilia è di due spezie ; uno che chiamasi antico , e l'altro moderno . Il primo è di un rosso bruno, bianco, e isabella, e a macchie quadrate, e lunghe; i suoi colori sono vivissimi. Il secondo che rassomiglia all'

anti-

antico, è una spezie di marmo di Vero-

Il marmo di Elvezia è di un fondo turchino di ardesia, mescolato di bianco pallido.

Il marmo di Verona è mescolato di turchino

di rosso pallido, e di cremesi.

Il marmo di Fierenza è un marmo figurato nel quale par che si veggano delle castella, delle torri, e degli alberi.

Delle Cave de' Marmi.


I marmi si traggono dalle Cave, dove la natura gli ha prodotti, come le altre spezie di pietre. Per trar dalle cave i marmi, si adopera quasi in tutte lo stesso metodo. Si apre primieramente una buca a maniera di pozzo dodici, o quattordici piedi in diametro; ed i rottami, la terra, il calcinaccio si tirano su con un martinello, od altro organo simile in grandi corbe di vinchi, e si ammucchiano tutto all'intorno, collocandovi sopra la ruota, ch' ha da tirar su le pietre.

Secondo che la buca avanza, e la scala ordinaria diventa ormai troppo corta, si applica al bisogno una scala particolare. Quando gli operaj son penetrati ben addentro nella terra, e sono arrivati al primo suolo o strato, cominciano ad applicare la ruota, ed i corbelli per iscaricare

le pietre, che vi hanno dentro scavate.

In quanto al tirare il marmo, cioè allo staccarlo dal letto, dopo di averlo scalzato, cioè dopo aver levata via la terra, che copre il marmo sulla sommità, si osserva, dove si ha a fendere, ed ivi si caccia un buon numero di cunei sin che riesce di staccarlo dal resto della roccia.

Ciò



Ciò fatto sipassa a romperlo; perlochè applicandovi il regolo ad ambe l'estremità più o meno separate di tratto secondo gli usi a cui è destinato il marmo, vi segnano una linea, e lungo essa intagliano un canaletto coll'accetta da pietre; e nel canaletto dispongono cinque, o sei cunei, supposto che il marmo sia tre o quattro piedi, cacciandovegli con diligenza a leggieri colpi; e tenendogli sempre ugualmente diritti.

Rotto così il marmo per lungo, lo che si può fare sino alla metà di un pollice di qualunque mole, applicando una squadra al lato diritto segnano una linea, e passano come innanzi a rom-

perlo per largo.

Questo metodo di cavare le pietre, e i marmi è stato giudicato molto preseribile a quello, con cui si rompono all'impazzata, o a caso. Il carico o la quantità di marmo che si cava col primo metodo equivale ad un carico e mezzo di quello, che si estrae nella seconda maniera.

E' d'ucpo tuttavia offervare, che questo metodo si adopera soltanto nelle pietre, o marmi ordinari, e nelle spezie più tenere; mentre per romper nelle cave le pietre e i marmi più duri, si adoperano grandi mannaje da pietra, colle quali scavano un prosondo canale nella pietra dura; ed in questo canale sulla sommità mettono due sbarre, o spranghe di ferro, cacciando i lor cunei di ferro tra coteste sbarre.

In alcune occasioni per cavare i marmi e le pietre particolarmente le dure, si servono di polvere da schioppo, e con ottima riuscita. A tal effetto sanno un bucco cilindrico di un pollice e mezzo all'incirca di diametro, e prosondo a segno che arrivi al centro della pietra caricano in appresso questo buco come si carica un cannone, e riempiono il vuoto, che lascia la

pol-

polvere, di gesso, o di rottami ben calcati; dopo per altro avervi introdotto uno spillo di serro, che dipoi si cava, e che vi lascia un picciolo foro, che serve di socone. Lo spazio occupato dalla polvere è la camera della mina; vi si
appicca il suoco col mezzo di una miccia, che
comunica col socone, e il masso o la roccia si
spacca in diversi pezzi quando l'apertura è stata chiusa con diligenza.

A misura che si levano via le terre, e si cavano le pietre si lasciano nella cava delle colonne per sostenere le terre, ed impedire, che non

cadano.

Della maniera di lavorare il marmo.

Tratto ch'è il marmo dalla cava, e condotto alla Bottega dell'Artefice, si sega di quella grossezza, che si vuole. La sega del taglia pietra è senza denti, ed è incastrata ad ambi i capi come quella de' Legnajuoli, dentro a due spezie di manichi di legno proporzionati alla sorza dell'opera e della sega. Vi sono di queste seghe, che due uomini hanno dissicoltà a sollevare per collocarle nel luogo, dove debbono operare. Il serro di queste seghe è larghissimo, e sorte per poter segare il marmo, logorandolo appoco appoco col mezzo della sesce, e dell'acqua, che il segatore vi mette con una lunga cucchiaja di ferro.

Accade spesse volte, che le segature sono male spianate, vale a dire, che i pezzi di marmo
segati non sono persettamente lisci, ed uguali.
Questo disetto deriva talvolta dall' irregolarità
della sega, e talvolta da calli, o chiodi, che incontra nel marmo, i quali la fan deviare dal
suo buon cammino. Questi chiodi sono nel marmo quello che sono i nocchi nel legno. Chia-

S 4 mansi

mansi marmi rigidi quelli, che sono troppo duri, e soggetti a volare in scheggie; marmi filamentosi, o sibrosi, quelli, ch' hanno certe spezie di paglie, o di filamenti, i quali impediscono, che le loro parti si uniscano bene insieme, e marmi terricci quelli, che contengono delle vene, o picciole cavità piene di materie terrestra mal cementate.

Per rimediare a questi inconvenienti sa d' uopo tagliare i pezzi di marmo segati, e sfregarlà colla selce, lo che cagiona ungrande dispendio.

Tagliato ch' è il marmo si lavora con diversi scarpelli desinati a quest'uso, e formansi in esso con i medesimi stromenti le modellature, e i diversi disegni, che ricerca l' opera, o che il gusto dell' Artesice può suggerirgli. Si ha ritrovato il modo di scolpire il marmo per opere delicatissime mediante un liquor acido formato di un mescuglio di spirito di sale, e di aceto dissillato. Innanzi di sar mordere l'acido si coprequello, che si vuol conservare in rilievo con una vernice di gommalacca disciolta nello spirito di vino; ovvero con cera di Spagna disciolta nel medesimo acido. L'avorio può lavorarsi allo stesso modo.

Per pulire il marmo vi si mette sopra del selce polverizzato inumidito con acqua, e si sfrega con una pietra pure di selce sino a tanto che le onde, che si trovano sopra i pezzi di marmo segati sieno tolte via assatto. Se il pezzo è modellato, si adopera una pietra di selce, che sia adattata, e conforme alle modellature, le quali parimenti si sfregano sino a tanto che sieno ben corrette, e che il taglio ne sia corroso, e man-

Dopo questo si adopera per fregare il marmo della terra di piatti, che non son giunti a per-

fetta



fetta cuocitura nella fornace de' Pentolaj. Questa operazione raddolcisce il marmo, e lo dispone a ricevere un' altra pulitura col mezzo dell' acqua, e della pietra pomice, con cui si frega sino a tanto che più non appariscano nè raschia-

ture, nè onde, nè verun altro difetto.

Ben lisciato ch' è il marmo si frega con un panno-lino imbevuto di fango di smeriglio. Questo ingrediente ritrovasi sopra le ruote, o mole sulle quali i Lapidari tagliano le soro pietre. Il marmo riceve da questa opera sone una bellissima pulitura; ma per renderle perora più sustro, e più bello si frega con stato calcinato, e ridotto in polvere.

Le materie, che si adoperano, per pulire il marmo debbono sempre essere imbevute di acqua.

Si fanno col marmo, e coll'altre pietre colorite certe spezie di pitture composte di molte picciole pietre insieme commesse. In mancanza di pietre naturali si adoperano talvolta delle pietre artificiali. Quando si fanno di tali Pitture, si ha sotto agli occhi un quadro dipinto, che guida e dirige l'Artesice per collocare i colori. Quanto più picciole sono le pietre tanto più sina, e delicata è l'opera, e capace di ricevere le diverse tinte, che se le vogliono dare. Bisogna aver l'attenzione, che queste pietre non presentino una superficie troppo liscia, e troppo rilucente: i raggi di luce, che ristetterebbero troppo vivamente, impedirebbero; che non si distinguessero i colori di questa spezie di pittura. Vedi MOSAICO.

Si è ritrovata anche l'Arte di colorire il marmo bianco naturale con diverse dissoluzioni. La dissoluzione di argento penetra il marmo bianco profondissimamente, e gli dà un colore rossiccio, e in appresso bruno: la dissoluzione d'oro pene-

tra meno, e fa un colore violetto: l'uno el'altro fanno il loro effetto più profondamente, se si espongono al sole. La dissoluzione di rame dà un bel color verde sopra la superficie del marmo: il sangue di drago sfregato sopra il marmo caldo, lo tinge in rosso: la gomma resinosa lo tinge di un bel cedrino. Per far penetrar di vantaggio questi liquori bisogna innanzi pulire il marmo colla pietra pomice. Le tinture di legno, di radici nello spirito di vino coloriscono il marmo. La cintura di cocceniglia lo penetra una linea alli, icirca, egli dà un colore misto di rosso, e sorpora: i colori mescolati colla

ancor essi il marino. cera colorisc

Si fa anche una spezie di marmo artifiziale, che imita molto bene il naturale, e che porta il nome di flucco. Per far questo marmo artifiziale si adopera del gesso finissimo, che s' impaila con acqua carica di una sufficiente quantità di colla d' Inghilterra. Quando il gesso è seccato, la colla, di cui è pregno, gli dà consistenza, e tenacità, e lo rende capace di essere lavorato come il marmo, e di ricevere ancora una bella pulitura. Rispetto a quelle varietà di colori, che adornano, ed arricchiscono certi marmi naturali, s'imitano facilmente nello flucco. Non si ha per questo che ad impastare a parte, con gli opportuni ingredienti coloranti le diverse porzioni di gesso, che debbono entrare nella composizione del marmo artifiziale, che si vuol fare. Quando hanno acquistato un certo grado di consistenza, s' impastano grossolanamente insieme, e ne risulta un mescuglio casuale, che imita molto bene gli scherzi della natura, che ammiransi ne'marmi naturali.

Avvi ancora un'altra spezie di stucco, che si colorisce, e s' impasta come quello, di cui abbiamo



biamo ora parlato, ma ch' è composto di scheggie di marmo bianco ben polverizzate, e mescolate con calcina spenta in una sufficiente quantità di acqua. Vedi STUCCATORE.

MARROCCHINO (Arte di fare il)

Il Marrocchino è una spezie di cuojo, ed è la pelle di becchi, o di capre, o di qualche altro simile animale chiamato menon molto comune nel Levante, la quale è stata conciata con sumac, o gallozze, e colorita dipoi con quel colore che più si vuole: è molto in uso nelle tapezzerie, nelle legature de' Libri.

Questo nome viene ordinariamente derivato da Marrocco, Regno di Barbaria nell'Africa, donde si crede che sia stata tolta la maniera di fabbri-

care il marrocchino.

Vi sono marrocchini di Levante, di Barbaria, di Spagna, di Fiandra, e di Francia ec. Ve n'ha di rossi, di neri, di gialli, di turchini, di violetti ec. Le diverse maniere di fabbricare i marrocchini sì neri, come in colori ci sono sembrate tanto curiose, e nello stesso tempo sì poco note tra noi, che crediamo, che il Pubblico non sarà scontento di qui ritrovarle.


Maniera di fabbricare il Marrocchino nere .

Avendo prima fatte seccar le pelli all'aria, si mettono a macerare dentro a tini pieni d'acqua chiara, dove si lasciano per tre giorni, e tre notti: dopo questo tempo si cavano, e si distendono sopra un cavalletto di legno simile a quello, di cui si servono i Conciapelli, sopra del quale si battono, e si rompono con un coltello grande satto per quest' uopo. Si mettono in appresso ad

ammollare di nuovo dentro a de' tini, ne' quali si ha messa della nuova acqua che si cambia ogni giorno fino a tanto che si vegga, che le pelli son venute a bene. In questo stato gettansi in uno tino grande di legno, o di pietra pieno di acqua, nella quale si ha fatta spegnere della calcina, che si ha ben bene rimescolata, e dentro alla

quale debbono stare quindici giorni.

E' d' uopo tuttavia aver l'attenzione di cavarvele, e di rimettervele ogni giorno sera e mattina. Allera si gettano in un tino pieno di nuova calcina, e di nuova acqua, donde si levan via, e dove si rimettono ancora fera e mattina per altri quindici giorni. Indi si lavano, e si risciaquano bene nell'acqua chiara una dopo l'altra; se ne leva via il pelo sul cavalletto col coltello; e si gettano in un terzo tino, dal quale & cavano, e dove si rimettono sera e mattina per altri diciotto giorni. Dopo si mettono nel siume per dodici ore a farle bevere; tolte di là ben risciacquate si mettono in mastelle, dove si per stano con pestelli di legno, mutandovi due volte l'acqua. Si distendono dopo sul cavalletto per levarne via la carne col coltello, indi ritornano in mastelli di nuova acqua, donde si cavano per raschiarle di nuovo dalla parte del pelo, per esfere dipoi gettate un'altra volta in mastelli, di cui s'è innanzi mutata l'acqua. Dopo si gettano dentro ad un tino particolare, il cui fondo ha molti buchi, nel quale si pestano per un'ora, gettandovi di sopra di quando in quando dell' acqua fresca a misura che si pestano. Si distendono in appresso sul cavalletto, e si raschiano d'ambe le parti; si rimettono in mastelli sempre pieni di nuova acqua chiara; e quando hanno bevuto abbastanza si cavano per cucirle tutto attorno in forma di sacchi, in guisa che le gam-



be di dietro, che non sono cucite, servano loro come di imboccatura per farvi entrare una mi-

stura, di cui parleremo qui appresso.

Le pelli così cucite si mettono in un tino ripieno d'acqua tiepida, nella quale si ha disciolto dell'escremento di cane. Quivi si agitano, e si rimenano con lunghe pale per lo spazio di una mezz'ora; si lasciano in riposo per dodici ore, indi si cavano e si dilavano in acqua fresca; e poi si riempiono col mezzo di un imbuto di una preparazione di acqua, e di sumac insieme mescolati, e riscaldati sopra il fuoco sinchè stian per bollire: a misura che s'empiono, se ne legano le gambe di dietro, e si chiude l'imboccatura perchè non n'esca il liquore. In questo stato si mettono giù nel vaso, dov' è l'acqua, e il sumac. e quivi si agitano per quattro ore. Si cavano, e si ammucchiano una sopra l'altra. Dopo qualche tempo si mutano da banda a banda, e si lasciano così fino a tanto che sono bene scolate. Fatte ciò, si cavano, si allentano, e si riempiono un' altra volta della stessa preparazione, ricucendole, ed agitandole per due ore; indi si ammuc-chiano per la seconda volta, e si lasciano scolare, come s'è fatto la prima. Si ripete l' Messa cosa per la terza volta, con questa differenza che si agitano solamente per un buon quarto di ora. Si lasciano dipoi fino alla mattina del giorno seguente che si estraggono, si scolano, e scucite si vuotano del sumac, si piegano in due dal capo alla coda, colla banda del pelo di fuori; e si mettono una sopra l'altra sul cavalletto perchè finiscano di scolare; si distendono suori, e si asciugano; indi si calcano co' piedi a due a due, e in appresso si distendono sopra una tavola di legno, e si raschiano con un coltello fatto a bella posta per levar loro tutta la carne e il suThe sha in elle ripane. In five fi francaise

mac, che in esse rimane. In fine si stropicciano superficialmente con olio dalla parte del pelo; e poi si lavano dalla stessa banda con acqua.

Ricevuto ch' hanno così l'olio, e l'acqua, si maneggiano; e si torcono bene colle mani: quindi si stendono, e si soppressano sopra la tavola colla parte della carne di sopra con un istrumento di ferro simile a quelli del Conciapelli. Ri-voltate dipoi dall'altra parte, ch'è quella del pelo, si stropicciano fortemente con un pugno di giunchi per ispremerne quanto più si può tutto l' olio che resta; ed allora si dà loro la prima mano di nero dalla banda del pelo con un fiocco di pelo, o di crine attorto, e bagnato in una spezie di tinta nera , che chiamasi nero di ruggine, perchè si prepara con della birra, in cui si fono gittati de' pezzi di ferro vecchio irruginito. Quando si son fatte asciugare per metà attaccandole all' aria colle gambe di dietro si distendono sopra la tavola, e si sfregano per ogni verso con un istrumento di legno dentato per sollevare la granitura; sopra alla quale si passa una mano leggiera di acqua; ed indi si lisciano di nuovo a forza di braccia con un fiocco di giunchi fatto a bella posta;

Lisciate che sono, si dà loro una seconda mano di nero, e si mettono ad asciugare. Ritornano sulla tavola, ed allora si adopera una piastrella di soghero per sollevare di nuovo il grano; e dopo una leggiera mano di acqua si lisciano di nuovo; e per sollevare per la terza volta il pe-

lo si adopera una piastrella di legno.

Dopo che la parte del pelo ha ricevute tutte quesse preparazioni, si raspano dalla parte della carne con un coltesso acuto destinato a tal uso; e si fregano fortemente dalla parte del pelo con una berretta di lana, dopo aver loro da:



ta una mano di lustro con berberi, cedro, od arancio. In ultimo si finiscono tutti questi apparecchi sollevando leggiermente il grano per l'ultima volta colla piastrella di soghero: lo che le perseziona, e le mette in islato di essere vendute, e adoperate.

Maniera di preparare il Marrocchino rosso,

Si mettono a macerare nell'acqua di fiume le pelli per ventiquattro ore; e cavate che si sono di là, si distendono sopra il cavalletto, sopra il quale si battono col coltello, indi si mettono di nuovo ad ammollare per quarantaott' ore nell' acqua di pozzo; e si battono un' altra volta sul cavalletto; indi si bagnano e si macerano di nuovo nell'acqua. Dopo si gettano nel tino che contiene l'acqua dove s' è spenta della calcina, e si lasciano quivi tre settimane, cavandole suori ogni mattina e rimettendovele per disporle ad esser mondate. Cavate le pelli per l'ultima volta dal tino si spelano col coltello sopra il cavalletto; e quando se n'è levato tutto il pelo si gettano in mastelli pieni d'acqua fresca , nella quale si sciacquano bene per iscarnarle dipoi col coltello sì dalla banda della carne, come da qualla del pelo. Fatto questo gettansi di bel nuovo ne' mastelli passando alternativamente così da' mastelli sul cavalletto, e dal cavalletto ne mastelli fino a che si vede che le pelli lasciano affatto l'acqua netta, e chiara. Allora si mettono nell' acqua tiépida col sumac, come di sopra, estatevi dentro lo spazio di dodici ore, si sciacquano bene nell' acqua chiara, e si raspano d'ambe le parti sul cavalletto. Si pellano ne'mastelli fino a tre volte, e ad ogni volta si muta l'acqua; indi si torcono, e si distendono ful cavalletto, e si

fanno paffare una dopo l'altra nell'acqua con al-

lume disciolto in esta.


Allumate che sono, si lasciano scolare sino al giorno dietro; si torcono, e poi si sirano sul cavalletto, e si piegano ugualmente dal capo alla coda colla carne di dentro. Allora si dà loro la prima tinta passandole una dopo l'altra in un liquor rosso preparato con lacca, ed alcuni altri ingredienti tenuti segreti da' Marrocchinieri (1). Si ripete ciò quante volte è necessatio, finchè le pelli banno acquistato un color perfetto. Allora si sciacquano bene nell'acqua chiara: e poi si distendono sopra il cavalletto, dove si lasciano scolare per lo spazio di dodici ore; indi si gettano in un tino pieno d'acqua, nella quale s'ha mefsa della noce di galla bianca polverizzata, epassata per lo staccio, e si rimenano quivi contipuamente per un giorno intiero con lunghe pale, o bastoni. Si estraggono, e si sospendono rosso contra rosso, e bianco contra bianco sopra una lunga stanga di legno posta a traverso del tino, dove stanno tutta la notte.

Il giorno dietro, essendo l'acqua di galla ben mescolata, vi si gettano dentro di bel nuovo le pelli in guisa che ne sieno tutte coperte. In capo a quattro ore si sollevano sopra la stanga, e dopo averle sciacquate ben bene una dopo l'altra, si torcono, e si stirano; indi si distendono sopra una Tavola, dove si stropicciano dalla parte della tintura le une dopo l'altre con una spu-

gna imbevuta d'olio di lino.

Do-

⁽¹⁾ Bisogna macinare la lacca con sapone raschiato, e poi semperarla nell'acqua impregnata di gomma adraganto.



Dopo questa operazione si sospendono per le gambe di dietro a de'chiodi uncinati, dove si la-

sciano asciugare.

Indi si ruotolano co' piedi col rosso di dentro; si raspano per toglierne via tutta la carne e la galla, che potrebbe ad esse rimaner attaccata; indi si prende una spugna imbevuta d'acqua chiara, con cui s' inumidiscono leggiermente le pelli dalla parte del rosso; e ciò fatto stendendole ful cavalletto si lisciano per diverse riprese con un cilindro, o ruotolo di legno pulito: e dopo questa ultima operazione il marrocchino è in grado di effer venduto.

I marrocchini gialli, violetti, turchini, verdi, ec. si preparano nella stessa maniera che i rossi colla sola disferenza del colore.

MATERASSAJO.

Il Materassajo è l' Artefice, che carda la lana, o il cotone, o che scerne la piuma per far le materasse, e che fa ancora le materasse di crine o d'altra materia.

MERCATANTE DI CAVALLI.

Il Mercatante di cavalli è quegli che fa traffico, e commercio di cavalli sì per l'uso di cavalcare, come per uso di carrozza, di calesse ec.

La professione di Mercatante di cavalli presa in grande ha non solamente per oggetto la vendita, o la rivendita de' cavalli; ma comprende ancora lo stabilimento, e il mantenimento delle razze, e l'arte di addestrare questi superbi animali alle diverse, e varie fatiche, a cui si de-Stinana.



Delle Razze.

I cavalli sono di una si grande utilità sia per sollevar l' uomo nelle sue fatiche, sia per trasportarlo, sia per servirlo alla caccia; che si minimpiegata tutta l' arte possibile per conservare questo animale nella sua originale bellezza e per impedire, che non degeneri, colla diligenza e la cura, che si ha avuta d'incrocicchiare le razze, vale a dire, di dare alle cavalle di un paese stalloni di un altro paese. Siccome i vizi di struttura, di temperamento, di carattere, si perpetuano per la via sissica di razza in razza; cosi si son sempre ricercate tutte le migliori qualità possibili tanto per la struttura, e la sigura, come per l'indole nelle cavalle, e negli stalloni desinati a formare le razze, e a moltiplicare

questi utili e preziosi animali.

Cangiandosi gli alimenti nella propria fostanza dell'animale, che se ne nodrisce; ognun vede quanto la loro natura possa influire sopra quella de' cavalli; di fatto l'esperienza ha dimostrato; che i cavalli allevati in terreni aridi, e serili in apparenza, vi prendono un temperamento sano, diventano vigorofi, ed acquistano gambe secche, e nervose. Si ha osservato per contrario, che quelli, che si allevano in terreni pingui, ed umidi, non sono di un temperamento così buono, che diventano più grossi di ossa, e di carne, e sono più soggetti agli umori, i quali ne' cavalli cadono quasi sempre nelle gambe . In forza di queste offervazioni si stabiliscono sempre, quando si possa, le razze in un terreno alquanto elevato, composto di alcune eminenze, e di alcune collinette, dove la terra produce buona erba, dolce, e fina. Il sito rivolto a mezzogiorno o all'Oriente è sempre il più favorevoNA SERENCE SERENCE

le, e il migliore, perchè questi venti sono men

freddi, e men umidi.

si divide il terreno della Razza in molte chiufure, o ricinti, che si cingono di palizzate, alte a segno che i cavalli non possano saltarvi sopra. Mettonsi in queste chiusure le giumente, e
i polledri secondo la loro età: e vi si sabbricano
delle stalle grandi, perchè possano in esse ricoverarsi da' temporali, e dal grande ardore del
sole. I cavalli, che si lasciano in libertà nelle
razze, che non son chiuse, come si sa in Ungheria, e in Polonia, diventano più vigorosi, più
atti a sostenere grandi fatiche, che quelli che
allevansi con grande attenzione nelle nostre razze; mà son anche più salvatichi, e più difficili
a domare.

Dopo avere scelto un terteno buono come quello, che abbiamo indicato, si usa graudissima cura, ed attenzione nella scelta degli stalloni, e delle cavalle, che debbono formar la razza. Si ha sempre osservato, che gli stalloni de paesi caldi sono i migliori, lo che prova quanto la natura del clima influssca sopra quella degli animali. Cli stalloni Barbari, Spagnuoli, Arabi, Tura

chi sono i più stimati.

Uno stallone perche sia bello; e di buon servigio dev'esser giovane; sano, e senza disetti; grande, ed alto dinanzi; non bisogna che sia stretto dinanzi, nè stretto di dietro, ma dev'essere ben aperto tra le braccia; e i garretti importa molto, ch'abbia la bocca buona, e sedele, i nervi, e i muscoli uguali, e sorti, e una pieghevolezza di spalle, che le renda libere, e leggiere quanto esser lo possono naturalmente senza il soccosso dell'Arte.

Quantunque il colore del pelo non influiscà; come hanno creduto alcuni, sulla natura de' ca-valli, egli è curtavia bene scegliere negli stallo-

i z iii


ni i colori più ricercati, e più stimati; tali sono il bel griso, il bajo dorato, il bajo castagno,
il morello, e il sauro. Tutti i crini, e l'estremità ester debbono neri. Debbono rigettarsi gli
stalloni, e le cavalle i cui peli sono lavati, e
mal tinti, e le cui estremità sono bianche.

Si osferva, che lo stallone Barbaro non sia alto di gambe, nè troppo lungo di giunture, perchè i polledri, che ne nascono, riescono più grandi di lui in diversi Paesi. Non è così del cavallo di Spagna, che dee scegliersi forte di corpo, e di una statura vantaggiosa, perchè i polledri, che produce, riescono quasi sempre a lui inseriori.

Quando si vuole procurarsi delle belle mute da carrozza, bisogna scegliere uno stallone di una statura più forte, che allora quando si vuole alle-

vare de cavalli da sella.

Vedesi facilmente, che nella scelta delle cavalle è d'uopo usare la stessa attenzione, e ricercare le istesse buone qualità per la struttura e per l'indole, che si ricercano nella scelta degli stalloni. E' bene offervare, che ricevendo il polledro tutte le sue qualità sì dalla cavalla, come dallo stallone, è d' uopo assortire le differenti spezie di figure per incontrare la bella natura, e correggere quello che v'è di troppo in uno di loro con quello che v'è di mancante nell'alero. Per esempio, quando una cavalla pecca per troppa finezza, ed ha per altro tutte le altrequalità, bisogna darle uno stallone grosso, e ch' abbia della gamba; se per contrario la giumenta è grossa, ed è forte digambe, bisogna darle uno. stallone, ch'abbia delle gambe fine; allora si hanno de' polledri, che avranno la gamba bella, la quale non sarà nè troppo forte, nè troppo picciola; tutti gli altri difetti possono parimenti compensars, e correggersi gli uni gli altri coll' eccesso contrario. Pera.



Perchè uno stallone possa comunicare a' polledri tutta la sua sorza; tutto il suo vigore, e tutto il suo brio, non bisogna permettergli di coprir le giumente che verso l'età di sette anni, particolarmente agli stalloni de' paesi caldi; i quali non sono così presso formati; e maturi come gli stalloni de' paesi freddi; quali son quelli di Danimarca; d'Inghilterra, e di Allemagna; che si possono sar servire all'età di sei anni. Uno stallone ben governato, e risparmiato può durare venti e venti cinque anni; ma dee rigettarsi dalla razza all'età di diciasette o diciott' anni, perchè ha perduta una parte del suo vigore, del suo suoco, della sua pieghevolezza; e per conseguènza non può più comunicarla:

Siccome le femmine arrivano prima de' maschi all'età di persezione, così si può lasciar coprire le giumente all'età di quattro; o cinque anni; ma per la stessa ragione convien cavarle suori della razza intorno all'età di quattordici; o

quindici anni.

Se si consultasse unicamente l'ardore di uno stallone, egli potrebbe benissimo bastare ad una ventena di giumente; ma il suo proprio ardore lo snerverebbe, e nonprodurrebbe che polledri deboli; eperciò sia che se gliele faccia montare, sia che si lasci in libertà dentro ad una chiusura con delle giumente; non bisogna dargliene più che dodici, assinchè posta coprirle più volte; e perchè esse più sicuramente concepiscano. Due o tre mesi innanzi la monta bisogna nodrir lo stallone con buona biada, alla quale si aggiungono delle save, molta paglia, e durante il tempo della monta un poco di frumento.

Gli animali entrano, come si sa, in calore in certi determinati tempi, i quali variano alcun poco secondo le diverse spezie di animali. Le siumente vanno in calore da mezzo Marzo sia

T 3

MESARRERERERE yerso la fine di Maggio: questo è il tempo in cui desiderano e ricevono il maschio; esi hal'atrenzione di eccitare ed accrescere ancora questo movimento della natura, dando loro sera e mattina un poco di semenza di canape nella loro biada. Il grado di calore necessario per la gene= razione non dura nelle giumente più che quindici giorni, o tre settimane: e perciò si profitta di questo tempo per farle coprire. Si ha l'attenzione di sferrare la cavalla come anche lo stallone perchè non si feriscano. Si mette uno stallone dentro ad una chiusura, dove vi sono dieci, o dodici giumente, e vi si lascia quattro, o cinque settimane. Abbandonandolo così alla natura le giumente concepiscono più sicuramente s ma lo stallone si rovina più in questo spazio di tempo che non farebbe in molti anni, se fosse condotto e diretto con moderazione. In alcune razze si fan coprir le giumente in mano; vale a dire si attacca la giumenta tra due colonne ; si conduce un cavallo intiero di poca confeguenza, e quando si vede che la voglia, e l'ardore della cavalla sono eccitati, ed è pronta a ricevere il maschio, si altontana il cavallo, e si fa avanzar lo stallone, condotto da due uomini con buoni guinzagli attaccati d'ambi i lati; si allontanano con diligenza i crini della coda della giumenta, perchè il minimo crine potrebbe ferire pericolosamente lo stallone. Si conosce che l'emissione del liquor seminale, ch'è abbondantissimo in questo animale; s' e fatta, da un movimento come di bilanciere, che osservasi nel tronco della coda dello stallone, movimento che accompagna sempre questa emissione.

Quando lo stallone ha adempiuto al suo ustizio, si sa camminar la giumenta per lo spazio di un quarto di ora, assinchè meglio ritenga: alcuni per tal fine le sanno anche gettare una secchia.

d'acqua

JERESESESES.

d'acqua fresca sotto la coda, per impedirle di orinare. Per assicurarsi, che una giumenta ha concepito, se le presenta lo stallone circa tre settimane dopo ch'è stata coperta; s'è piena non ya a lui, perchè la voglia e l'appetito cessano nelle femmine di quali tutti gli animali tosto ch' han concepito. Si ricorre ancora ad un'altra esperienza, che sembra molto singolare; e questa si è, versarle dell'acqua negli orecchi: se gli scuote fortemente, si può conchiudere, si dice, che non è piena, ed allora si fa ricoprire da un altro stallone. Alcuni fanno cavar sangue alla giumenta dal collo mentre lo stallone fa la sua funzione, pretendendo che queste giumente allora indubicatamente concepiscano; ma la revulsione del sangue che si fa in quel momento è più con-

traria che favorevole al concepimento.

Una cavalla porta per l'ordinario undici mess. ed alcuni giorni, e talvolta dodici: se in capo a questo tempo non si sgrava, si può conoscere con ficurezza, che il polledro è morto per un qualche accidente, allora quando mettendo la palma della mano sopra il fianco della giumenta non sa sente più muoversi il suo frutto. Per salvare la madre bisogna proccurare di cacciar fuori il feto . Per tal effetto si fa bevere alla giumenta , lasciando due ore d'intervallo fra ciascuna presa, una pozione fatta di una pinta di latte di giumenta, di asina, o di capra, di una pinta di oliodi oliva, di una foglietta di fugodi cipolla bianca, e di tre fogliette di una forte lisciva di ceneri. Questa pozione fa nascere una spezie di contrazione nelle parti folide, donde ne deriva l'espulsione del feto. Se questo rimedio non riesce, un uomo dopo essersi unto la mano, e il braccio, proccura di levarlo; se si presenta il capo, attacca al mento del feto uno spago, che dà molta facilità per trarlo fuori,


T 4

Jeesessesel

Quando la giumenta, di cui il feto è giunto al fuo termine, ha difficoltà a fgravarsi, se le sa prendere della polvere cordiale nel vino perajutarla, e darle forza: alcuni le versano nelle narici del vino bollito con finocchio, ed olio di oliva, lo che cagionando un pizzicamento, sa contraere i muscoli, ed agevola l'uscita del feto. Basta alle volte strignere, e serrare semplicemente le narici della giumenta; lo sforzo che sa per respirare la sa partorire. Quando la natura sel gue l'ordinario suò corso, la testa del polledro si presenta la prima, e l'animale esce facilmente; ma se si presenta di traverso, bisogna allora che un uomo adoperi la sua destrezza per rivoltar l'animale, affinchè si presenti bene, ed esca

facilmente.

Non bisogna lasciare, che i polledri tettino la loro madre più che sei o sette mesi: essendo posti di buon ora al pascolo secco, riescono più svelti di statuta, acquistano un sangue più vivo, e un temperamento più vigoroso. Quelli che si lasciano poppare fino a dieci o undicimesi hanno più carne, una statura più vantaggiosa, ma non hanno quella vivacità e quel temperamento, che hanno i primi. In capo a sei o sette mesi si nodriscono con orzo o biada macinata; che si me, scola con della crusca, e si dà loro del fieno finissimo; e alla Primavera si mettono all' erba. Innanzi l'età di trenta mesi non sidee attaccargli, nè strigliarli; bisogna lasciare, che la natura si sviluppi: i loro muscoli, e le loro ossa sono così tenere, che s' impedirebbe loro di crescere. Giunti che sono a questa età si può far loro mangiar del frumento secco; se se ne desse loro più presto, gli sforzi che farebbero per triturarlo, potrebberotirar loro delle flussioni sopra gli occhi, e lo stropicciamento logorerebbe i loro denti a segno che l'animale comparirebbe pià vec.



vecchio ch'egli non farebbe. Allora si mette loro una sella leggiera con una briglia all' Inglese; si fanno montare di quando in quando; ma senza fargli camminare, affine di avvezzargli per tempo a lasciarsi montare. All'età di un anno si tonde loro la coda; e si ripete questa operazione ogni sei mesi affinchè il crine diventi più bello, più for-

te, e resista meglio al pettine.

Si separano i polledri maschi di un anno e mezzo o di due anni dalle giumente della medesima età, e si mettono separatamente, perchè i polledri cominciando già a risentirsi, si sinerverebbero scherzando con esse, e non potrebbero mai diventar forti; e vigorosi. A S. Martino si ritirano i polledri dai parchi per rimettergli nelle stalle, dove si dà loro un cibo conveniente, e proporzionato alla loro età.

Nelle razze si cerca di trarre il maggior vantaggio che si può dalle giumente, e perciò otto o dieci glorni dopo ch'hanno partorito si fanno coprire di nuovo: ma sarebbe assai meglio non sar coprire le giumente che un anno dopo ch'hanno

partorito.

Quanto alla maniera di addestrare i giovani cavalli sia pel divertimento della caccia, sia pel maneggio, sia per la guerra, o per tirare cara rozze, e calessi, veggasi l'Articolo CAVAL-LERIZZO.

Delle parti del Cavallo.

La perfetta cognizione della bellezza, e della bontà de cavalli, la maniera di scoprire i loro vizi, e le loro cattive qualità è necessaria non solamente a Mercatanti di cavalli, ma ancora ad ogni particolare, il quale si trova in caso di far uso frequente di questi animali.

Una delle parti, che più contribuisce alla bels

lezza di un cavallo è la testa. Perchè sia bella dev'esser picciola, e tuttavia proporzionata alla groffezza del corpo, scarna, corta, e ben collocata. I cavalli, ch' hanno la testa troppo grossa di carne sono soggetti ad umori, che loro cadono fugli occhi. Quando la testa porta troppo avanti, hanno il naso all'aria, e sono soggetti a cadere, perchè non veggono dove mettono i piedi. Se per contrario la testa è troppo vicina al corpo, sono soggetti ad incappucciars; difetto che può diventare pericoloso in una mano ignorante, perchè quando il cavallo appoggia i rami o lebranche del suo morso sopra il pettorale, tutto lo sforzo della mano si porta sopra questa parte, e

la bocca del cavallo non fente i movimenti, che possono farsi per moderarlo, ed arrestarlo.

Il moto dell'orecchie ne' cavalli è un segnodi espressione, dal quale si può conoscere il loro timore, o un qualche vizio di malvagità. Quandoun cavallo distende le sue orecchie in dietro, bisogna diffidare di lui, sì dalla parte dei denti come dalla parte de' piedi. Quello, che camminando porta innanzi quando un orecchio, e quando l'altro medita qualche difesa; valea dire pensa di resistere alla volontà del Cavaliere, ovvero ha la vista debole, e incerta. Perchè l'orecchie di un cavallo sieno belle, è d'uopo che siano picciole, diritte, ardite, vale a dire, che si presentino ferme e si avvicinino dinanzi, e sieno più presso una dell'altra nella loro estremità superiore che nella loro origine, quando l'animale è in azione. Siccome l'orecchie pendenti sono un difetto in un cavallo, così i Cozzoni proccurano di togliere questa difformità; ma si coposce, che le orecchie sono state raddrizzate da' punti di cucitura, che si son fatti praticando questa cattiva operazione. La fronte esser non dec nè troppo stretta, nè troppo larga. Un

にのではではないないでで

Un pregiudizio fondato sull' ignoranza avea fatto credere, che un cavallo, che non aveva nessun segun sianco sul corpo, fosse vizioso: e quindi i Cozzoni immaginarono di farne avere a'cavalli, che non ne avevano. Siccome erano molto stimati quelli, che avevano sul dinanzi della fronte una spezie di stella di pelo bianco, vennero a capo di farne comparire, distruggendo il pelo in questo sito, lo che sa che germoglino nuovi peli, e compariscono di un color bianco. Si riconoscono queste stelle artifiziali da uno spazio di pelo, ch'è nel mezzo, e perchè i peli bianchi, che la formano, non sono uguali.

Ne' cavalli vecchj le fossette, o le cavità che si osservano sopra gli occhi, non sono per l' ordinario molto prosonde; ma questo non è un segno certo di vecchiezza in un cavallo, perchè sovente de'giovani cavalli, che sono stati generati da


vecchi stalloni, hanno le fossette incavate.

La bontà della bocca è una delle cose più essenziali in un cavallo. Perchè sia bella non dev'
essere nè troppo, nè troppo poco sessa. Nel primo
caso il morso andrebbe troppo addentro nella bocca; e nel secondo il morso farebbe increspare o,
piegare le labbra, che allora diventano dure a
grosse, e la bocca del cavallo non è molto sensibile. Quando trovasi, che un cavallo ha la bocca un poco dura, bisogna esaminare, se le sue
gambe, i suoi piedi, i suoi garreti, i suoi reni
patiscano, perchè v' è un' intima relazione tra
tutte queste parti.

Quando le membra del cavallo possono eseguire tutti i movimenti, che da lui si ricercano, egli lo sa alla minima impressione del morso, purchè la bocca non sia restata guastata le prime volte che su montato da un morso mal sabbrica-

to, e da una mano dura, e mal pratica.

V' ha de' cavalli, ch' hanno una sì buona boc-



ficano di continuo, lo che sa spremere una schiuma bianca: si dice di questi cavalli, ch' hanno la bocca fresca. Quelli ch' hanno la bocca troppo dura, o troppo sensibile non gustano l'appoggio del morso, ed hanno sempre la bocca asciutta.

I Cozzoni che vogliono far apparire della frefchezza, o della schiuma ne' cavalli, che vogliono vendere, danno loro del sale, mettendo ad essi il morso: questo sale spreme la mucosità delle glandule, e sa comparir della schiuma nella bocca. In generale bisogna osservare attentamente, se la bocca del cavallo è in buono stato; e

s'è ben sana:

I Cavalli ch' hanno le narici ben aperte e ben fesse, hanno più respirazione degli altri e possono sostenere una corsa più veloce, e più lunga. Importa molto offervare fe coli un umore più o men denso, nericcio, verdastro, biancastro o sanguinolento dalle narici di un cavallo, perchè questi segni indicherebbero, che l'animale getta o il morbello, o il cimorro. Il naso del cavallo esfer deve minuto, e scarno, in guisa che il capo dell' animale vada sempre scemando abbasso, e proporzionatamente. La barbozza, ch'è il sito dove appoggia il harbozzale, non dev'essere nè troppo piatta, nè troppo sollevatà, nè troppo carnola, perchè non sarebbe molto sena sitiya. Quando si osserva una qualche durezza o callosità in questa parte è segno di cattiva bocca nel cavallo, e spesse volte di cattiva mano nel cavaliere.

La ganascia è quella parte sotto alla testa vicina all'incollatura: è formata dalle due ossa della mascella inseriore; la parte di mezzo di queste due ossa esser deve incavata e videve essere spazio bastante, perchè la testa del cavallo possa ri-

posare nell'incollatura,

Gli

JERERERERERE

Gli occhi de'cavalli per esfer belli, debbono esser chiari, vivi, e collocati a fior di testa. Per ben esaminare gli occhi di un cavallo, bisogna metterlo in un fito, dove il lume sia dolce, e temperato, come per esempio sull'ingresso della porta di una stalla : e bisogna aver l'attenzione, che non vi sieno corpi vicini, i quali riflettano un qualche colore, da cui l'occhio possa prendere una tinta. Alcuni Cozzoni hanno la cautela di far vedere i loro cavalli vicino ad un muro, o ad una porta bianca, perchè allora la riflessione della luce fa comparire in loro l' occhio più vivo. Dee offervarsi, se gli occhi sono uguali, e se uno è più picciolo dell' altro; tal volta questo non è che un difetto di conformazione naturale, ed allora non v'è alcun inconveniente; ma questa disparità, e inuguaglianza dipende il più delle volte da un umore che cade sopra l'occhio, che apparisce più picciolo. Si conoscono i cavalli che sono soggetti a questo incomodo allora quando l'occhio ch' è più picciolo, è anche più torbido, e la palpebra inferiore dalla parte dell'angolo grande è gonfia; questa, palpebra è inoltre fenduta nel luogo del punto lacrimale, lo che è una conseguenza dell'acrimonia delle lagrime, che l'hanno ulcerata.

V'ha de'cavalli, che sembrano avere gli occhi bellissimi, e ch' hanno la vista pessima, o che non veggono niente assatto. La maniera più certa per assicurarsi della forza, o della debolezza dell'organo della vista si è collocare primieramente il cavallo in un luogo oscuro, e condurlo pian piano al lume; allora si osserva, che l'iride dell'occhio si ristrigne a misura che il cavallo si va avvicinando al lume a cagione della gran quantità di raggi luminosi, che vengono a colpirlo; all'opposto si dilata alloraquando il cavallo entra

sell'oscurità affine di ricevere una maggior quantità di raggi luminosi. Questa sensibilità dell'iride prova il grado di bontà della vista del cavallo, e l'uguaglianza, o inuguaglianza di sorza

Jeresererere

che può esservi tra i suoi due occhj.

Il collo, o l'incollatura per effer bello, dec uscendo dal guideresco alzarsi, scemando impercettibilmente sino alla testa, e contornarsi a missura, che se ne avvicina, mentre la sua parte inferiore discenderà sino al pettorale in forma di scarpa, o di pendio. I cavalli, chi hanno il collo troppo tenero e ssilato sono soggetti a dar colpi di testa: quelli per contrario chi hanno il collo troppo carnoso, e troppo grosso pesano alla mano.

Il garese, o il guideresco dev'esser alto, sungo, e scarno, lo che dinota la forza di un cavallo, ed impedisce alla sella di ferirlo in questo sito, come interviene spesso a cavalli ch'han-

no il garese rotondo, e carnoso.

La criniera, o il crinile dev'esser lunga, ma mediocremente carica di crini: s'è troppo larga, e troppo folta pregiudica all'incollatura; la rende inclinata, e ricerca un'estrema cura e diligenza per preservarla dalla serpiggine, edalla scabbia: questà sorte di criniere debbono sgom-

brarsi strappando i crini di sotto.

Bisogna che le spalle sieno piatte, larghe, e sciolte; quando sono troppo strette, e il petto non è molto aperto, le gambe dinanzi non possono spiegarsi facilmente galoppando; il cavallo è soggetto a scappucciare, ad incrocicchiarsi, e a tagliarsi camminando. Se d'altra parte l'alto delle gambe è troppo ritirato indietro sotto alle spalle, il cavallo non cammina sicuro, ed appoggia sul morso.

Le gambe esser debbono proporzionate alla cor-

JESSERESESESÉ

poratura del cavallo, vale a dire, nè troppo alte, nè troppo basse. Le cavalle sono soggette

più che i cavalli ad esser basse davanti,

Le gambe del cavallo nella sua posizione naturale debbono essere un poco più lontane una dall'altra in alto, vicino alla spalla, che abbassio vicino alla nocca, e dalla nocca un poco avanti sino alla punta del piede. I piedi per essere ben situati debbono posare a disteso quando l'animale cammina, senza essere rivolto ne di dentro, ne di suori, ma colla punta direttamente dinanzi. I cavalli che sono stati legati o mal guariti posano prima il calcagno.

Il ginocchio effer dee piatto, largo, e non aver che la pelle sull'osso: i cavalli, ch' hanno le gambe stracche, e affaticate, gli hanno rotondi e gonfi. Se il pelo è tagliato nel ginocchio, è segno che il cavallo è soggetto a cadere, sul-

le ginocchia camminando.


I cavalli, ch' hanno la gamba arcata, vale à dire, ch' hanno il ginocchio avanti, non seno in questo caso che per eccesso di satica. L'osso del cannone della parte inseriore della gamba dev' estere uguale senza grossezza nè dentro, nè suori. Dietro a quest'osso è collocato il nervo, ch' esser dee grosso a proporzione della gamba senza durezza nè ensagione, distaccato dall'osso senza umore nè grossezza tramezzo. I cavalli ch' hanno il nervo un poco lontano dall'osso è minuto si rovinano in poco tempo saticando.

Le parti inferiori della gamba del cavallo, di cui ci resta a sare l'esame, sono la nocca, ch'è la giuntura del cannone col passurone. Il passirone è la parte situata tra la nocca, è la corona; la corona è la parte, dov'è il pelo, che copre e circonda l'alto dell'unghia; l'unghia è tutato il corno che regna d'intorno al piede. La nocca esser dee nervosa e grossa a proporzione

del-

といいかがいいいいいいででいって della gamba. Le nocche sottili e minute sono troppo flessibili, e non resistono alla fatica. Quando v'è una grossezza sotto alla pelle, che va in forma di cerchio intorno alla nocca, si dice ch' è coronata; ed allora è una prova certa di gamba logorata, e consumata. Il pasturone esser dee ben proporzionato, nè troppo lungo, nè troppo corto. Il pasturone troppo corto forma una gamba diritta, lo che chiamasi cavallo dritto sulla gamba il quale diventa col tempo noccato, vale a dire, che la nocca si porta avanti: tal sorta di cavalli fono foggetti a scappucciare. Se la corona fosse più elevata del piede, questo sarebbe un fegno, o che è gonfia, o che il piede è disseccato. Il piede per esser ben fatto non dev' essere nè troppo grande, nè troppo picc, olo. Il corno esser dee liscio, lucente, e bruno. Il dosso o le reni esser debbono corti, e la spina ferma, larga, ed uguale. Quando si vede nel mezzo della spina del dosso in un cavallo, ch' è grasso, un cavaletto, che regna nel mezzo, e lungo tutta questa parte, dicesi volgarmente di questi cavalli, ch' hanno le reni doppie, e questo è in esse un segno di forza, e di vigore. Osservasi, che i cavalli corti di reni sono per l'ordinario più agili, hanno più forza, e galoppano meglio sulle anche di quelli, ch' hanno le reni lunghe : questi ultimi hanno l'andatura più dolce, particolarmeuto quella del passo, perchè possono distendere le gambe con facilità, ma non si raccolcono così facilmente nel galoppo. I cavalli, ch' hanno il dosso basso hanno un'incollatura vantaggiosa; portano bene la testa; ma si dice di questi cavalli, che sono insellati; mancano spesso di forza, si stancano presto, e sono più difficili a ben sellare.

In un bel cavallo le coste debbono far bene il giro dalla spina del dosso sino sotto al ventre.



I cavalli ch' hanno le coste piatte, e come affondate non han molto siato a cagione della poca capacità del petto.

I fianchi esser debbono pieni ad uguaglianza del ventre e delle coste. I cavalli, ch' hanno i fianchi vuoti per la loro struttura naturale, non

son atti a sostenere una grande fatica.

La groppa dee effer rotonda dall'estremità delle reni sino alla coda; bisogna che le anche non
sieno nè troppo lunghe, nè troppo corte: si comosce, che sono troppo lunghe dal garretto, che
viene troppo indietro, e troppo corte quando
discendono troppo a piombo. Quesli, ch' hanno
le anche troppo lunghe van bene di passo; ma
hanno dissicoltà a galoppare. Quelli, ch' hanno
le anche troppo corte non possono piegar facilmente il garretto e camminano per ordinario duri di dietro. Bisogna che le coscie sieno in alto
carnose e grosse. I cavalli, ch' hanno le coscie
poco muscolose sono deboli: debbono inoltre esfere aperte di dentro, perchè il cavallo non paja
ferrato di dietro.

I garretti debbono essere larghi, grandi, scarni. I garretti piccioli sono deboli. Quanto all' altre parti delle gambe di dietro, debbono avere tutte le persezioni di cui abbiamo parlato per

le gambe dinanzi.

Dell'età de cavalli, e del modo di conoscerla.

La cognizione dell'età de' cavalli è uno de' più importanti oggetti. Si può principalmente giudicare dell'età di un cavallo dall'ispezione de' denti, purchè egli segni ancora, e non sia di quella spezie di cavalli, che segnano sempre naturalmente, e che non perdono mai quello, che in termine di maneggio chiamisi germoglio o germe di sava; lo che nasce, perchè questi catomo VIII.

valli hanno i denci così duri, che non si logorano

e perciò le macchie nere non si distruggono.

Il numero de' denti ne' cavalli del pari che negli uomini non è determinato, e certo; alcuni avendone più ed altri meno. In fondo della bocca sono i denti mascellari, davanti sono i denti da latte; e tramezzo sono quelli che chiamansi gli scaglioni. A' denti di latte, a misura che il cavallo gli va deponendo; succedono le picozze, le mezzane, e i cantoni.

Fino a quattro anni è mezzo si giudica dell' età de'cavalli da'denti da latte, sino a sette e sette mezzo da'cantoni, e in appresso dagli sca-

glioni.

In generale possono chiamarsi denti da latte tutti i denti, che vengono al cavallo dopo il suo nascimento, e che debbono cadergli avana zando in età, per dar luogo ad altri denti più forti, e più sicuri: quelli tuttavia, a quali si da propriamente questo nome, sono i dodici davanti, sei in alto, e sei abbasso, che restano loro per lungo tempo dopo che gli altri sono caduti.

I cavalli non conservano tutti questi dodici denti da latte che fino a trenta mesi, o al più fino a tre anni, allora ne cadono quattro, due di sopra, e due di sotto, in luogo de' quali compariscono i denti chiamati picozze, che facilmente si distinguono, sia perchè nascono sempre tramezzo agli altri, sia perchè sono più grandi, più larghi, e più sorti, che non son quelli da latte. Ogni cavallo, ch'ha le picozze, dee avere più di trenta mesi.

A tre anni e mezzo degli otto denti da latte, che gli restavano, ne cadono ancora quattro, che son quelli, i quali tanto in alto che abbasso sono i più vicini alle picozze: a questi quattro denti succedono altri quattro, che chiamansi mezzane, quasi così larghi come le picozTo Do queli denti mezzani (giudica) aba il es

ze: Da questi denti mezzani si giudica; che il cavallo oltrepassa i tre anni e mezzo; ma che non
he ha ancora quattro e mezzo, ch'è l'età; in
cui i cavalli gettano via per lo più il rimanente de'
loro denti da latte. I denti; che vengono in
luogo de' quattro ultimi denti da latte, si chiamano i cantoni; e da questi si giudica dell'età
de' cavalli fino quasi ad otto anni a come adesso

Spiegheremo.

Quando il cavallo ha gettati di fresco i suoi canconi, il dente non fa che orlare la gengiva di fuori, restando il di dentro pieno di carne, lo che egli conserva fino a cinque anni: Intorno a questo tempo il dente s' incava, e non ha più carne; dal che si può giudicare che il cavallo ha cinque anni e mezzo: Quando arriva a seianni; i denti del cantone sono alti di dentro, e di fuori; restando tuttavia sempre vuoti; e segnati di dentro dinero: A sei anni compiuti i cantoni si alzano al di sopra della gengiva quanto il traverso del dito mignolo, e il vuoto comincia a riempierli: a sette anni la cavità, o il vuoto è già molto logorato; e i cantoni si sono ancora allungati: finalmente a fette anni e mezzo, o ad otto anni al più, i cantoni; che si sono sempre innalizati compariscono tutti uguali ; e non hanno più nulla di quel vuoto nero, di cui s'è di sopra parlato; e che chiamasi germo-Elio di fava, sicche allora i cavalli ferrano, vale a dire non segnano più; e non si può più giudia care della loro età dalla ispezione de cantoni.

In mancanza de' cantoni, e quando latciano di segnare, v' ha ancora in molti cavalli quello che chiamasi gli scaglioni, vale a dire i quattro denti; che separano, in alto e abbasso i denti mascellari da' denti de' cantoni, da quali si può

trarre qualche indizio per l'età.

Se il vuoto o la cavità, ch' è nel mezzo di

questi scaplioni, è ragionevolmente prosondo, e non è scabro, e come scannalato, il cavallo non oltrepassa gli otto anni: se per contrario si riempie, e le scannalature si appianano, egli è più vecchio; stimandosi la sua vecchiezza a proporzione che il di dentro degli scaglioni è più o

meno ripieno di queste scannalature.

Alcuni Cozzoni portano l'inganno, e la superchieria a grado, che incavano con un bulino
i denti di un cavallo, che più non segna, ed
imprimono sul dente un falso segno; altri hanno
ancora un metodo più pernizioso per ingannare:
strappano ad un cavallo i denti da latte verso i
tre anni, lo che sa che nascano degli altri denti in luogo di quelli: con questo mezzo san comparire un cavallo più attempato, che non è: credesi di comperare un cavallo di quattro in cinque anni, che abbia tutta la sua forza, e se ne
compera uno che sovente non ne ha che tre, e
ch'è esposto a gettare il suo morbello, ea molti altri inconvenienti.

Alcuni credono che ne' cavalli, che ferrano, o che non hanno scaglioni, come ciò accade talvolta, si possa giudicare dell' età da quello che chiamasi le conche, o le fossette, e pretendono, che le conche prosonde sieno un segno di vecchiezza, computando ordinariamente gli anni secondo il più o meno di prosondità, che hanno: ma i più intendenti credono che questo giudizio sia incertissimo, come abbiam detto di sopra.

Quando un cavallo più non segna nè co'denti, nè con gli scaglioni, si osserva se ha de' peli bianchi sopra le sopracciglia; i cavalli n' hanno tanto più quanto più son vecchi, e quelli didiciotto in vent'anni hanno ordinariamente le sopracciglia affatto bianche. Questa distinzione di età dalle sopracciglia non può aver luogo per i cavalli di pelo rosso, nè per i cavalli grigi, che

Jererererere nascono con peli bianchi sparsi sopra diverse parti del corpo.

Della cara, e del governo de' Cavalli.

Abbiam veduto quanto il clima, e il cibo in-Auiscano nella natura, e nell'indole de cavalli nella loro gioventù. Il cibo, che si continua a dar loro quando se ne fa uso, dee parimenti influir melto sopra il loro temperamento; e perciò direm qui qualche cosa della maniera di nutrirgli, e della cura, che bisogna prendere di questi animali, i quali non ne hanno bisogno di alcuna quando sono abbandonati alle mani della natura.

Si ha sempre osservato, che quando un cavallo è ben governato, si mantiene più grasso con men di cibo, che quello, ch' è copiosamente nodrito, e mal governato. La ragione n' è semplice e chiara; la sporcizia, che copre la pelle impedisce la traspirazione: gli umori non ritrovando più uscita; cagionano de' pizzicori, e dell'ulcere ne cavalli, le quali gli fanno necessariamente dimagrare; e perciò fa d' uopo usare la diligenza di levar loro esattamente la sporcizia colla stregghia, e cossa scoppetta. La cura, che avrassi di metter loro una coperta durante ilgiorno, quando stanno dentro alla stalla, dà al loro pelo un occhio lucente, è conserva a cavalli il loro calor naturale.

Bisogna proporzionare la quantità di cibo al ra, ealle fatiche, che debbono fare. Un cavallo da sella, ch'è in buono stato, non ha ordinariamente bisogno che di sette in otto libbre di fieno per giorno, di un mazzo di paglia, e di tre bugnole di-biada. I cavalli da carrozza ricercano più cibo: la quantità di fieno non val nulla

NECESTE ENGLAND per i cavalli, ch' hanno troppo ventre. Quando i cavalli affaticano molto, si può dar soro in tempo d'inverno della fava insieme colla biada; e quando si vuole rinfrescarli, si frammischia un

poco di crusca alla loro biada.

Se alcuni cavalli sono magri, ed affaticati, per rifargli, e rimettergli si mettono alla verdura, vale a dire, si lasciano da cinque in sei settimane giorno e notte ne' campi all' erba verde, ne si da loro altro cibo: questo stato naturale, a cui si abhandonano, gli rimette a maraviglia: ma questo cibo, ch'è ottimo per i giovani cavalli, non val nulla per quelli, che sono vecchi, o che hanno un qualche male cagionato da ostruzione. E' bene innanzi di mettere i cavalli alla verdura far loro cavar sangue; e quando si le-vano, ripetere la stessa operazione.

Siccome questi animali affaticano molto ne'lunghi viaggi, così è d'uopo condurgli con prudenza, e riguardo. Bisogna primieramente osservare, se ne fornimenti vi sia cosa alcuna che possa offendergli, e ferirgli: ne' primi giorni si dee fare un pò meno di cammino per mettere il cavallo in fiato, e trattenergli il cibo: ma dopo fi va a più gran giornate, e si accresce il cibo. Quando si arriva alla stalla, ed il cavallo hacaldo, bisogna stroppicciargli il corpo con uno strofinaccio di paglia per levar via il sudore, e dar luogo alla traspirazione, ma in vece di stropicciargli le gambe collo stesso strofinaccio di paglia, è meglio lavargliele coll'acqua fredda, perchè si ha offervato, che sfregandole a questo modo si dà luogo agli umori, che sono messi in movimento dalla fatica, di cadere, e di fissarsi nelle gambe, lo che le rende dure; l'acqua fredda all' opposto impedisce questa caduta di umori, e conserva sane le gambe del cavallo. Si dee lavargli parimenti colla spugna tutto all' intorno la bocca, le narici, gli occhi, e il di fotto della coda, perchè la polvere si attacca in questi luoghi: quando il cavallo è assai caldo e sudato bifogna stendergli della paglia sul corpo, e mettervi di sopra una coperta per farlo asciugare più presto.

De Cavalli di vari Pacsi.

Il clima e il cibo influiscono così prodigiosamente nella figura degli animali, nella loro indole, e nella loro forza, che si possono distinguere ad un'occhiata i cavalli di certi paesi.

I Cavalli Arabi sono i più belli di tutti quelli, che si conoscono in Europa; sono più grandi, e più grossiche i Barbari, e sono ugualmente ben fatti. S'è vero quello, che raccontano i viaggiatori, questi cavalli sono carissimi anche nel Paese, e non si omette nessuna cura, e diligenza per conservarne la razza ugualmente bella.

I Cavalli Barbari sono più comuni che gli Arabi; hanno l'incollatura lunga, fina, più carica di crini, e ch'esce bene del guideresco; la testa bella, picciola, e per lo più montonile; le orecchie belle, e ben collocate; le spalle leggiere, e piatte; il guideresco acuto, ed elevato; le reni corte e diritte; il fianco, e le coste roconde senza troppo ventre; le anche ben disposte, la groppa un pò lunga; la coda collocata un poco in alto; la coscia ben formata, e di rado piatta; le gambe belle, ben fatte, e senza pelo; il nervo ben distaccato; il piede ben fatto, ma sovente il pasturone lungo. Ve n' ha di tutti i peli, ma comunemente son grigi. Hanno un poco di negligenza nelle loro andature; ed hanno bi. fogno di effere ricercati; trovali in loro molta celerità e molto nervo; fono agili, ed atti al corso. Sembrano buonissimi per far razza; ma farebbe a desiderare, che fossero più grandi di ffatustatura : la loro maggior grandezza si è di quattro piedi ed otto pollici, ed arrivano di rado a quattro piedi e nove pollici. Quellidel Regno

di Marocco sono riputati i migliori.

I Cavalli Turchi non sono così ben proporzionati come i Barbari; hanno per l'ordinario l'incollatura gracile, e sfilata, il corpo lungo, le gambe troppo fottili; ma fono gran lavoratori; e di lungo fiato. Quantunque abbiano il cannone più minuto de' Barbari, hanno tuttavia maggior

forza nelle gambe.

I Cavalli di Spagna, che tengono il secondo luogo dopo i Barbari, hanno l'incollatura lunga, molti crini, la testa un poco grossa, talvolta montonile; le orecchie lunghe, ma ben collocate; gli occhi pieni di fuoco ; l' aria nobile, e áltiera; le spalle grosse; il petto largo, le reni il più delle volte un poco basse; la testa rotonda; talvolta un pò troppo di ventre; la groppa per l'ordinario rotonda, e larga, e talvolta un poco lunga, le gambe belle, e senza pelo; il nervo ben distaccato, il pasturone talvolta un poco lungo come il cavallo Barbaro; il piede un poco allungato come il mulo; sovente il calcagno troppo alto. Quelli di bella razza fon groffi, ben nodriti, bassi di terra, hanno molto movimento nel camminare, e molta pieghevolezza, il loro pelo per l'ordinario è nero, o bajo castagno, benchè ve ne sia di ogni sorta di pelo; hanno di rado le gambe bianche, e il naso bianco. Gli Spagnuoli non tengono razza di cavalli segnati di queste macchie, ch'hanno in avversione; non vogliono che una stela sulla fronte. Stimano i zaini. Non sono comunemente di grande statura; se ne trovano di quattro piedi, e nove o dieci pollici. Quelli dell' Andalusia superiore sono stimati i migliori: sono soltanto soggetti ad aver la testa un pò troppa lunga. I cavalli di Spagna hanno più pieghevolezza che fi Barbari, e si antepongono a tutti i cavalli del mondo per la guerra, per la pompa, e pel ma-

neggio.

I Cavalli Ingless quando son belli, sono per la struttura molto simili agli Arabi, e ai Barbari, donde infatti traggono l'origine; hanno per altro la testa più grande, ma ben fatta, e montonile; le orecchie più lunghe, ma ben collocate: si potrebbe distinguere dalle sole orecchie um Inglese da un Barbaro; ma la disserenza grande è nella corporatura. Gl' Inglesi sono grossi, e assai più grandi: se ne ritrovano comunemente di quattro piedi e dieci polici, ed anche di cinque piedi. Sono generalmente sorti, vigorosi, arditi, capaci di una gran fatica, eccellenti per la caccia, e per la corsa; ma mauca loro la grazia, e la pieghevolezza; sono duri, ed hanno poca libertà nelle spalle.

I Cavalli Italiani non si distinguono gran sate to, se si eccettuano i cavalli Napoletani, i quali si simano particolarmente per le mute. Hanno in generale la testa e l'incollatura grossa, sono indocili, e dissicili ad addestrare; ma hanno una corporatura ricca, e i movimenti belli: sono altieri, eccellenti per la comparsa, e camminano con issoggio. Sono molto stimati anche i cavalli

delle razze del Polesine.

I Cavalli Danes sono di una così bella corporatura, che si antepongono ad ogni altro per le mute; ve n'ha che sono persettamente modellati; ma sono rari, ed hanno per lo più la struttura irregolare, il collo, e le spalle grosse, le reni un poco lunghe, e basse, la groppa troppo stretta per la larghezza del davanti: ma hanno i movimenti belli; sono di ogni sorte di pelo, e son buoni per la comparsa, e per la guerra.

I Cavalli di Germania sono in generale pesan-

ti, ed han poco fiato, benchè discendenti da' Cavalli Turchi e Barbari. Son poco atti alla caccia, e alla corsa. Quelli al contrario di Transilvania, e di Ungheria sono buoni corridori. Gli Ustari, e gli Ungheri fendono loro le narici per dare ad essi, si dice, più fiato, ed impedire che non nitriscano alla guerra.

I Cavalli Ollandesi son buoni per la carrozza; i migliori vengono dalla Provincia di Frisia. I Fiamminghi son loro inferiori di molto; son quasi tutti grossi di statura, hanno i piedi piatti, ele

gambe foggette all'acque.

I Cavalli di Francia non sono comunemente belli. I mgliori Cavalli da sella son quelli del Limosino; somigliano molto a' Barbari; sono eccellenti per la caccia, ma lenti e tardi nel loro crescere: non si può servirsene che ad otto anni. Quelli di Normandia non sono così buoni corridori come quelli del Limosino; ma sono migliori per la guerra. Nel Cotentino vi sono de' bellissimi, e de' buonissimi cavalli da carrozza, e nel Bolognese, e nella Franca Contea de' buonissimi cavalli per tirare. In generale i cavalli Francesi hanno il disetto contrario a' Barbari; questi hanno le spalle troppo strette e quelli le hanno troppo grosse.

Siccome col mezzo della castratura si modera il suoco, e l'impeto degli animali, così si ricorre a questa operazione per i cavalli da sella, e da carrozza. Noi abbiamo parlato del modo di sare questa operazione all' Articolo MANI-

SCALCO.

MERCATANTE DI FERRO.

Non v'ha metallo più utile alla Società quanto il ferro, nè ve n'ha parimenti alcuno, che la Provvidenza abbia più copiosamente dissuso e sparso fparso nelle differenti parti del nostro Globo. L'America, che si credeva sprovveduta di que se sono metallo, ne contiene molte miniere nel suo seno. Le miniere di ferro di Francia, di Germania, d'Inghilterra, di Norvegia, di Svezia, sono ricchissime, e ne somministrano una gran quantità. Il ferro di Svezia è riputato il migliore di ogni altro, lo che sorse può ugualmente attribuirsi alla natura delle miniere, e alle diligenze che si praticano in questo Paese pel la voro di questo metallo.

Il Mercatante di ferro si applica a conoscere le buone qualità del ferro, e a prenderlo dalle migliori Fucine. Si può veder la maniera di sonderlo, e di metterlo in spranghe o sbarre all' Articolo FERRAJO. Le diverse sorta di ferro hanno anche diverse qualità, che un occhio eser-

citato può conoscere alla rottura.

Alcune spezie di serro son aspre, ed altre sono dolci. Il serro aspro è quello, che sacilmente si rompe a freddo. Si conosce di leggieri, perchè ha il grano grosso, e chiaro nella rottura: è tenero al suoco, e non può reggere ad un gagliardo calore senza bruciarsi, vale a dire, senza perdere la sua qualità metalica, e ridursi nello stato di scorie, o di calce metallica. Il ferro dolce comparisce nero nella sua rottura, e si distingue a questo colpo di occhio; egli è malleabile a freddo, e tenero alla lima, ma è soggetto ad essere ceneroso.

Il ferro che nella rottura comparifce grigio nero, e tirante al bianco è più duro che l'ante-cedente. I Maniscalchi, i Chiavajuoli, i Coltellaj, e tutti quelli, che fanno grossi lavori neri lo adoperano con buon successo. Sarebbe difficile servirsene per opere che debbono esser pulire, perchè vi sono in esso de grani, che la lima non

può levar via.

Vi sono de'ferri misti nella rottura, i quali hanno una parte bianca, e l'altra grigia, o nera: il loro grano è grosso, ma non di soverchio. Questi ferri sono più stimati di ogni altro. Silavorano facilmente, prendono una bellissima pulitura sotto la lima; non sono soggetti ne a grani, nè a sporcizia di cenere, perchè si affinano a misura che si lavorano.

Il ferro, ch' ha il grano picciolo, e stretto come quello dell' acciajo, è pieghevole a freddo e bollente al fuoco, lo che lo rende difficile a lavorare, e a limare: oltreacciò si salda male Si adopera principalmente per fabbricare stromeri-

ti di Agricoltura.

Il ferro è ancora soggetto ad avere degli altri difetti, come di effer pieghevole, malleabile a freddo, e rompevole a caldo: alcune crepature; o divisioni che traversano i quadri delle sbarre manifestano questa qualità di ferro. Trovansi son vente in esso delle paglie, e de' grani diacciajo, che riescono incomodi sotto la lima: questo è il difetto ordinario de' ferri di Spagna.

Egli è adunque dimostrato, che la buona o cata tiva qualità del ferro ti conosce principalmente alla rottura. La natura di questo metallo si conosce anche al lavoro; e si può generalmente osservare, ch' ogni ferro, ch' è dolce sotto it martello, è rompevole a freddo; s'eglièsaldo, si

può conghiercurare ch'è pieghevole.

MERCATANTE DI LEGNAME.

Il Mercatante di legname è quegli, che contpera de' leghi in piedi, gli fa tagliare, e gli vende .

Avvi molte spezie di Mercatanti di legna secondo le diverse nature del legno, che si adopexa. Gli uni fanno traffico di legno inserviente a'Falegnami da groffo, e a'Carradori; altri di le-

gno inserviente a Falegnami da sottile, ed altri

di legno da bruciare.

In generale il commercio del legname ricerca in colui, che lo intraprende molte cognizioni fopra le diverse qualità de'legni, sopra gli usi, a'quali sono più addattati, e sopra il modo più vantaggioso di tagliarli, o segarli sia in picciole doghe per sar botti, tini, ec. sia in legni da sabbriche, da Carradore, o da bruciare. Questo commercio ricerca inoltre un'esperienza consumata per saper esattamente calcolare l'estensione di un terreno, la quantità di legna, che può somministrare, le spese del taglio, e del trasporto: il minimo errore in tutti questi calcoli può

cagionare la rovinà del Commerciante.

I legni che servono alla costruzione de navigli, son quasi tutti di quercia presi ne' boschi. Un uomo intelligente, che fa questo trassico (ne' Paesi, dov'è permesso di farlo) ha l'attenzione d'istruirsi de'pezzi principali di legno ch' entrano nella costruzione di un naviglio affine di dare a pezzi, che bisogna tagliare, la lunghezza, e la forma conveniente. Siccome i pezzi di legni curvi sono i più ricercati, così gli dispone per classi, secondo le loro lunghezze, le loro grossezze, e le forme de' loro differenti archi . o piegature. Non v'ha pezzo di legno, di qualunque bizzarra e strana piegatura egli si sia, che non abbia un prezzo sempre proporzionato alla fua rarità. Quanti pezzi di legni curvi di ogni forma, e dimensione non sono necessari nella costruzione de navigli, delle cupole de soffitti, delle volte? ec.

Il legno di fabbrica è quello ch' è segato o squadrato, e destinato alla costruzione degli edisizi. Si segano i travicelli, gli stipiti, e si squadrano le travi grosse, le catene ec. Questo legno chiamas

masi ancora legno quadrato. La guercia è il legno migliore di ogni altro per le fabbriche; e si adopera ancora talvolta il castagno, e il lari-

ce: Vedi LEGNAJUOLO.

Le lunghezze ordinarie sono di sei piedi è mezzo; di nove piedi e tre pollici, di dodici; di quindici, di diciotto piedi. Di là di sei piedi si contano le lunghezze di tre piedi in tre piedi; ma quando al pezzo di legno non mancano che sette in otto pollici per essere di dodici piedi, allora la lunghezza si conta sempre per dodici piedi; e cost parimenti se mancano alcuni pollici per far nove piedi, si contano sempre nove piedi. Così parimenti tutti que' legni; che oltrepassano i nove piedi fino ad undici pollici ; non si computano più che di nove piedi: Questo è l'uso de' Mercatanti; che comperano ne' boschi. Importa molto a quegli che taglia un bosco di tali legni conoscere questo uso affine di prendere le sue dimensioni; e fare i pezzi di una lunghezza presso appoco uguale alle misure determinate per iscansare la perdita.

Il legno da carri è quello, che impiegano i Carradori. E' stato intorno a questo parlato a

lungo nell' Articolo CARRAJO:

Il legno di quercia, che non si può tagliare in legno per uso di marina o di fabbriche si fende per adoperarlo in lavori fottili di Falegname; Chiamasi allora legno fenduto; e si sceglie sempre quello ch' è più largo . La sua grossezza è un pollice all'incirca, e se gli dà di lunghezza da tre piedi fino a quattro piedi e mezzo. Quando questo legno fenduto ch'è un legno di quercia tenero, e di filo diritto è perfettamente secco; si getta meno che il legno segato. Quando è senza alcun nodo, o gruppo se ne fanno opere pulitissime. Gli Ollandesi che traggono questa mercatanzia dal Nord pel mar Baltico, e da Amとのびのののののののでのでんだ。

burgo per la via dell'Elba, lo vendono fotto il nome di legno di Ollanda: la fua bellezza conficte nell'essere ben venato; e s' impiega comunezmente da' Legnajuoli da sottile per farne delle

Tavole quadrate inservienti a varj lavori.

Quando si vuole avere del legno senduto duro; di un bel colore, è che non sia soggetto all' intarlamento, si getta nell'acqua tosto ch' è tagliato, e senduto; ma è d'uopo aver l'attenzione che l'acque sieno nette e correnti, quando si destina questo legno per le botti; imperocchè il sapore di un'acqua stagnante si comunica al legno, e al

liquore, che dee contenere:

Quando i legni destinati per le diverse Opere di Falegname da sottile sono di una conveniente groffezza; possono tagliarsi e dividersi colla ses ga: In Ollanda e in Germania; ed altrove v'ha de' Mulini, ne'quali si segano prontamente e con poca spesa e in gran numero ogni sorta di tavole . Si dà à queste tavole la lunghezza secondo l' uso Mercantile, la qual è da sei e nove piedi sia no a dodici, quindici, e rare volte diciotto purche non sieno abeti di cui si fanno delle ravole ch'hanno fino a trenta piedi di lunghezza . Tutti i legni buoni per i lavori sottili possono gettarsi nell'acqua, eccettuati i legni bianchi co. me il pioppo, il tiglio, i quali marciscono, e si putrefanno nell'acqua. La quercia, l'acero, il pero, e il nocciuolo guadagnano stando nell' acqua; l'acqua ne stempra il succhio, gli rende più teneri, e più facili a cedere agli stromenti degli Artefici, di un più bel colore, e men foggetti a gettarsi. Lo stesso è dell' abece.

Infine il legno da far fuoco è di varie sorte secondo i diversi Paesi; dove parimenti si vende con una grande diversità di misure, perchè ogni Paese ha la sua propria e particolare, e perciò non ci estenderemo di vantaggio sopra questo articolo a

MER-



MERCATANTE DI TELA.

Il Mercatante di tela ha diritto di vendere ogni forta di tele di lino, e di canape come battista, renza, e generalmente ogni forta di opere di tela, come camiscie, sottocalzoni, collari, scarpini ec.

Vi sono molte sorte di tele, le quali si distinguono da' nomi de' luoghi, dove si sabbricano, da' differenti usi, ne' quali si adoperano, e da'

diversi apparecchi, ch' hanno ricevuto.

Le tele crude son quelle, che non sono state imbiancate, e che per conseguenza conservano ancora il loro color naturale, e le tele bianche son quelle, alle quali si ha fatto perdere questo colore con differenti liscive. Vedi l'Articolo IM-


BIANCATORE DI TELE.

Per ben conoscere la qualità e la bontà di una tela, bisogna che non abbia ricevuta nessuna preparazione di gomma, di amido, di calcina, ed altre tali droghe, le quali non servono che ad occultare i suoi disetti, e a sare che non si conoscano. Quando non ha ricevuto nessuno di questi apparecchi è facile vedere s' è ben lavorata, ed ugualmente battuta sul telajo; se il filo o il lino, che su in essa impiegato, sia guasto, e sia ugualmente filato.

Non v'è forse Nazione, che faccia maggior trassico di tele degli Ollandesi. Queste tele comosciute sotto il nome di tele di Ollanda, benchè estremamente fine, sono ugualissime, e saldissime. Le tele della Provincia di Frista si antepongono a tutte le altre; e si chiamano tele

di Frise.


Non bisogna tuttavia credere, che tutte quelle belle tele, che ci vengono dagli Ollandesi, seno fabbricate appresso di loro; la maggior par-



lo delle tele di Frisia.

Oltre alle tele che servono alla persona in dosfo, vi sono quelle, che servono per servizio della tavola. Ve n'ha di schiette, in opera, a grano d'orzo, a occhio di pernice, di damascate, e sopra alle quali si sanno quegl' istessi disegni che veggonsi ne' drappi di seta. I più ordinari sono stemmi, imprese, fiori, caccie, paesaggi ec. Si sanno ancora delle tovaglie di diverse grandezze con de'quadri e de' fregi. Venezia ha date in questo genere opere di una somma tomo VIII.

che poteva degradare la bianchezza delle loro tele; ed ora, ch'hanno ritrovato il modo di procurarsi le istesse qualità di cenere, che si adoperano ad Harlem, si lusingano di dare alle loro tele un bianco niente men bello e vivo di quel-



opera, le quali accoppiano la finezza, la bianchezza, e la varietà de disegni alla solidità, e alla fermezza.

MERCATANTE DI VINO.

Il Mercatante di vino è propriamente quegli, che compera del vino, lo vende all' ingrosso e al minuto; ma che non lo dà a bevere in casa sua, come fa l'OSTE, il quale per questa sola circostanza appunto si distingue dal Mercatante di vino s benchè l'uno e l'altro formino il me-


desimo Corpo:

Quando il vino è nelle mani de' Mercatanti ; prova come in quelle del Vignajuolo delle mutazioni, e de'cambiamenti, che tendono a perfezionarlo, o a degradarlo. Sta al Mercatante di vino sapere scegliere una buona cantina: Bisogna che questa non sia nè troppo asciutta, nè troppo umida: una cantina troppo asciutta fa traspirare a traverso delle botti la parte più spiritola del vino. Quando è troppo umida fa mutare talvolta il vino troppo presto, ed ha l'inconveniente di far marcire i cerchi in pochissimo tempo.

Bisogna, che una buona cantina abbia delle aperture, o spiragli in certi luoghi, perchè l'aria possa rinnuovarsi; ma questi non debbono essere in tanto numero, nè si grandi, che la temperatura della cantina sia soggetta alle variazioni dell'atmosfera. Bisogna infine, che sia sempre, o almeno a un di presso della stessa temperatura in tutte le stagioni dell'anno. La buona temperatura delle cantine è di dieci gradi sopra al termine del

ghiaccio al Termometro del Sig. Reamur.

Quando il vino è nella cantina (si suppone vi-



no nuovo) fermenta ancora per un certo tema po. Questa fermentazione gli è giovevole; e salutare, perchè cagiona la separazione di una cera ta quantità di materia mucilaginosa, che si precipita al fondo della botte, e forma la seccia cagiona ancora la cristallizzazione di una più o men grande quantità di tartaro, che si attacca alle pareti delle botti: Questi sono i cambiamenti, che prova il buon vino ricco di spirito qualiche tempo dopo chi è stato intieramente finito.

I vini; ch' hanno poco corpo, vale a dire; quelli; che sono poco ricchi di spirito, e che contengono poca materia salina, abbondano più per l'ordinario di materia mucilaginosa. Finiti che sono questi tali vini; continuano a sermentare per un certo tempo come i precedenti. Questa sermentazione tende a migliorare il vino; ma siccome non è molto ricco di spirito; così la materia mucilaginosa, e la materia salina non si separano colla stessa facilità, ma restano sosse no pesso di così torbido passa sempre o all'acido, o come diciamo, al force, o al guasso.

Il vino che tende al forte è quello, ch'ha della disposizione a diventar aceto, e che incomincia anche ad averne il sapore. Il vino che tende al guasto è quello, che acquista una consistenza oleosa, e un sapor debole. Questo effetto nasce in quello, che contiene troppa materia mucilaginosa, e poca materia salina: questa materia mucilaginosa avviluppa, e distrugge l'acido, che formasi per via di alcune spezie di fermentazio-

ni spontanee.

Tutta l'Arte del Mercatante di vino confisse nel saper prevedere questi accidenti, è nel saper rimediarvi.

Vi fono molti mezzi leciti, che i Merc ta ni di vino mettono in opera, e per i quali non si X 2 puo può dar loro veruna taccia, come mescolare del vino un pò duro con quello, ch' ha della disposizione a diventar guasto, ovvero mescolare del vino disposto ad inacidirsi con del vino spiritoso. E' lo stesso del solfanamento de vini.

Solfanare i vini si è introdurvi un acido vitrio. Lico sulfureo volatile per arrestare la leggiera sermentazione spontanea, che il vino sosse dopo

ch'è fatto.


Questa operazione si sa singolarmente sopra i vini, che debbono essere trasportati per mare; e v'ha alcuni casi, ch'è d'uopo sarla anche in

quelli, che si conservano nel paese.

Questa operazione si fa nel modo seguente. Si riempie una botte di vino per metà; si sospende al cocchiume una miccia di solfo che si ha innanzi accesa; si tura la botte; e quando il solfo è bruciato, si agita il vino perchè si mescoli col sumo del solfo. Si ripete questa operazione per una o due volte secondo che si giudica necessario, e si rimette ogni volta del vino nella botte, perchè all'ultima volta si trovi quasi piena. Allora si finisce di empier la botte di vino, e si tura bene col cocchiume. Ciò forma del vino solfanato.

V'ha de'vini teneri, che i Mercatanti di vino hanno osservato essere più degli altri soggetti
a turbarsi al rinnuovarsi della stagione di Primavera o della State, e principalmente allora che
la vite più travaglia. Questa sorte di vini andrebbero a male se non si schiarassero. I mezzi
che adoperansi per ischiararsi sono 1°. col mezzo
delle uova, 2°. col mezzo della colla di pesce.

Quando si adoperano delle uova per ischiarare il vino, si mette in un cattino una dozzina di uova intere; si rompono, e si sbattono per sar loro levar la schiuma, e si frangono bene i gusci. Quando sono in questo stato si gettano dentro ad



un mezzo moggio di vino, è si agita questo vino pel cocchiume con un bastone fesso in quattro che si fa girare per ogni verso: si tura di nuovo col cocchiume la botte, è il vino è per l'ordinario persettamente rischiarato nello spazio di

ventiquattro ore:

Quando si adopera la colla di pesce per ischiafare il vino si prendono due o tre once di colla di pesce, si fa star a molle nell'acqua perchè si gonf), e si ammollisca; allora si fa disciogliere col mezzo del calore; e quando forma un liquore mucilaginoso, si mette in una botte di vino, è si mescola nell'istessa maniera che abbiamo poc' anzi detto: il vino si schiara similmente, e nello stesso pazio di tempo. Quest' operazione si chiama incollare il vino.

Altri mettono nel vino per ischiararlo, in vece di uova; e di colla di pesce, della carne arrostita. Anche questo mezzo riesce bene; e non può aggiugner nulla di nocivo; e di dannoso al

vino.

L'effetto dell'uova, e quello della colla di pefce sono di coagularsi quando queste sostanze somo mescolate col vino, di formare allora una spezie di reticella, o di filtro leggiero, il quale si stende sulla superficie, e che precipitandosi al sondo delle botti avviluppa, estrascina seco nell' istesso tempo la materia straniera, che rendevatorbido il vino.

I Mercatanti adoperano ancora un altro mezzo per ischiarare il vino, che inclina a diventar guasto. Mettono in una botte di questo vino una certa quantità di toppe di legno di quercia, e si osserva in capo ad un certo tempo, che il vino

s'è schiarato.

Questo effetto proviene perche le toppe del legno di quercia infondendosi nel vino danno una certa quantità di materia estrattiva astringente,

X 2 cha

che fa precipitare la materia mucilaginofa, che turbava il vino; la quale si depone sulle toppe, che le presentano una gran superficie. Quando il vino è a sufficienza schiarato, si travasa, si rimette dell'altro vino simile sopra le medesime toppe, e si fanno servire a questo modo sino a tanto che sieno talmente impregnate di seccia, che più non producano questo effetto.

Allora si lavano per toglier via la materia mucilaginosa, che il vino vi ha deposta sopra: si fanno in appresso seccare, e possono di nuovo ser-

vire ad una simile operazione.

Alcuni Mercatanti di vino invece di toppe di quercia adoperano de ramicelli di uva secchi. Questi ramicelli producono il medesimo effetto che le toppe, e somministrano ugualmente al vino una sostanza acerba, ed astringente, che sa precipitare la seccia.

Questo vino perde per l'ordinario molto del fuo colore; questa è la proprietà, che hanno queste materie acerbe, ed astringenti di precipitare nel medesimo tempo una parte della sostan-

za colorante del vino.

Quando il vino ha troppo perduto del suo colore, i Mercatanti glie lo sanno ricuperare aggiugnendovi del succo di ebbio, o del sugo di frutto di sambuco, ovvero, ch'è cosa migliore, una spezie di un certo grosso vino nero, che chiamasi vino di tintura, a cagione della proprietà che ha di dare molto colore, anche mettendovene una spicciola quantità.

Se i mezzi illeciti, di cui si servono certi Mercatanti di vino, non fossero noti, noi saremmo volontieri a meno di parlarne: ma siccome sappiamo, che nulla insegniamo loro di nuovo sacendone parte al pubblico, così indichere-

mo quì i mezzi di conoscere le frodi.

V'ha de' Mercatanti, i quali addolciscono il

JARARARARARA.

vino disposto a diventar agro o forte, o che lo è di già divenuto, aggiugnendovi del gesso o del sale alkali sisso; sì l'una come l'altra di queste sostanze s'impregnano dell'acido del vino, e lo rendono più buono a bevere; siccome queste materie danno un leggiero sapor amaro al vino, così vi si aggiugne un pò di mele, o di zucchero gregio per nasconderne l'amarezza.

Queste materie non sono pregiudizievoli alla salute, ma son sempre illecite, perchè questa è un'addizione di materia straniera, che resta in dissoluzione nel vino, e che ne scema, e dimi-

nuisce la qualità.

Il vino, ch'è stato racconciato col gesso, non può conservarsi oltre a quindici giorni all'incirca; diventa inspido, e scempio in capo a questo

tempo.


Il mezzo di conoscere il vino, ch' è stato a questo modo falssiscato, si è versarne un poco in un bicchiere, e versarvi sopra alcune gocce di alkali sisso: si fa sul fatto un precipitato bianco, e terreo, lo che proviene, perchè l'alkali sisso s'impregna dell'acido del vino, e sa precipitare il gesso, che lo teneva in dissoluzione.

Quanto al sal alkali, che sosse stato aggiunto al vino per raddolcirlo, non può conoscersi colla stessa facilità; bisogna per giugnere a questo impiegare de' mezzi Chimici, cui sarebbe troppo lungo l'esporre per minuto, e che troppo ci

devierebbero dal nostro soggetto.

Havvi ancora un terzo mezzo, ch' è stato posto in opera da alcuni falssicatori per raddolcire il vino forte; e questo consiste nel mescolare una certa quantità di litargirio in una botte di vino. L'acido di questo vino discioglie il litargirio, ed acquista un sapor dolce, ed anche di zucchero; ma questo è un mezzo assai pericoloso, e nocivo alla salute, perchè cagiona delle coliche

4 me- -



fono puniti di morte in alcuni Paesi, dell' Europa, come in Germania; ma questo lento veleno non è guardato con quest' occhio in Francia.

Il mezzo di conoscere il vino litargirizzato si è metterne un poco in un bicchiere, e versarvi sopra alcune gocce di dissoluzione di fegato di zolfo; quando il vino contiene del litargirio si fa sul fatto un precipitato nericcio, che proviene perche l'acido del vino s'impregna dell'alkali di segato di zolfo.

Quando il vino non contiene litargirio il precipitato, che si forma per l'addizione del fegato di solso, è bianco, ed è solso tutto puro. Nell' uno e nell'altro esala dalla mescolanza del vino col fegato di solso un odore di uova putresatte

e marcite.

MERCIAJO.

Il nome di Merciajo è, propriamente parlando, sinonimo di quello di Mercatante; e dinota in qualche modo il Mercatante per eccellenza, perchè in fatti quasi tutte le disferenti sorte di mercatanzie appartengono alla Merceria.

Questo termine è tratto dal Latino Mera; che significa ogni mercatanzia, ed ogni cosa, di cui

fi può fare commercio, o traffico.

MERLETTI (Arte di fare i)

Il Merletto è un'opera di filo d'oro, d'argento, di seta, o di lino ec. che si fa sepra un coscino con un numero grande di piccioli sus che volgarmente chiamansi mazzette con un disegno descritto sulla carta, o concepito colla immaginazione, e con due sorte di spille, e che può considerarsi come un composto di velo, di tela,

e di

ごのででででのでのでのでので

e di ricamo; di ricamo col quale ha un numero grande di punti comuni; di tela, perche vi sono de' luoghi, dove c'è propriamente catena, e trama, e dove la tessitura è la stessa che quella del Testitore di velo, perchè vi si fauno de' disegni, e perchè i fili che possono considerarli come catena e trama li tengono sovente discosti uno dall'altro con degli incrocicchiamenti.

La prima cosa, di cui bisogna provvedersi è un colcino. Il coscino ha la figura di un globo piatto ne poli, e di cui uno de diametri farebbe di dieci in dodici pollici e l'altro di dodici in quattordici. Il di dentro è di cotone, di lana, o di qualunque altra materia che una spilla possa penerrar facilmente; e la coperta; o l'invoglio una tela forte, e ben tesa; che possa tener dritte, e ferme le spille, che in essa si conficheranno .

Bisogna inoltre avere una cimosa, o striscia di pergamena verde da fette in otto pollici più lar-

ga; che il merletto, che vuol farfi:

Delle spille di ottone, altre picciole, ed altre più forti . Bisogna , che queste spille sieno flessibili in modo, che cedano un poco all'azione de' fusi; ed impediscano al filo di rompersi troppo spesso; e forti a segno che tengano i fili nel sito, che si vuole che occupino, e diano a punti la forma regolare, che debbono avere.

Un numero grande di piccioli fusi . In questi fuli si distinguono tre parti, il manico, la cassa, e la testa: il manico AB ch' è fatto in forma di pera allungacissima , che la Lavoratrice prende colle sue mani, e di cui si serve per far andare il suo suso: la cassa BC ch'è sopra al manico é ch' ha la figura di un picciolo rocchetto, del, quale fa l'uffizio; la testa CD, che fa parimenti l'uffizio di un rocchetto, che n'ha la figura ; ma la cui lunghezza è sì picciola relativamente a quela XS Tomo VIII.

a quella della cassa, che non si prenderà che per

una scanalatura.

Un modello. Quest'è una spezie di braccialetto, sopra del quale è attaccato il merletto, che si vuol fare, e che si ferma sul coscino affine di avere perpetuamente il suo modello sotto agli occhi.

Delle picciole forbici; che non han nulla di

particolare,

De' girelli , o cerebietti .

Questi sono piccioli pezzi di corno estremamente sottili: hanno l'altezza, e la circonferenza della cassa del suso; sono cuciti nelle loro due estremità: e formano altrettanti piccioli astucci, con cui si copre il filo, di cui sono ca-

richi i fusi per impedire che si dispieghi.

Una facitrice di merletti non abbisogna di altri strumenti: secondo ch'ella ama la sua arte, gli ha più ricercati, e finiti; il suo coscino è più vago, ed ornato; i suoi fusi più dilicati, e le sue forbici più leggiadre. Ma con i pochi stromenti da noi ora descritti, e quali gli abbiamo descritti, si possono fare i più belli, e i più ricchi merletti.

Una lavoratrice ha sempre a sareuna diqueste tre cose, o comporre, e lavorare un merletto d'idea, lo che suppone immaginazione, disegno, gusto, e cognizione di un numero grande di punti, e la facilità di mettergli in opera; ed anche d'inventarne degli altri; ovvero eseguire un disegno dato sulla carta solamente, o copiare un merletto dato, lo che sorse ricerca meno di talento che per fare d'imaginazione, ma suppone la più vasta cognizione dell'Arte.

La lavoratrice, che copia fedelmente un merletto dato, fa alcune operazioni, che non fa quella ch'eseguisce un disegno delineato sulla carta, e quella che lavora d'invenzione: e queste ultime non hanno nessuna operazione, a cui non sia la prima obbligata. Noi spiegheremo il modo di eseguire un merletto dato.

si matte il coloine forre le

Si mette il coscino sopra le ginocchia, colle due estremità o poli rivolti uno a destra, l'altro a finistra: si prende la cimosa di pergamena; se ne fa una fascia sul mezzo del coscino: e perchè abbracci strettamente, e sia ben tesa, si conficcano alcune spille ad uno de' suoi capi, ed altre all'altro capo, ed alcune ancora lungo i lati: si prende il merletto, che si ha a copiare, si distende sulla cimosa di pergamena, col piede ri-volto verso la mano sinistra, e la corona verso la destra. Per piede del merletto s' intende la sua parte superiore, o la sua cimosa; e per la corona, o dente quella fila di piccioli occhielli, o picciolissimi cerchi che la terminano. Si artacca il merletto fulla cimofa della pergamena mettendo delle spille in tutte le maglie della cimosa del merletto, e in tutti gli occhielli del fuo dente. Bisogna offervare di tenerla distesa più ch'è possibile sì in lungo che in largo ; e 2 tal effetto bisogna tenere le spille laterali più lontane che si può, e conficcarne alcune nella parte superiore, e nella parte inferiore del merletto .

Dopo queste preparazioni si tratta di trapuntare. Questa è l'operazione più dissicile dell'Arte di fare i merletti; e noi ci studieremo di darne una desinizione chiarissima. A tal essetto è d'uopo sapere, che per un punto nel ricamo, e nel lavoro de'merletti s'intende una sigura qualunque regolare, i cui contorni sono formati o col filo, o colla seta. Sia questa sigura un triangolo. Egli è evidente 1°. che non si formeranno mai con sili slessibili i contorni di un triangolo

X 6 fenza

WEEDEDEDEDEDE senza tre punti di appoggio; (se ne ricerca uno in ogni angolo;) i contorni di un quadrato senza quattro punti di appoggio; quelli di un pentagono senza cinque punti di appoggio e così del resto. Egli è ancora evidente, che se le fila non fossero fermate con gruppi o in altra maniera intorno a questi punti di appoggio, questi punti di appoggio non sarebbero si costo allontanati, che i contorni della figura si disordinerebbero: e le fila uscendo del proprio luogo, ed allentandosi o non rinchiuderebbero tra loro spazio alcuno, o non producrebbero verun difegno. Un merletto è un composto di disferenti punti, che ora sono framischiati, ed ora si succedono, e trapuntare un merletto si è discernere, guardandolo attentamente, tutti i punti di appoggio di questi differenti punti, e conficcarvi delle spille, che passano a traverso del merletto, la carta verde, o la pergamena, ch' è di fotto, ed entrano nel coscino. Egli è evidente 2º. che tutti i buchi di queste spille formeranno sulta cimosa di pergamena la figura di tutti i punti ; e per conseguenza il disegno del merletto dato: e questo è precisamente trapuntare.

Trapuntare si è adunque delineare sopra un pezzo di pergamena collocato sotto un merletto il disegno di questo merletto con buchi fatti con una spilla, che si sa passare in tutti i luoghi, ch' hanno servito di punti di appoggio nella sormazione de' punti, di cui è composto; in guisa che quando si lavorerà per eseguire questo disegno co' susi, s' impiegheranno gli stessi punti di appoggio, e si sormeranno per conseguenza le me-

desime figure.

Le spille son quelle, che servono di punti di appoggio alle facitrici di merletti, e non prendono le loro cimose di pergamena di color vere de, se non per non pregiudicare la vista.

Quan-

Quando l'Arte di fare i merletti fosse perduta, quello che abbiam ora detto, basterebbe,

perchè si potesse facilmente ritrovare.

Osserveremo tuttavia, che vi saranno in un disegno esattamente trapuntato degli altri buchi oltre a quelli, che segneranno i punti di appoggio: un esempio basterà. Se il punto che si vuole trapuntare, è un quadrato, i cui lati sieno intrecciati, e lo spazio traversato da due diagonali intrecciate; e se si ha fatta una picciolissima figura traforata nel luogo dove le diagonali fi tagliano, ci vorranno primieramente quattro spille per i quattro angoli del quadrato, indi una picciola spilla nel centro, la cui solidità impe-disca alle fila di accostarsi intieramente, e le costringano a lasciare un picciolo vacuo nel mezzo nel luogo, dove s' incrocicchiano. Si può assolutamente fare a meno di questa picciola spilla, non quando si lavora, perchè essa è quella, che forma il vacuo, ma quando si trapunta il merletto, perchè avendo il merletto, che si ha ad eseguire sotto agli occhi, mentre si copia sul disegno trapuntato, si dà a punti quella tal forma accidentale, che si desidera; e si lasciano intieramente aperti, ovvero si taglia il loro spazio in diversi scompartimenti, cui non è per nulla necessario indicare sul disegno trapuntato, purchè questi scompartimenti non sieno eglino stessi altri punti, i quali abbisognino di punti di appoggio; lo che non dee accadere che ne' merletti di un'estrema grandezza.

Si trapunta il disegno sopra due o tre diverse cimose di pergamena, le quali si san succedere una all'altra a misura che lavorando queste cimose si coprono d'opera. Quando il disegno è trapuntato, si leva il merletto dalla cimosa; e si attacca sopra il modello; la pergamena trapunta:

ta resta sopra il coscino.

1 =



La lavoratrice contando i punti di appoggio della sua opera sa tosto quanti susi le sono ne-cessarj; ella ha questi susi in pronto, in numero di sessata, ottanta, cento, cento e cinquanta, dugento, più o meno secondo la larghezza del merletto, e la natura de punti, che lo compongono; sono carichi del silo più sino e migliore;

ed ecco come gli dispone.

Prende una grossa spilla, AB, cui conficca sopra il coscino, indi sa intorno alla spilla da sinistra a destra due o tre giri col filo del fuso: al quarto giro forma un anello 3, 4, 5, con questo filo; strigne forcemente questo anello, e il filo si trova attaccato alla spilla, e il fuso sospeso. Scioglie in appresso dalla cassa del suo suso quanto filo 1, 6, 7, 8, l'è necessario per lavorare; ed impedifce, che non si sciolga di vantaggio, facendo fare al filo due o tre giri fulla testa, difotto, o da sinistra a destra, e terminando questi giri con un apello 8, 9, 10, come si vede nella Tavola. Carica la medesima spilla di tanti fusiquanti ne può sostenere, indi la trasporta nella parte la più alta della cimosa, ostrifcia della pergamena in qualche distanza dal principio del disegno. Carica una seconda spilla. cui pianta sulla stessa linea orizzontale che la primat, indi una terza, una quarta ec. fino a tanto che tutti i fusi sieno vuotati.

Mette dipoi il modello coperto del merletto, che ha ad imitare, dietro alla fila delle spille :

che tiene sospesi i fusi.

Maniera semplicissima di fare il più composto merletto in pochissimo tempo.

Bisogna prendere un'abile lavoratrice, la quale conosca la maggior parte de' punti, che sono in uso; imperocchè è impossibile conoscerli tut-

ti; se ne possono inventare d'infinite maniere : ma la maggior parte di questi punti non si fanno che a quattro, o ad otto fusi: ed ancora quando si lavora ad otto fusi si fanno comunemente andare i sus sempre a due a due, ed è lo stesso, come se si lavorasse a quattro, se non che si trovano due fili insieme avviticchiati, dove ve ne sarebbe un solo, e l'opera è più forte.

Si fanno eseguire a questa lavoratrice tutti questi punti gli uni dopo gli altri in guisa che formino una lunga estremità di merletto, di cui il primo pollice sia tanto in larghezza, che in altezza di una spezie di punto, il secondo di un'altra spezie, il terzo pollice di una terza,

e così di mano in mano.

Si offerverà ad ogni punto come si comincia, si continua, e si chiude. Non hisogna in ciò sidarsi della propria memoria; ma bisogna scrivere; e il modo di scrivere la maniera di un punto è facilissimo. Sieno, per esempio, quattro fusi impiegati nel fare un punto: bisogna notargli in ogni posizione instantanea co' numeri, r, 2, 3, 4; in modo che qualunque sia la posizione, che hanno nel corso della formazione del punto, I sia sempre il primo andando da sinistra a destra, 2 il secondo suso, 3 il terzo, e 4 il quarto. Non fate mai cambiar di luogo più che un fuso per volta; e non considerate come una nuova posizione di fusi se non quella, in cui un fuso di primo, secondo, terzo, o quarto ch'era, è diventato o terzo, o secondo, o primo ec. ma contate tante posizioni diverse quante volte il fuso sarà trasportato fuori del suo luogo. Scrivete successivamente tutti questi trasportamenti di fusi fuori di luogo di quattro in quattro, o di un maggior numero in un numero maggiore, Le il merletto lo comporta; ed avrete non so. lamen-

Yeresessesse lamente la maniera, con cui si forma ciascun punto, ma eziandio quella, con cui si succedono gli uni agli altri tanto orizzontalmente, che verticalmente. Apprenderete nel medesimo tempo la maniera della corona, o dente, e quella del piede del merletto. Avvezzatevi particolarmente in sul principio a tenere dell' ordine tra i vostri fusi: abbiate mentre lavorate il vostro fcritto fotto gli occhi. Questo scritto vi diventerà presto inutile; acquisterete la cognizione de' punti, e l'abitudine di maneggiare, di disporre, e di ritrovare i vostri fusi ; e in meno di otto giorni il maraviglioso del merletto svanira affatto per voi: ciò è per lo meno accaduto a parecchi.

Aggiugneremo qui un faggio del nostro metodo, che si potrà, se si giudica bene, verificare

ful coscino:

Quando avrete collocati i vostri susi in alto della vostra pergamena, separatene gli otto primi a sinistra, e sategli lavorare nella seguente maniera, come se non ve ne sossero più che

quattro.

Gettate il 2 sul 1, il 4 sul 3, il 2 sul 3; cominciate di nuovo a mettere il 2 sul 1, il 4 sul 3, il 2 sul 3; continuate sino a che vi piacerà, e farete quello che le Lavoratrici chiamano una treccia a otto. Se in luogo di adoperare i sul due a due, gli aveste adoperati uno ad uno, avreste satto quello, ch' esse chiamano una treccia a due. Osservate bene, 1° che le cistre 1, 2, 3, 4, non indicano i medesimi sus sul cistra i indica sempre quello, ch' è più a sinistra i sempre quello, che lo segue; 3 sempre quello, che segue il 2 ec. andando da sinistra a destra, e che quando si savora da destra a sinistra i indi-



ca sempre quello, ch' è più a destra, 2 quello che lo segue andando da destra a sinistra, e così

di mano in mano.

Quando tutte le vostre treccie saranno satte della medesima lunghezza, le tirerete verticalmente, e parallelamente le une all'altre, e conficcherete una spilla nell'angolo, che sormano le fila all'estremità di ciascuna, sasciando i susi i, 2 a destra, e i susi 3, e 4 a sinistra della spilla, che gli terra separati.

Voi avete molte maniere di tener sode e serme le vostre treccie; o sate un gruppo ordinario colle sila, e susi i, e 2 e 3 e 4, ovvero sate un punto gettato; diremo in appresso come si sa; ovvero sate un punto comune, ed ordinario.

Quando si fa la treccia, se si ripiglia in senso contrario da destra a sinistra, quando si ha operato da sinistra a destra, e si osservi di lasciare due sus, che servono a rinserrare le spille, si

farà il punto comune, ed ordinario.

Si può far succedere la tela, o il tessuto al punto ordinario. Il tessuto s' incomincia dalla stessa parte, dove si ha terminato il punto ordinario: perciò s'è a finistra, si lasciano i due primi fuli; si prendono i quattro fuli seguenti; si torcono due a due, vale a dire si passano da di fopra di fotto, e da di sotto di sopra i fili ; di cui sono carichi: indi nominandogli da sinistra a destra, come abbiamo prescritto 1, 2, 3, 4, si mette l'i sul 3, il 2 sul 1, il 4 sul 3, e il 2 sul 3, e il punto di tessuto è fatto; per continuare non si torce; ma de' quattro fusi impiegati si lasciano i due, che sono più a sinistra : si prendono i due, che restano, a quali si uniscono i due, che seguono immediatamente, andando da sinistra a destra; indi si mette il 2 sul 3, e si continua come si ha facto innanzi. Non v' ha che il primo movimento, il quale sia diverso;




imperocchè nel primo caso si ha posto l'a sul 3, e in questo si mette il 2. Questa è la sola av-

vertenza, che dee aversi.

Trattasi adesso di far la corona: a tal effetto si comincierà dal torcere i due fusi ad arbitrio. e si conficcherà una spilla dove si avranno torti questi due fusi; non bisogna dimenticarsi che torcere due fuß sie passare uno sull'altro i fili, di cui sono carichi; si passeranno sulla spilla, e si gireranno sopra di essa da destra a sinistra i filitorti de' due fusi; indi si prenderà de' due fusi quello, che sarà a sinistra, e si passerà di nuovo sopra la spilla il suo filo, ritornando sopra la testa di questa spilla da sinistra a destra. Questa operazione non si fa che per serrare, e strignere il lavoro, imperocchè quando si ha serrato, si torna a mettere il fuso ripassato com' era innanzi, Quando si ha continuato a questo modo fino a tanto che si arrivi da destra a sinisira, resteranno quattro fusi: si separeranno questi quattro ultimi fusi con una spilla, due da una parte della spilla, e due dall' altra; si torceranno i due di un lato insieme, e similmente i due dell' altro lato quanto si vorrà, e si finirà col punto chiamato il punto semplice, e si getterà il 2 ful 3, il 4 ful 3, l' I ful 2, il 2 ful 3, e così successivamente.

La reticella è quella, che può chiudere il tesseuto, ed ecco come si farà: si lascieranno i due sustini, si torceranno i due seguenti con una torta. Con questi due susti torti, e co' due seguenti non torti si farà un punto. Si prenderanno i due ultimi del punto, e i due seguenti; si torceranno due a due come si prendono, e si farà un punto; co' quattro ultimi degli otto primi si farà una picciola spilla, vale a dire si torceranno due a due contigui, e si farà un punto. Co' quattro de' dodici, che si torceranno due a due, si

farà




farà un punto: si prenderanno i due ultimi, e i due seguenti, che si torceranno, e si farà un punto, o una seconda picciola spilla. Co' quattro ultimi de' sedici, che si torceranno due a due, si farà un punto. Si prenderanno i due ultimi, e i due seguenti, che si torceranno due a due, e si farà un punto. Co' quattro ultimi de' sedici, che si torceranno due a due si farà una picciola spilla, e così di mano in mano. Si farà un punto co' quattro ultimi senza torcere; e poi si farà la

corona per chiudere la rete.

Se si vuole in appresso mettere un fondo traforato si lascieranno i due primi fusi da sinistra a destra, e si lavorerà co' quattro seguenti : bisognerà fare un punto, torcere i due primi de quattro, e non i due altri; tenere i due ultimi, prendere i due seguenti, torcergli tutti e quattro due a due, e fare un punto; indi mettere una spilla tra i quattro ultimi alquanto di sotto delle spille antecedenti : prendere i quattro ultimi degli otto primi, torcergli due a due, e fare un punto : prendere i quattro ultimi de'dodici primi, torcergli due a due, e fare un punto: prendere i quattro ultimi de'dieci primi, torcegli due a due, e fare un punto: prendere i quattro ultimi degli otto, torcergli due a due, e fare un punto: prendere i due ultimi e i due seguenti, torcergli due a due, e fare un punto; indi separargli con una spilla ; e così successivamente: giunto che sarete a quattro ultimi, questi non si torceranno, si farà un punto, poi la corona, e un punto.

Farete il punto gettato prendendo 1°-i quattro primi fusi a destra, torcendogli due a due, facendo un punto, torcendo un'altra volta, e facendo ancora un punto: 2°. i quattro seguenti, ed operando sopra questi quattro come sopra i quattro primi: 3°, i quattro seguenti, ed ope-



Del mezzo punte: per farlo andando da finistra à destra, lasciate due fusi: prendete i quattro seguenti; torcete i due primi di questi quattro, e non i due altri, e fate un punto: prendete i due ultimi, e due seguenti; torcetegli due a due, e fate un mezzo punto, vale a dire, torcete, e mettete il 2 sul 3, il 2 sul 1, il 4 ful 3. Quando sarete arrivato a' due primi di questi quattro ultimi, torcetegli due volte; fate il punto intiero senza torcere i due ultimi, e finite colla corona;

Se volete fare un punto di spirito ; il qual è molto goffo, e brutto, bisogna tenere i fusi discosti, fare una mezza-torta, dal 2 sul 3, dal 4 ful 3, dal 4 sul 3, dal 2 sul 3, dal 2 sul 1, dal 2 ful 1, dal 2 ful 3, dal 4 ful 3, dal 4 ful 3; dal 2 ful 3, dal 2 ful 1, dal 2 ful 1, dal 2 ful 3 dal 4 ful 3, dal 4 ful 3; e così di mano in mano. Passate dipoi a quattro altri fusi; ed ope-

rate allo stesso modo.

Per chiudere questo punto, fate un punto perfetto: collocate una spilla, la quale separi i due fust in due; conservate due de quattro, e prendete i due seguentis torcete, e fate un punto s conservate due de quattro, e prendete i due seguenti; torcete, e fate un punto: mettete una spilla, che separi i quattro ultimi; conservate due di questi quattro, e prendete i due seguenti; torcete, e fate un punto, e così successivamente.

Bisogna aver poco riguardo a tutti questi punti, i quali possono andar giù di moda, e che avrebbesi qualche dissicoltà ad eseguire sopra quello, che ne abbiamora detto. Quello, che imporata ben possedere è quello, che detto abbiamo del metodo; questo propriamente costituisce l'arte. Ben compresi questi elementi, non vi sarà più nulla in questo genere di lavoro, di cui non si possa venire a capo. Si formeranno de' disegni sorprendenti, e maravigliosi; si empiranno di una moltitudine di punti ignoti, e si faranno de' bellissimi merlatti.

Per imparare a formare i punti, e a chiuderli, bisogna montare i susi di spago; quanto più grosso sarà lo spago, tanto più chiaramente vedrassi la formazione dell'opera, più facilmente

s' imparerà.

Vi sono de' merletti d'oro, d'argento, di seta, e di silo. I punti, il disegno, in somma le disferenze del lavoro distinguono le differenti sorte di merletti. Ve n'ha a neve, a rete, a briglie, a siori grandi, a siori piccioli, di grossi, od ordinari, di mezzani, di sini, di larghi, di stretti, di altissimi, di men alti, di bassi, e di bassissimi. V'è il merletto di Brusselles, d'Inghilterra, di Alençon, ec.

Il loro uso più ordinario si è per ornare gli abiti, la biancheria, le cussie delle donne, e i paramenti di Chiesa, cucendovegli, ed applican-

dovegli sopra.

M E R L E T T I. Spiegazione della Tavola XIV.

La Vignetta rappresenta una camera, nella quale



vi sono due Lavoratrici, che fanno un Merletto à Fig. 1. Lavoratrice, che fa il merletto; i coscini, o i telaj sono appoggiati per un capo sopra uno scannetto a tre piedi:

. 2. Lavoratrice che trapunta un merletto sopra un pezzo di pergamena verde stesa sopra il coscino ; affine di averne un disegno per farne un simile. Fuori della Vignetta.

3. Un fuso, o una mazzetta squernita. AB il

manico, BC la cassa, CD la tella;

4. Altro fuso guernito di filo, e la spilla, a cui si attacca con un anello 3, 4,5, il quale serrato che sia dee abbracciare i giri inferiori

del filo, affinche il fuso resti sospeso.

5. Colcino propriamente detto, o guancialetto di forma cilindrica, composto di un nocciolo di legno, coperto tutto all' intorno di molti pezzi di panno e di rascia, l'ultimo de quali è di color verde. Le spille si fanno entrar dentro a questi drappi; il nocciolo di legno ha nel sub centro un buco rotondo A, che passa da una parte all'altra, nel quale entra uno schidone di legno BAC che traversa i due lati del forziere,

o cofano della fig. 6.

6. Coscino o telajo senza il suo cilindro. D uno de' buchi, ne' quali passa l' albero del cilindro . E chiusura dalla parte della lavoratrice ; dietro a questa chiusura v'è un tiratojo. F tradpola, che serve a chiudere la buca nella quale cade il merletto a misura che si va fabbricando, e che si va spiegando giù dal cilindro. G Porta levatoja che chiude la buca del lato opposto alla lavoratrice. Questo pezzo, ch'è a linguetta, est mette nelle scanalature fatte nelle tavole della cassa, o forziere, ch'é di sotto del coscino, ha in Guna tacca col mezzo della quale si tira fuori .

7. Coscino o telajo tucto apparecchiato, ed allestito veduto dalla parte, ch'è a destra della LaNEREERERERER

voratrice. F la trappola, ch'è chiusa . Si vede il cilindro, o coscino a suo luogo coperto dalla parce di F del merletto intieramente finito, e dalla parte opposta dalla striscia, o cimosa di pergamena traforata ; di cui s' è parlato di sopra . Veggonsi ancora le spille piantate perpendicolarmente nel cilindro. KL, MN fusi separati in diversi mucchi dalle spille a testa grossa. fig. 9. H il tiratojo. G la porta della buca 1, 2, 3, 4 fusi posti a suo luogo per lavorare.

8. Un cerchiello di corno o di canna, che fi adopera per intorniare il filo, ch' è sul fulo.

9. Grosse spille a testa di diamante o di cera di Spagna, che si adoperano per trattenere i fusi, conficcandogli nel telajo, o coscino che circonda il cilindro; il telajo è ancor esso coperto: di drappo verde.

Spiegazione della Tavola XV:

Fig. 1. Situazione de' quattro fili avanti di cominciare il punto : Si suppone , che l' estremità A, B, C, D, mettano capo a de'fusi fig. 4. Tav. XIV., e che l'estremità di sopra a, b, c, dseno attaccate o a delle spille, o al capo del pezzo, o ad una porzione di opera di già fatta.
Le lettere A, B, C, D dinotano nelle feguen-

ti figure il medesimo filo.

2. Primo tempo della formazione del punto che consiste in due torte di ciascun pajo di sufi AB, CD, uno sopra l'altro; lo che riconduce à fili , o fusi nella posizione della fig. 1.

3. Secondo tempo della formazione del punto;

o secondi incrocicchiamenti.

4. Terzo tempo della formazione del punto o secondi incrocicchiamenti.

5. Quarto tempo della formazione del punto o

terzi incrocicchiamenti.

6. Quinto tempo della formazione del punto, o finimento del punto,

A il



A il finimento del punto; si mette una spilla nell'angolo DXB spignendo la punta della spilla obbliquamente verso la sommità x assine di strignere e serrare i fili gli uni contro degli altri.

Si osserverà, che in tutti questi differenti tempi si separano sempre le paja di susi in guisa che se n'abbiano due a destra, e due a sinistra.

Non v'è nessuna diversità nelle diverse sorte di merletti; i punti si fanno tutti alla stessa maniera; prendono disferenti nomi di Alençon, d' Inghilterra non dal modo diverso di formargli, ma dalla diversa combinazione, che se ne sa, esfendo sempre l'intralciamento sopra ciascuna spilla il medesimo. Per questa ragione ci siamo contentati di dare alcuni esempi di punti; le combinazioni variate all'infinito non avrebbero insegnato nulla di più.

Spiegazione della Tavola XVI.

Fig. r. Piano del modello trapuntato per formare il punto d'Inghilterra composto di esagoni uguali, e regolari.

2. Il punto d'Inghilterra formato, e veduto in grande sopra una scala doppia della figura pre-

cedente.

3. Piano del modello trapuntato, e detto a

quattro buchi.


4. Il punto a quattro buchi formato, è veduto in grande sopra una scala doppia della figura precedente.

5. Piano del modello trapuntato per formare

il punto quadrato.


6. Disegno di un merletto col tessuto. Le parti minuzzate, che veggonsi colorite di verde sopra i modelli delle Lavoratrici sono trapuntate per essere riempiute di punti di ognisorte: e le parti riservate bianche formeranno il tessuto, o i siori del merletto. Vedi l'Articolo.

Fine del Tomo Ottavo.













33-38764.

SPECIAL

83-B 8764 V.4

THE GETTY CENTER LIBITARY

